

CyberLink

PhotoDirector 3

Manuel de l'utilisateur

The CyberLink logo features the brand name in a bold, italicized, black sans-serif font. A red swoosh underline is positioned beneath the text, starting under the 'y' and ending under the 'k'.

Copyright et déni de responsabilité

Tous droits réservés. Toute reproduction, stockage dans un système de recherche ou transmission de tout ou partie de cette publication, par quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autres est interdite sans l'accord écrit préalable de CyberLink Corporation.

Dans la mesure permise par le droit, PHOTODIRECTOR EST FOURNI "EN L'ÉTAT". TOUTE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, EST EXCLUE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE RELATIVE À L'INFORMATION, AUX SERVICES OU AUX PRODUITS FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE OU EN RELATION AVEC PHOTODIRECTOR, AINSI QUE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

EN UTILISANT CE LOGICIEL, VOUS MANIFESTEZ VOTRE ACCEPTATION DU FAIT QUE CYBERLINK NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DIRECTE, INDIRECTE, OU ACCESSOIRE CONSÉCUTIVE À L'UTILISATION DE CE LOGICIEL OU DES DOCUMENTS CONTENUS DANS CE PROGIciel.

Les termes et conditions ci-dessous mentionnées doivent être gouvernés et interprétés en accord avec les lois de Taiwan.

PhotoDirector est une marque déposée, de même que d'autres noms de sociétés et de produits apparaissant dans cette publication. Ceux-ci ne sont utilisés qu'à des fins d'identification et demeurent la propriété exclusive de leurs sociétés respectives.

Sièges internationaux

Adresse du courrier

CyberLink Corporation
15F, #100, Min Chuan Road, Hsin Tian Dist.
New Taipei City 231, Taiwan

Site Web

www.cyberlink.com

Numéros de téléphone

Téléphone : 886-2-8667-1298

Télécopie : 886-2-8667-1300

Copyright © 2012 CyberLink Corporation. All rights reserved.

SOMMAIRE

Introduction..... 1

Bienvue	1
Fonctions	1
DirectorZone	2
Mettre à jour PhotoDirector	2
Configuration requise	4

Importer les photos..... 5

Formats de fichier pris en charge	5
Importer les photos dans la bibliothèque	5
Appliquer pendant l'importation	7

L'espace de travail de PhotoDirector..... 9

Modules de PhotoDirector	9
Bibliothèque	10
Réglage	10
Modifier	10
Diaporama	10
Imprimer	10
Panneau Bibliothèque/Réglage/Modifier/Diaporama/Imprimer	11
Panneau de la bibliothèque	11
Panneau de réglage	17
Panneau de modification	17
Panneau du diaporama	18
Panneau d'impression	18

Panneau du navigateur de photos	18
Rechercher les photos	20
Fenêtre visionneuse de photos	20
Sélectionner le mode d'affichage	21
Sélectionner le mode d'affichage visionneuse	22
Historique de réglage	24
Barre d'outils de la visionneuse de photos	24
Zoom de la visionneuse	25
Préférences de PhotoDirector	26
Préférences générales	26
Préférences du projet	27
Préférences de DirectorZone	27
Préférences de gestion des fichiers	28

Réglages 29

Faire des réglages aux photos	29
Créer des photos virtuelles	29
Histogramme	30
Outils de réglage régional	32
Outils de réglage global	48
Copier les réglages	59
Utiliser les réglages prédéfinis	61
Télécharger les prédéfinis depuis DirectorZone	61
Enregistrer les prédéfinis personnalisés	62
Appliquer les prédéfinis sur les photos	63
Transférer les prédéfinis vers DirectorZone	63
Exporter/Importer les prédéfinis	63
Afficher l'historique	64
Activer/désactiver les réglages	64

Modifications..... 67

Modifier les photos	67
Embellisseur de personne	67

Effets photo	71
Outils de suppression	73
Extraire ou composer des photos	73
Cadres et filigranes	76

Export et partage de photos 83

Le processus d'exportation des photos	83
Exporter les profils	86
Partager les photos	86
Transférer les photos sur Facebook	86
Transférer les photos sur Flickr	87

Diaporamas 89

Créer des diaporamas de photos	89
Produire les diaporamas	90
Partager les diaporamas vidéo sur YouTube	90

Imprimer 93

Imprimer les photos	93
Personnaliser la disposition	93
Personnaliser les paramètres d'image	94
Personnaliser les paramètres d'impression	95
Filigranes	95

Touches de raccourci de PhotoDirector 97

Assistance technique 103

Avant de contacter l'assistance technique	103
Assistance Web	105

Index 107

Chapitre 1 :

Introduction

Ce chapitre présente CyberLink PhotoDirector et donne un aperçu de toutes ses fonctions. Il précise également la configuration du système nécessaire pour l'installation et l'utilisation du programme CyberLink PhotoDirector.

Remarque : ce document est à titre de référence et d'information uniquement. Son contenu et le programme correspondant peuvent être modifiés sans préavis.

Bienvenue

Bienvenue dans la famille d'outils multimédias numériques de CyberLink. CyberLink PhotoDirector est un programme de photographie qui vous permet de gérer et ajuster vos photos numériques. Vous pouvez ensuite partager vos photos sur Facebook ou Flickr, les utiliser dans des diaporamas, de produire des diaporamas vidéos que vous pouvez transférer sur YouTube, et bien plus encore.

Fonctions

Cette section décrit quelques-unes des principales fonctions du programme CyberLink PhotoDirector.

- Importez et organisez toutes vos photos dans la bibliothèque pour faciliter la modification.
- Ajoutez et intégrez des balises mots-clés et des informations de copyright dans les photos.
- Recadrez ou faites pivoter les photos ou appliquez des retouches, comme la suppression des yeux rouges et des taches.
- Modifier la couleur et la balance des blancs des photos avec des contrôles de réglages conviviaux.
- Améliorez la netteté des photos et corrigez les photos qui contiennent du vignettage, du bruit de l'image, de la distorsion ou de l'effet de trapèze indésirable.
- Modifiez vos photos en embellissant les personnes qu'elles contiennent, en supprimant les objets et les arrière-plans, et plus encore.

- Créez des modèles de filigrane qui comprennent des cadres, des images, du texte, et appliquez-les sur vos photos.
- Créez des diaporamas de photos éblouissants et produisez-les sous forme de fichiers vidéo.
- Partagez vos photos sur Facebook et Flickr, et transférez les diaporamas de photos créés directement sur YouTube.
- Imprimez les photos en haute résolution, une à une, ou avec plusieurs photos sur une seule page.

DirectorZone

DirectorZone est un service Web qui vous permet de télécharger des réglages prédéfinis créé par d'autres utilisateurs, pour pouvoir les utiliser sur vos photos. Vous pouvez également partager vos propres prédéfinis personnalisés en les transférant sur DirectorZone.

Pour accéder aux avantages de DirectorZone, cliquez sur le lien **Connexion à DirectorZone** en haut de la fenêtre de CyberLink PhotoDirector.


Allez à <http://directorzone.cyberlink.com> pour afficher plus d'informations sur les fonctions et les avantages du site Web DirectorZone.

Mettre à jour PhotoDirector

Les mises à niveau et mises à jour (correctifs) sont périodiquement disponibles auprès de CyberLink. CyberLink PhotoDirector vous invite automatiquement lorsque l'une est disponible.

Remarque : vous devez vous connecter à Internet pour utiliser cette fonction.

Pour mettre à jour votre logiciel, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre Informations de mise à niveau de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur le bouton .
 - Cliquez sur le logo PhotoDirector dans le coin en haut à droite, puis sur le bouton **Mise à niveau** dans la fenêtre À propos de PhotoDirector.
2. Cliquez sur la fonction que vous souhaitez mettre à niveau, ou sur le correctif avec lequel vous souhaitez mettre à jour CyberLink PhotoDirector.

3. Une fenêtre du navigateur Web s'ouvre, où vous pouvez acheter des améliorations de produits ou télécharger le dernier correctif de mise à jour.

Configuration requise

La configuration du système ci-dessous est recommandée comme minimale pour utiliser le programme CyberLink PhotoDirector.

Configuration requise

Processeur	<ul style="list-style-type: none">• Au minimum, processeur Intel Pentium D 3,0 GHz avec technologie Hyper-Threading ou processeur AMD équivalent.
Résolution d'écran	<ul style="list-style-type: none">• 1024 X 768, couleurs 16 bits ou plus.
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows 7 (32 bits et 64 bits).• Microsoft Windows Vista Édition Familiale Premium, Professionnel, Édition Intégrale, ou Entreprise (32 bits et 64 bits).• Microsoft Windows XP avec Service Pack 3.
Mémoire	<ul style="list-style-type: none">• 2 Go est nécessaire.
Carte graphique	<ul style="list-style-type: none">• 128 Mo-VRAM et supérieur.
Espace du disque dur	<ul style="list-style-type: none">• 1 Go d'espace du disque pour l'application et la documentation.

Chapitre 2 :

Importer les photos

La première étape lors de l'utilisation CyberLink PhotoDirector est d'importer vos photos dans le programme. CyberLink PhotoDirector prend en charge un éventail de différents types de fichiers photo, y compris la plupart des formats de fichier RAW des appareils photos.

Formats de fichier pris en charge

CyberLink PhotoDirector prend en charge les formats de fichiers photo suivants :

Photos : JPEG, TIFF.

Formats de photo RAW : CyberLink PhotoDirector prend également en charge l'importation de la plupart des formats RAW des appareils photo.

Importer les photos dans la bibliothèque

Vous pouvez importer les photos dans CyberLink PhotoDirector partir du disque dur de votre ordinateur, un appareil photo numérique, et aussi à partir de périphériques amovibles, comme les cartes mémoire et les disques durs portables.

Pour importer les photos dans CyberLink PhotoDirector, procédez comme suit :


1. Cliquez sur **Bibliothèque**, puis sur le bouton **Importer** en bas du panneau de la bibliothèque.
2. Sélectionnez l'une des options d'importation suivantes :
 - **Photos** : sélectionnez pour importer des fichiers photo individuels. Une fois sélectionné, recherchez puis sélectionnez toutes les photos sur votre ordinateur/périphérique que vous souhaitez importer, puis cliquez sur **Ouvrir**. Les miniatures de toutes les photos s'affichent dans la fenêtre Importation de la photo.



Note: si les fichiers photo que vous souhaitez importer ne sont pas affichés dans le dossier actuel, assurez-vous que le type de fichier correct est sélectionné dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue Sélectionner des photos.

- **Dossier** : sélectionnez pour importer un dossier qui contient vos photos. Une fois sélectionné, recherchez puis sélectionnez le dossier sur votre

ordinateur/périphérique depuis lequel vous souhaitez importer des photos, puis cliquez sur **Sélectionner le dossier**. Les miniatures de toutes les photos dans le dossier sélectionné s'affichent dans la fenêtre Importation de la photo.




- **Depuis l'appareil photo** : sélectionnez pour importer des photos directement depuis un appareil photo numérique ou un lecteur de carte. Assurez-vous que votre appareil photo est connecté à votre ordinateur (et allumé), puis sélectionnez **Depuis l'appareil photo** pour importer les photos depuis celui-ci. Une fois sélectionné, la fenêtre Importation de la photo s'affiche. Sélectionnez votre appareil photo (ou lecteur de carte) dans la liste déroulante **Source** pour afficher les miniatures de toutes les photos dans la fenêtre Importation de la photo.

Note: vous pouvez utiliser  en bas à droite de la fenêtre d'aperçu pour redimensionner les miniatures des photos.

3. Sélectionnez **Inclure les sous-dossiers**, si vous importez les photos depuis un dossier, un appareil, ou un appareil photo numérique, pour afficher et importer les photos qui se trouvent dans les sous-dossiers.
4. Sélectionnez **Exclure les éventuels doublons** pour que CyberLink PhotoDirector filtre les photos qui ont été importées auparavant.
5. Sélectionnez manuellement les miniatures des photos que vous souhaitez importer, ou utilisez les boutons  (tout désélectionner) et  (tout sélectionner) si nécessaire.




6. Sélectionnez l'une des deux options d'importation suivantes :
 - **Conserver dans l'emplacement actuel** : conserve les photos dans leur emplacement source d'origine.
 - **Créer une autre copie dans** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector copie les photos importées dans un autre emplacement que vous sélectionnez dans la liste déroulante **Destination**.

7. Si les photos sont copiées vers un autre emplacement, cliquez sur  pour sélectionner la **Destination** où les photos importées sont copiées. Vous pouvez également cliquer sur  pour modifier le nom des dossiers de photo dans cet emplacement, si nécessaire.
8. Si les photos sont copiées vers un autre emplacement, vous pouvez **Organiser** en sélectionnant une des options suivantes :
 - **Placer dans un seul dossier** : place toutes les photos dans un dossier.
 - **Par structure d'origine des dossiers** : copie la structure d'origine des dossiers depuis l'emplacement source.
 - **Par date de capture** : met les photos dans une série de dossiers, identifiés par la date à laquelle elles ont été capturées. Cliquez sur  pour définir le format de date pour nommer les dossiers.
9. Cliquez sur **Importer**. CyberLink PhotoDirector importe les photos dans votre bibliothèque de projet.

Appliquer pendant l'importation

CyberLink PhotoDirector peut appliquer des réglages prédéfinis aux photos pendant le processus d'importation. Vous pouvez aussi commencer à organiser vos photos en ajoutant des informations de copyright et des balises mots-clés lorsqu'elles sont importées.


Remarque : si vous ne trouvez pas la section **Appliquer pendant l'import** de la fenêtre Importation de la photo, cliquez sur  sur le bord droit de la fenêtre pour l'afficher.

- **Appliquer un prédéfini** : choisissez d'appliquer le réglage prédéfini que vous sélectionnez dans la liste déroulante pour l'ensemble des photos pendant l'importation. Voir « Utiliser les réglages prédéfinis » à la page 61 pour des informations sur la création des réglages prédéfinis.
- **Copyright** : dans le champ fourni, entrez dans le texte de copyright que vous souhaitez intégrer dans chaque photo. Les informations de copyright peuvent être affichées et éditées ultérieurement sur l'onglet Métadonnées dans le panneau de la bibliothèque.
- **Balises** : dans le champ fourni, entrez les balises mots-clés que vous souhaitez appliquer à chaque photo, séparées par un point-virgule.

Chapitre 3 :

L'espace de travail de PhotoDirector

Ce chapitre décrit l'espace de travail de CyberLink PhotoDirector, et toutes ses fonctions. Se familiariser avec l'espace de travail est utile, car c'est là que vous passez tout votre temps lors de l'utilisation de CyberLink PhotoDirector.



A - Modules de PhotoDirector, B - Panneau Bibliothèque/Réglage/Modifier/Diaporama/Imprimer, C - Panneau du navigateur de photos, D - Fenêtre visionneuse de photos

Modules de PhotoDirector

CyberLink PhotoDirector est composé de cinq modules principaux : **Bibliothèque**, **Réglage**, **Modifier**, **Diaporama** et **Imprimer**.

Bibliothèque

Cliquez sur le bouton **Bibliothèque** pour ouvrir la photothèque de CyberLink PhotoDirector. Lorsque vous importez des photos dans CyberLink PhotoDirector, elles sont stockées dans la photothèque. Une fois dans la bibliothèque, vous pouvez les organiser par collection dynamique, dossier, album, et par balises mots-clés. Voir « Panneau de la bibliothèque » à la page 11 pour plus d'informations.

Réglage

Le module de réglage est l'endroit où vous retouchez et faites les réglages aux photos de votre bibliothèque. Cliquez sur le bouton **Réglage** pour appliquer des prédéfinis, recadrer ou faire pivoter des photos, appliquer des dégradés, supprimer les taches et les yeux rouges, et faire d'autres corrections. Vous pouvez également régler la balance des blancs, la netteté, la couleur, et beaucoup, beaucoup plus. Voir « Faire des réglages aux photos » à la page 29 pour plus d'informations.

Modifier

Dans le module Modifier, vous pouvez retoucher les visages dans vos photos, appliquer des effets, supprimer des objets et des arrière-plans, ajouter des images sur les photos, et appliquer des filigranes et des cadres sur vos photos. Voir « Modifier les photos » à la page 67 pour plus d'informations.

Diaporama

Dans ce module, vous pouvez utiliser vos photos pour créer des diaporamas avec musique de fond, puis les exporter sous forme de fichiers vidéo ou les transférer directement vers YouTube. Sélectionnez le bouton **Diaporama** pour accéder au module du diaporama. Voir « Diaporamas » à la page 89 pour plus d'informations sur toutes les fonctions dans ce module.

Imprimer

Lorsque que vous avez fini de régler et de modifier vos images, vous pouvez les imprimer dans le module Imprimer. Vous pouvez imprimer les photos une à une,

imprimer plusieurs photos sur une seule feuille de papier, et également ajouter des filigranes à vos photos imprimées. Pour plus d'informations voir « Imprimer les photos » à la page 93.

Panneau Bibliothèque/Réglage/Modifier/Diaporama/Imprimer

Le panneau sur le côté gauche de la fenêtre de CyberLink PhotoDirector qui affiche dépend du module du programme dans lequel vous êtes. Ce qui suit décrit chacun des panneaux et une partie des fonctions disponibles.

Panneau de la bibliothèque

C'est dans le panneau de la bibliothèque que vous importez, organisez et affichez toutes les photos de CyberLink PhotoDirector. Il donne également accès aux informations de métadonnées pour chaque photo individuelle.

Le panneau de la bibliothèque a deux onglets : **Projet** et **Métadonnées**. Pour accéder à l'un ou l'autre onglet, cliquez simplement dessus pour afficher son contenu.



Onglet Projet

Cliquez sur **Projet** pour accéder à toutes les photos dans la bibliothèque. Lorsque les photos sont importées dans la bibliothèque, une base de données de projet CyberLink PhotoDirector garde la trace de l'emplacement de la photo, et des informations associées à la photo, y compris les réglages que vous apportez à chaque photo. Si nécessaire, vous pouvez ajouter de nouveaux projets, ouvrir les projets existants, ou exporter les collections dynamiques, albums, dossiers et balises en tant que de nouveaux projets.

Sur l'onglet **Projet**, vous pouvez également organiser vos photos importées par album, dossier, balises mots-clés, et plus encore.

Collection dynamique


CyberLink PhotoDirector organise automatiquement vos photos dans une collection dynamique pour faciliter la navigation. Chaque fois que vous importez,

notez, ou rejetez des photos, CyberLink PhotoDirector met à jour la collection dynamique.

- **Toutes les photos** : sélectionnez pour afficher toutes les photos que vous avez importées dans la base de données du projet actuel.
- **Dernières importations** : sélectionnez pour afficher les photos qui ont été importées le plus récemment dans la bibliothèque.
- **1 étoile ou mieux** : sélectionnez pour afficher les photos que vous avez notées avec 1 ou plusieurs étoiles.
- **5 étoiles** : sélectionnez pour afficher toutes les photos que vous avez notées avec 5 étoiles.
- **Rejetée** : sélectionnez pour afficher toutes les photos rejetées.

Cliquez-droit sur un dossier Collection dynamique pour exporter les photos, ou créer un nouveau projet qui contient uniquement les photos de la collection sélectionnée. Vous pouvez également **Renommer**, **Modifier** ou **Supprimer** certains dossiers de Collection dynamique.

Vous pouvez également créer une Collection dynamique avec des règles que vous spécifiez. Pour créer une Collection dynamique, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'onglet **Projet**, puis cliquez sur  dans la section Collection dynamique.
2. Sélectionnez **Créer une collection dynamique**.
3. Entrez les informations dans les champs comme suit :
 - **Nom** : entrez un nom pour la nouvelle collection de photos.
 - **Faire correspondre** : choisissez s'il faut faire correspondre au moins une (**Chacune**) des règles, **Toutes** les règles, ou **Aucune** d'elles.
4. Utilisez les listes déroulantes pour définir les règles pour le type de photos que vous souhaitez inclure dans la collection dynamique.
5. Cliquez sur **Créer** pour terminer. CyberLink PhotoDirector crée la collection en fonction de vos règles sélectionnées.

Dossiers

Lorsque les photos sont importées dans la bibliothèque, CyberLink PhotoDirector les organise dans des dossiers en fonction de la structure de l'emplacement de la source d'importation.

Cliquez droit sur un dossier pour :


- **Synchroniser le dossier** : sélectionnez pour assurer que le dossier est mis à jour. Utilisez cette fonction si les photos ont été ajoutées, supprimées ou déplacées hors du dossier. Synchronisez le dossier comme suit :

Synchroniser les options de dossier

Si CyberLink PhotoDirector détecte toutes les modifications, les options suivantes connexes sont activées.


- **Importer de nouvelles photos** : si les photos ont été ajoutées au dossier, cette option est activée. Sélectionnez-la pour importer le nombre spécifié de photos dans le dossier.
- **Afficher le dialogue d'importation avant d'importer** : sélectionnez si vous souhaitez afficher la fenêtre Importation de la photo avant de les importer. Si vous ne sélectionnez pas cette option, CyberLink PhotoDirector effectue une importation des photos en arrière-plan.
- **Supprimer les photos manquantes** : s'il y a des photos manquantes dans le dossier, cette option est activée. Sélectionnez-la pour supprimer le nombre spécifié de photos du dossier. Cliquez sur le bouton **Afficher les photos manquantes** pour voir quelles photos sont manquantes.

Cliquez sur le bouton **Synchroniser** pour commencer le processus.

- **Trouver le dossier manquant** : sélectionnez pour trouver le dossier sélectionné s'il a été déplacé dans un emplacement différent. Cliquez sur le bouton  pour spécifier le **Nouvel emplacement** du dossier manquant.
- **Exporter les photos** : sélectionnez pour exporter les photos, avec les éventuels réglages appliqués, dans le dossier sélectionné. Voir « Export et partage de photos » à la page 83 pour plus d'informations.
- **Exporter le dossier en tant que nouveau projet** : sélectionnez pour créer un nouveau projet de base de données qui inclut uniquement les photos du dossier sélectionné.
- **Supprimer de la bibliothèque** : sélectionnez pour supprimer le dossier sélectionné, et toutes les photos qu'il contient, de la bibliothèque.
- **Situer sur le disque** : sélectionnez pour afficher le dossier sélectionné, et tout son contenu, dans l'Explorateur Windows.
- **Renommer le dossier** : sélectionnez pour donner au dossier sélectionné un nom différent.

Albums

Vous pouvez organiser vos photos dans des albums personnalisés. Pour créer un nouvel album, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'onglet **Projet**, puis cliquez sur  dans la section Albums.
2. Dans le menu contextuel qui s'affiche :

- Sélectionnez **Créer un album avec les photos sélectionnées** pour créer un nouvel album qui contient toutes les photos actuelles vous avez sélectionnées.
 - Sélectionnez **Créer un album vide** pour créer un album qui ne contient pas de photos.
 - Sélectionnez **Créer un ensemble d'albums vide** pour créer un nouvel ensemble d'albums. Les ensembles d'albums sont composés de plusieurs albums que vous pouvez regrouper. Vous ne pouvez pas ajouter des photos directement dans un ensemble d'albums, mais il peut contenir plusieurs albums composé d'un certain nombre de photos.
3. Entrez un **Nom d'album** dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur **Créer** pour l'ajouter à la bibliothèque.

Pour ajouter des photos dans les albums de la bibliothèque, il suffit de les faire glisser depuis le panneau du navigateur de photos vers l'album dans la bibliothèque.



Cliquez droit sur un album pour :

- **Exporter l'album en tant que nouveau projet** : sélectionnez pour créer un nouveau projet de base de données qui inclut uniquement les photos de l'album sélectionné.
- **Exporter les photos** : sélectionnez pour exporter les photos, avec les éventuels réglages qui leur sont appliqués, dans l'album sélectionné. Voir « Export et partage de photos » à la page 83 pour plus d'informations.
- **Renommer** : sélectionnez pour donner à l'album sélectionné un nom différent.
- **Supprimer** : sélectionnez pour supprimer l'album sélectionné de la bibliothèque. Les photos éventuelles qu'il contient ne sont pas supprimées de la bibliothèque de projet.


Balises

Vous pouvez ajouter des balises mots-clés aux photos dans la bibliothèque de projet. Les balises sont utiles pour la gestion des photos, et lors du partage de


photos, car les utilisateurs recherchent par balises mots-clés pour trouver les photos qui les intéressent.

Pour créer une nouvelle balise, procédez comme suit :

Remarque : vous pouvez également créer de nouvelles balises sur l'onglet Métadonnées.

1. Sélectionnez l'onglet **Projet**, puis cliquez sur  dans la section Balises.
2. Dans le menu contextuel qui s'affiche :
 - sélectionnez **Créer une balise** pour créer une nouvelle balise dans la bibliothèque de projet.
 - Sélectionnez **Créer une balise avec les photos sélectionnées** pour créer une nouvelle balise et l'ajouter à toutes les photos actuelles vous avez sélectionnées.
3. Entrez un **Nom de balise** dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur **Créer** pour l'ajouter à la bibliothèque.

Pour ajouter des balises mots-clés aux photos dans la bibliothèque, il suffit de faire glisser les photos depuis le panneau du navigateur de photos vers la balise dans la bibliothèque.



Cliquez droit sur une balise pour :

- **Exporter la balise en tant que nouveau projet** : sélectionnez pour créer un nouveau projet de base de données qui inclut uniquement les photos avec la balise sélectionnée.
- **Exporter les photos** : sélectionnez pour exporter les photos, avec les éventuels réglages qui leur sont appliqués, avec la balise sélectionnée. Voir « Export et partage de photos » à la page 83 pour plus d'informations.
- **Renommer** : sélectionnez pour donner à la balise sélectionnée un nom différent.
- **Supprimer** : sélectionnez pour supprimer balise sélectionnée de la bibliothèque. Les photos éventuelles avec la balise ne sont pas supprimées de la bibliothèque de projet.

Onglet Métadonnées


Cliquez sur l'onglet **Métadonnées** pour afficher des informations détaillées incorporées pour les photos actuelles qui sont sélectionnées. Sont incluses dans l'onglet Métadonnées des détails sur appareil photo EXIF et des informations sur la photo prise, y compris la date de capture, la vitesse d'obturation, les informations d'exposition. L'onglet comprend également des champs où vous pouvez entrer manuellement les métadonnées IPTC de vos photos, y compris les informations de contact et de copyright.


Remarque : Les métadonnées EXIF de photo disponibles sur l'onglet Métadonnées dépendent des informations qui ont été incorporées dans la photo quand elle a été prise.

Sur l'onglet Métadonnées, vous pouvez également :

- Notez chaque photo en sélectionnant le nombre d'étoiles désiré.





- Cliquez sur  pour marquer une photo que vous aimez et pouvez souhaiter utiliser ultérieurement. Vous pouvez ensuite filtrer les photos marquées dans le panneau du navigateur de photos ultérieurement.
- Cliquez sur  pour rejeter une photo que vous n'aimez pas.
- Ajoutez les métadonnées IPTC à vos photos. Pour ce faire, sélectionnez toutes les photos auxquelles vous souhaitez ajouter des informations de métadonnées IPTC, cliquez dans les espaces à côté des champs IPTC, puis entrez les métadonnées dans les champs prévus.






- Ajoutez des informations de copyright IPTC à vos photos. Pour ce faire, sélectionnez toutes les photos auxquelles vous voulez ajouter des informations de copyright, puis sélectionnez **État de copyright** dans le menu

déroulant de la section **Copyright**. Ensuite, cliquez sur les espaces à côté de la section **Copyright**, puis entrez les infos de copyright dans les champs prévus.



- Sélectionnez **Balises** pour afficher toutes les balises pour les photos sélectionnées. Si nécessaire, vous pouvez créer une nouvelle balise pour toutes les photos sélectionnées en l'entrant dans le champ prévu puis en cliquant sur .



- Passez votre souris sur une balise, puis cliquez sur  pour l'enlever d'une photo.

Panneau de réglage

Le panneau de réglage s'affiche lorsque vous êtes dans la fenêtre de réglage et contient tous les outils que vous utilisez pour retoucher et régler vos photos. Voir « Réglages » à la page 29 pour une description détaillée de tous les outils disponibles sur le panneau de réglage.

Panneau de modification

Dans la fenêtre de modification, le panneau de modification s'affiche. Elle fournit l'accès à toutes les options de modification que vous pouvez utiliser sur les photos dans la bibliothèque. Voir « Modifications » à la page 67 pour une description détaillée de toutes les options disponibles sur le panneau de modification.

Panneau du diaporama


Lorsque vous êtes dans le module de diaporama, vous pouvez définir les préférences et les paramètres du diaporama sur le panneau du diaporama. Voir « Diaporamas » à la page 89 pour des informations détaillées sur les contrôles sur le panneau du diaporama.

Panneau d'impression

Utilisez les options sur le panneau d'impression pour configurer vos photos pour l'impression dans la fenêtre d'impression. Voir « Imprimer » à la page 93 pour des informations détaillées sur les contrôles disponibles sur le panneau d'impression.

Panneau du navigateur de photos

C'est dans le panneau du navigateur de photos que vous pouvez naviguer dans toutes les photos de votre bibliothèque de projet. Lorsque vous sélectionnez une collection, un dossier, un album, une balise, etc., dans le panneau de la bibliothèque, toutes les photos contenues s'affichent dans le panneau du navigateur de photos.





A - Vue miniatures, B - Vue liste, C - Filtrer les photos, D - Rechercher, E - Exporter les photos, F - Partager les photos

Sélectionnez une photo dans le panneau pour l'afficher dans la fenêtre visionneuse de photos.

Remarque : le temps nécessaire à CyberLink PhotoDirector pour charger un aperçu de la photo, dépend de la qualité de l'aperçu du fichier sélectionné dans les Préférences de Gestion des fichiers. Voir « Mémoire cache d'aperçu » à la page 28 pour plus d'informations.

Lorsque vous parcourez les photos dans le panneau, vous pouvez :

- Sélectionnez  pour parcourir les photos dans une vue miniatures qui comprend de grandes miniatures des photos.
- Sélectionnez  pour afficher des informations plus détaillées sur les photos, y compris la date de capture, l'ouverture et la vitesse d'obturation. En vue liste, vous pouvez trier les photos dans le panneau en cliquant sur un en-tête de colonne.

Remarque : pour de meilleurs résultats lors du tri des photos en vue liste, essayez le mode **Navigateur uniquement**. Voir « Sélectionner le mode d'affichage » à la page 21 pour plus d'informations.

- Quand vous êtes en vue miniatures, sélectionnez une photo, puis notez-la en sélectionnant le nombre d'étoiles désiré.



- Quand vous êtes en vue miniatures, sélectionnez une photo, puis cliquez sur  pour marquer une photo que vous aimez et pouvez souhaiter utiliser ultérieurement.
- Quand vous êtes en vue miniatures, sélectionnez une photo, puis cliquez sur  pour rejeter une photo que vous n'aimez pas ou ne voulez pas utiliser.
- Vous pouvez aussi grouper les photos en utilisant des libellés de couleur. Pour libeller, cliquez-droit sur une photo dans le panneau du navigateur de photos et sélectionnez l'option **Libellé**, puis une couleur dans la liste.
- Cliquez-droit sur une photo dans le panneau (ou dans la visionneuse), puis sélectionnez **Afficher les photos dans le même dossier** pour n'afficher dans la bibliothèque que les photos qui sont dans le même dossier que la photo sélectionnée.
- Cliquez-droit sur une photo dans le panneau (ou dans la visionneuse), puis sélectionnez **Afficher les photos dans le même album** pour n'afficher dans la bibliothèque que les photos qui sont dans le même album que la photo sélectionnée.
- Cliquez sur , puis sélectionnez un élément dans la liste pour filtrer les photos dans le panneau par leur statut marqué et rejeté.


- Cliquez sur , puis sélectionnez un élément dans la liste pour filtrer les photos dans le panneau par leur libellé.
- Cliquez sur , puis sélectionnez une option dans la liste pour filtrer les photos dans le panneau selon qu'elles ont été réglées ou non.
- Cliquez-droit sur une photo et sélectionnez **Créer une photo virtuelle** pour créer une autre copie que vous pouvez utiliser pour l'édition. Voir « Créer des photos virtuelles » à la page 29 pour plus d'informations.
- Cliquez sur **Exporter** pour exporter les photos sélectionnées, avec les réglages qui leur sont appliqués. Voir « Export et partage de photos » à la page 83 pour plus d'informations.
- Cliquez sur **Partager** pour transférer les photos sélectionnées vers Flickr ou Facebook. Voir « Partager les photos » à la page 86 pour plus d'informations.
- Double-cliquez dans le panneau de navigateur de photos pour le masquer à la vue et obtenir une vue agrandie de la photo actuelle (mode visionneuse uniquement). Double-cliquez sur la zone toile de la visionneuse de photos pour afficher à nouveau le panneau du navigateur (mode visionneuse et navigateur).

Rechercher les photos


Si vous cherchez des photos en particulier dans le panneau du navigateur utilisez la fonction de recherche pour les trouver en utilisant les balises mots-clés.

Pour rechercher des photos dans le panneau du navigateur, procédez comme suit :

1. Entrez un mot-clé dans le champ de recherche situé en haut du panneau du navigateur.



2. CyberLink PhotoDirector filtre les photos en fonction des mots-clés entrés.

Remarque : cliquez sur  pour effacer le résultat de recherche et afficher toutes les photos dans le panneau du navigateur.

Fenêtre visionneuse de photos

La fenêtre de la visionneuse de photos affiche un aperçu d'une photo sélectionnée dans le panneau du navigateur de photos. Tous les réglages que



vous apportez aux photos sont aussi visibles dans la fenêtre de la visionneuse de photos.






A - Sélectionner le mode d'affichage, B - Afficher en plein écran, C - Mode d'affichage du moniteur secondaire, D - Outils de zoom, E - Outils de panoramique, F - Sélectionner le mode d'affichage visionneuse, G - Afficher l'historique, H - Afficher la photo d'origine, I - Barre d'outils de la visionneuse de photos, J - Personnaliser la barre d'outils, K - Zoom de la visionneuse

Sélectionner le mode d'affichage

En haut à gauche de la fenêtre de la visionneuse de photos, sélectionnez un des modes d'affichage suivants lors du parcours et de l'affichage des photos dans CyberLink PhotoDirector :


-  **Mode visionneuse et navigateur** - sélectionnez pour afficher la fenêtre de la visionneuse de photos et le panneau du navigateur de photos pour faciliter le parcours et l'affichage des photos.
-  **Mode visionneuse uniquement** - sélectionnez pour afficher une image agrandie des photos.

-  **Mode navigateur uniquement** - sélectionnez pour afficher un grand panneau du navigateur de photos. Cette vue est idéale pour le tri dans les photos en vue liste.

Lors de l'aperçu des photos dans la bibliothèque de projet ou lors des réglages, sélectionnez  pour afficher la photo actuelle en plein écran. Une fois en mode plein écran, vous pouvez cliquer sur  pour afficher le panneau de réglage/ bibliothèque si nécessaire.

Sélectionner le mode d'affichage visionneuse



La fenêtre de la visionneuse de photos a plusieurs modes d'affichage, y compris comparer, symétrie, et également la possibilité d'afficher les des photos sur plus d'un périphérique d'affichage.

Remarque : si vous avez plus d'un périphérique d'affichage connecté à votre ordinateur, le périphérique principal est listé comme **Moniteur principal**, alors que le périphérique secondaire est listé comme **Moniteur secondaire**. Cliquez sur le bouton  pour afficher les options du mode moniteur secondaire.

Cliquez sur les boutons dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de la visionneuse de photo pour définir le mode d'affichage.


Remarque : les boutons/modes qui sont disponibles dépendent du module de CyberLink PhotoDirector dans lequel vous êtes actuellement.



Moniteur principal

-  **Afficher une** - affiche une fenêtre d'aperçu pour la photo sélectionnée dans la bibliothèque et les modules de réglage.
-  **Comparer deux** - lorsque vous parcourez les photos dans votre bibliothèque de projet, utiliser ce mode d'affichage pour comparer deux photos différentes dans la bibliothèque. La photo sur la gauche (Actuel) est la photo que vous comparez à d'autres photos (Candidat). Cliquez sur le bouton **Définir comme actuelle** pour définir la photo candidate comme photo actuelle ou celle que vous allez utiliser pour comparer. En cas de zoom sur une photo dans ce mode, les boutons suivants sont disponibles :


-  **Lier le focus** - sélectionnez pour lier le mouvement de deux photos que vous comparez en zoom avant.
-  **Synchro** - sélectionnez pour synchroniser la zone de focus de zoom avant de deux photos que vous comparez.
-  **Afficher multiple** - lorsque vous parcourez les photos dans votre bibliothèque de projet, utiliser ce mode d'affichage pour présenter plusieurs photos à la fois. Pour sélectionner plusieurs photos, maintenez enfoncée la touche Ctrl de votre clavier et sélectionnez autant de photos que vous voulez. Dans cette vue, vous pouvez noter, marquer, et rejeter chacune des photos. Passez votre souris sur une photo, puis cliquez sur le X dans le coin supérieur droit pour la retirer de la vue, si nécessaire.
-  **Comparer avant/après** - lorsque vous êtes dans le module de réglage, cliquez sur ce bouton pour afficher les panneaux avant et après, ou une comparaison entre la photo d'origine (Avant) et la photo avec les réglages appliqués (Après). Vous pouvez choisir parmi les quatre modes de comparaison disponibles :
 -  **Côte à côte** - sélectionnez pour comparer les réglages aux photos côte à côte.
 -  **Partage - gauche/droite** - sélectionnez pour partager la photo, avec la moitié gauche contenant la photo d'origine, et la moitié droite de la photo avec les réglages appliqués.
 -  **Dessus/dessous** - sélectionnez pour comparer les réglages aux photos du dessus au dessous.
 -  **Partage - dessus/dessous** - sélectionnez pour partager la photo, avec la moitié supérieure contenant la photo d'origine, et la moitié inférieure de la photo avec les réglages appliqués.

Moniteur secondaire


Si vous avez plus d'un moniteur connecté à votre ordinateur et vous avez étendu votre bureau, cliquez sur le bouton  et sélectionnez le mode d'affichage pour le moniteur secondaire.


-  **Symétrie** : dédouble l'affichage de la visionneuse sur le moniteur secondaire.
-  **Alternative** : fournit une vue secondaire des photos que vous visionnez. Par exemple, si vous visionnez une photo en mode normal, la photo s'affiche en plein écran sur le moniteur secondaire. Si vous êtes en mode Comparer

deux, sélectionnez l'une des deux photos de façon à l'afficher en plein écran sur le moniteur secondaire.

-  **Aucun** : sélectionnez si vous ne voulez rien afficher sur votre écran secondaire.


Historique de réglage



Cliquez sur  pour consulter l'historique de tous les réglages et modifications que vous avez apportés à la photo actuelle que vous visionnez. Voir « Afficher l'historique » à la page 64 pour plus d'informations.

Vous pouvez également cliquer et maintenir le bouton  pour afficher rapidement la photo d'origine au cours du processus de réglage/modification.

Barre d'outils de la visionneuse de photos


Dans le module de la bibliothèque, de réglage ou de modification, la barre d'outils de la visionneuse de photos fournit un accès rapide à plusieurs outils utiles que vous pouvez utiliser pour gérer vos outils pendant que vous travaillez.





Cliquez sur  pour personnaliser les outils sur barre d'outils de la visionneuse de photos. Les outils disponibles sont les suivants :

- Quand vous affichez une photo, cliquez sur  pour marquer une photo que vous aimez et pouvez souhaiter utiliser ultérieurement.
- Quand vous affichez une photo, cliquez sur  pour rejeter une photo que vous n'aimez pas ou ne voulez pas utiliser.
- Quand vous affichez une photo, notez-la en sélectionnant le nombre d'étoiles désiré.



- Quand vous affichez une photo, cliquez sur une couleur pour la libeller. Vous pouvez utiliser des libellés de couleur pour grouper les photos en sélectionnant le même libellé de couleur pour des types similaires de photos.



- Quand vous affichez une photo, cliquez sur  pour la faire pivoter de 90 degrés dans le sens antihoraire.
- Quand vous affichez une photo, cliquez sur  pour la faire pivoter de 90 degrés dans le sens horaire.
- Quand vous affichez une photo, cliquez sur  pour sélectionner la photo précédente dans le panneau du navigateur, ou  pour sélectionner la suivante.

Zoom de la visionneuse


Lors de l'aperçu des photos dans la fenêtre de la visionneuse de photos, utilisez le menu déroulant **Zoom** pour définir la taille de l'aperçu des photos. Sélectionnez **Adapter** pour redimensionner la photo sélectionnée pour qu'elle s'adapte à la fenêtre de la visionneuse.

Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur une photo, une miniature de navigation pour la visionneuse affiche au-dessus de la liste déroulante. Cliquez et faites glisser la zone disponible pour modifier la zone de focus pour répondre à vos exigences de zoom.




Remarque : L'option **Navigation** doit être sélectionné dans le menu déroulant **Zoom** pour que la miniature de navigation s'affiche.

Vous pouvez également utiliser les outils de zoom et de panoramique suivants pour un affichage plus facile de vos photos dans la fenêtre de la visionneuse de photos :


-  - Lorsqu'elle est sélectionnée, cliquer sur le bouton gauche de la souris dans la fenêtre de la visionneuse de photos effectue un zoom avant sur la photo actuelle. Cliquer sur le bouton droit de la souris effectue un zoom arrière.

Remarque : Lorsqu'elle est sélectionnée, maintenez appuyé le bouton gauche de la souris, puis dessinez un carré sur la photo pour un zoom avant rapide sur une zone spécifique.

-  - cliquez pour activer le panoramique lors du zoom avant sur une photo. Pour faire un panoramique, cliquez simplement sur la photo et faites-la glisser pour afficher des zones différentes.

Préférences de PhotoDirector

Utilisez les préférences de CyberLink PhotoDirector pour définir la langue de l'interface, la fréquence de sauvegarde du projet, la gestion des fichiers, et plus encore.

Pour définir vos préférences en CyberLink PhotoDirector, sélectionnez **Fichier > Préférences** dans le menu, ou cliquez sur le bouton .

Préférences générales

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **Général**. Les options disponibles sont les suivantes :

Langue

- **Utiliser la langue par défaut du système** : sélectionnez cette option pour que la langue d'affichage soit la même que la langue de votre système d'exploitation.
- **Défini par l'utilisateur** : sélectionnez cette option, puis sélectionnez dans la liste déroulante la langue que vous souhaitez utiliser.

Mise à jour

- **Rechercher automatiquement les mises à jour logicielles** : sélectionnez pour vérifier périodiquement les mises à jour ou de nouvelles versions de PhotoDirector automatiquement.

Messages d'avertissement


- Cliquez sur le bouton **Réinit.** pour retourner tous les dialogues de confirmation « Ne plus demander » aux paramètres par défaut. Tous les dialogues de confirmation seront à nouveau affichés après la sélection.

Préférences du projet

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **Projet**. Les options disponibles sont les suivantes :

Sauvegarde du projet

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement vos projets. Sauvegarder vos projets régulièrement assure que vous ne perdez aucun des réglages ou modifications apportés à vos photos.

- **Rappel de sauvegarde automatique** : sélectionnez dans le menu déroulant la fréquence à laquelle vous souhaitez que CyberLink PhotoDirector vous rappelle de sauvegarder les projets. Cliquez sur le bouton **Sauvegarder maintenant** pour sauvegarder le projet maintenant.
- **Sauvegarder vers** : cliquez sur  pour définir le dossier sur votre ordinateur où sont stockées les sauvegardes du projet.

Informations du projet :

Dans cette section, CyberLink PhotoDirector affiche les informations du projet actuel, y compris la date de création et de la date de la dernière sauvegarde.

Préférences de DirectorZone

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **DirectorZone**. Les options disponibles sont les suivantes :

Connexion automatique

- **Auto connexion à DirectorZone au lancement de PhotoDirector** : sélectionnez cette option, puis entrez votre adresse e-mail et mot de passe pour vous connecter automatiquement à DirectorZone lorsque le programme est ouvert. Si vous n'avez pas de compte DirectorZone, cliquez sur le bouton **Obtenir un compte**.

Préférences de gestion des fichiers

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet **Gestion des fichiers**. Les options disponibles sont les suivantes :

Mémoire cache d'aperçu

Lorsque vous sélectionnez une photo dans le panneau du navigateur, le temps nécessaire pour charger la photo dépend de la qualité de l'aperçu rendu. CyberLink PhotoDirector vous permet de rendre un aperçu de chaque photo (qui est enregistré dans le dossier de l'emplacement de la mémoire cache d'aperçu) afin de permettre des temps de chargement plus rapide lorsque vous les parcourez.

- **Emplacement** : l'emplacement sur votre ordinateur où les données d'aperçu sont enregistrées.
- **Taille maximum** : spécifiez la taille maximale autorisée pour l'aperçu des données sur le disque dur de votre ordinateur.
- **Qualité d'aperçu** : spécifie la qualité actuelle de l'aperçu des photos. Si vous souhaitez rendre les aperçus pour améliorer la qualité ou libérer de l'espace disque, sélectionnez simplement la qualité d'aperçu mise à jour dans la liste.

Chapitre 4 :



Réglages

Ce chapitre décrit tous les réglages que vous pouvez faire à vos photos dans CyberLink PhotoDirector. Il fournit également une description des réglages prédéfinis, et comment vous pouvez les utiliser pour éditer rapidement vos photos.

Faire des réglages aux photos

Cliquez sur le bouton **Réglage**, puis sur l'onglet **Manuel** pour commencer à faire des réglages à vos photos. Les réglages que vous faites ne sont **pas** auto-appliqués au fichier de la photo d'origine. CyberLink PhotoDirector tient un journal de tous les réglages que vous voulez faire, et les applique ensuite à chaque photo quand elle est exportée, imprimée, partagée, etc., ce qui laisse la photo d'origine intacte.

À tout moment pendant le processus de réglage :


- Cliquez sur  pour un aperçu rapide de la photo d'origine.
- Cliquez sur  pour afficher un journal des réglages appliqués sur une photo dans l'Historique. Voir « Afficher l'historique » à la page 64 pour plus d'informations.
- Cliquez sur **Réinitialiser** au bas du panneau de réglage pour revenir sur toutes les modifications à la photo d'origine.

Créer des photos virtuelles

Avant de commencer à faire des réglages à vos photos, vous pouvez les dupliquer en créant des copies virtuelles. Pour ce faire, cliquez-droit sur une photo dans le panneau de navigateur de photos et sélectionnez **Créer une photo virtuelle**.


Les photos virtuelles ne sont des photos physiques sur votre disque dur que lorsque vous les exportez. Cela vous permet de faire une série différente de réglages sur la même photo, en même temps, puis d'exporter les différentes photos résultantes ensemble.

Vous pouvez créer autant de copies virtuelles que vous le souhaitez. Elles sont indiquées dans le panneau du navigateur de photos comme illustré ci-dessous.



Histogramme

L'histogramme est une représentation graphique de la distribution de la tonalité de couleur dans une photo sélectionnée. Sous l'histogramme se trouvent des informations de métadonnées pour la photo.



L'axe X du graphique représente la valeur de la tonalité de couleur RVB entre 0 et 255, tandis que l'axe Y indique le nombre de pixels dans la photo qui ont cette valeur.

L'histogramme est créé avec les trois valeurs RVB (rouge, vert et bleu) données à chaque pixel d'une photo. Les parties grises indiquent où les trois couleurs se chevauchent sur l'histogramme, tandis que le jaune, le magenta et le cyan apparaissent lorsque deux des couleurs se chevauchent.

Remarque : placez le pointeur de la souris sur un pixel sur la photo choisie pour afficher sa valeur de tonalité RVB dans l'histogramme.

Convertir les photos en noir et blanc


Vous pouvez convertir instantanément une photo sélectionnée en noir et blanc à l'aide de l'histogramme.

Pour convertir, sélectionnez **Noir et blanc**. Pour reconverter, sélectionnez **Couleur** en haut de l'histogramme.

Remarque : après avoir converti une photo en noir et blanc, la section Noir et blanc du panneau de réglage est activée. Voir « Mélange noir et blanc » à la page 56 pour plus de détails sur le réglage de la luminosité dans les photos noir et blanc.

Afficher les zones exposées

L'histogramme peut être utilisé pour déterminer si la photo a été prise correctement. Une photo avec un histogramme qui incline vers la gauche, indique la photo a été sous-exposée (contient beaucoup de pixels sombres), tandis qu'un histogramme incliné vers la droite signifie qu'il y a eu une surexposition (beaucoup de pixels plus clairs).

Cliquez sur  pour afficher les zones d'une photo qui étaient tellement surexposées et sous-exposées que tous les détails ont été perdus ou rognés, dans cette zone.



Les zones qui sont surexposées sont indiquées en rouge. Les zones de la photo qui sont sous-exposées, en bleu. Cliquez sur  pour masquer ces zones.

Outils de réglage régional

Utilisez les outils de réglage régional si vous souhaitez modifier uniquement une zone spécifique d'une photo. Vous pouvez également utiliser ces outils pour recadrer, faire pivoter, enlever les taches et les yeux rouges, et plus encore.

Les sections suivantes décrivent les fonctionnalités et les fonctions disponibles dans les outils de réglage régional de CyberLink PhotoDirector.

- Recadrer et faire pivoter les photos
- Retoucher les taches
- Correction des yeux rouges
- Utiliser le pinceau Réglage
- Utiliser la sélection du réglage
- Utiliser un masque du dégradé

Pour commencer à utiliser un outil de réglage régional, sélectionnez simplement l'une des icônes disponibles.



Recadrer et faire pivoter les photos

Vous pouvez recadrer une photo en enlevant des parties que vous ne voulez pas, et les faire pivoter jusqu'à 45 degrés pour un effet ou pour les redresser si elles sont un peu tordues ou inégales.



Pour vous aider lors du recadrage et la rotation des photos, sélectionnez une **Superposition d'outil** dans la liste déroulante en bas à droite de la fenêtre visionneuse de photos. Utilisez la superposition qui vous guidera et aidera le mieux pour recadrer et redresser le plus précisément une photo.

Recadrer les photos

Pour recadrer une photo, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  pour afficher les options de recadrage et de rotation disponibles.
2. Pour recadrer, procédez d'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur  pour supprimer manuellement une section. Cliquez et faites glisser sur la photo pour définir manuellement la zone de recadrage.
 - Sélectionnez une forme de zone de recadrage dans la liste déroulante **Aspect**. Pour créer une forme personnalisée, sélectionnez **Entrée**

personnalisée, entrez les valeurs des **Proportions** dans le champ prévu, puis cliquez sur **OK**.



Remarque : cliquez sur  si vous voulez redimensionner manuellement les proportions de la zone de recadrage. Cliquez sur  si vous voulez que la zone de recadrage conserve ses proportions.

3. Cliquez et faites glisser les coins et les côtés de la zone de recadrage pour redimensionner, si nécessaire.
4. Cliquez à l'intérieur de la forme et faites glisser pour déplacer la zone de recadrage, si nécessaire.
5. Cliquez sur **Terminé** pour recadrer la photo.

Faire pivoter les photos

Pour faire pivoter une photo, procédez comme suit :

Remarque : lorsque vous faites pivoter une photo, certaines portions sont rognées pour la rendre carrée. Vous pouvez faire pivoter les photos de 90 degrés par un clic droit dessus et en sélectionnant **Rotation horaire/antihoraire**.

1. Cliquez sur  pour afficher les options de recadrage et de rotation disponibles.
2. Pour faire pivoter, procédez d'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur , puis cliquez et faites-glisser sur la photo pour tracer une ligne le long de la partie que vous voulez être horizontale ou verticale. Pour

les meilleurs résultats, tracez une ligne droite sur la photo dont vous savez qu'elle doit être à niveau, comme illustré dans l'exemple ci-dessous.



- Cliquez et faites glisser le curseur **Angle** jusqu'à ce que la photo semble être à niveau.

- Survolez avec la souris en dehors de la zone de recadrage jusqu'à ce que le pointeur de la souris se courbe. Puis cliquez et faites glisser sur la photo pour la faire pivoter manuellement.




3. Cliquez à l'intérieur la zone de recadrage et faites glisser pour la déplacer, si nécessaire. Vous pouvez également redimensionner la zone de recadrage.
4. Cliquez sur **Terminé**. CyberLink PhotoDirector rogne les portions en excès de la photo pour la rendre carrée.




Retoucher les taches

L'outil de retouche des taches vous permet de corriger les éventuelles imperfections ou défauts d'une photo.

Pour retoucher les taches, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  pour ouvrir les outils de retouche des taches.
2. Définissez les options de retouche des taches comme suit :

- **Dupliquer/Corriger** : sélectionnez et utilisez **Dupliquer** si vous souhaitez copier une zone de la photo et l'utiliser pour couvrir la tache. Sélectionnez et utilisez **Corriger** pour retoucher la tache en utilisant les informations de la photo (texture, éclairage et ombrage) qui l'entourent.
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de la zone couverte par l'outil.
 - **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone couverte et les pixels autour de la zone.
 - **Opacité** : utilisez le curseur pour définir la transparence de la couverture appliquée.
3. Cliquez sur la partie de la photo que vous voulez retoucher, puis faites glisser l'outil de retouche des taches à la partie de la photo à laquelle vous souhaitez que la tache ressemble.




4. Cliquez sur **Terminé** pour terminer les réglages et fermer le panneau.

Correction des yeux rouges

Vous pouvez corriger les yeux rouges dans les photos à l'aide de l'outil dans les réglages régionaux.

Pour corriger les yeux rouges, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  pour ouvrir les outils de correction des yeux rouges.
2. Sur la photo, cliquez au centre de l'œil affecté, et faites glisser la souris pour redimensionner un point de couleur qui est placé sur l'œil rouge.



3. CyberLink PhotoDirector devrait détecter automatiquement les yeux rouges, puis les corriger pour vous. S'il est incapable de le détecter correctement, cliquez et faites glisser le point appliqué pour le centrer sur la zone rouge, puis utilisez les curseurs disponible pour le corriger manuellement comme suit :


- **Taille des pupilles** : utilisez le curseur pour redimensionner le point sur la zone rouge de la pupille.
 - **Obscurcir** : utilisez le curseur pour obscurcir le point à la couleur désirée.
4. Cliquez sur **Terminé** pour terminer les réglages et fermer le panneau.

Utiliser le pinceau Réglage

Vous pouvez utiliser le pinceau Réglage pour sélectionner, au pinceau, seulement les parties d'une photo que vous souhaitez régler.

Pour utiliser le pinceau Réglage, procédez comme suit :

Remarque : vous pouvez régler de multiples zones de la photo en utilisant des masques. Voir « Utiliser les masques pour des réglages multiples au pinceau » à la page 38 pour plus d'informations.

1. Cliquez sur  pour ouvrir les contrôles du pinceau Réglage.
2. Cliquez et faites glisser sur la photo pour appliquer un coup de pinceau. CyberLink PhotoDirector affiche une couleur de masque sur la zone à laquelle vous avez appliqué.

Remarque : le masque disparaît dès que vous commencez à régler les options du pinceau. Voir « Utiliser les masques pour des réglages multiples au pinceau » à la page 38 pour plus d'informations.


3. Définissez les options du pinceau Réglage comme suit :
 - **Pinceau/Gomme** : sélectionnez le **Pinceau** pour appliquer les réglages définis. Utilisez la **Gomme** si vous faites des erreurs en utilisant le pinceau et vous souhaitez supprimer des zones du réglage appliqué.
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de la zone couverte par le pinceau ou la gomme. Vous pouvez également utiliser la molette de la souris pour ajuster le diamètre du pinceau.
 - **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone couverte par le pinceau et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.
 - **Force** : utilisez le curseur pour définir la quantité de réglage appliqué avec un coup de pinceau.

- **Adapter aux bords** : sélectionnez cette option pour limiter les réglages appliqués aux zones de la photo qui ont une propriété similaire. CyberLink PhotoDirector les applique automatiquement pour vous en fonction de vos coups de pinceau.
- 4. Définissez les réglages de **Balance des blancs** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir « Balance des blancs » à la page 47 pour des détails sur les options de réglage disponibles.
- 5. Définissez les réglages de **Tonalité** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir « Tonalité » à la page 47 pour des détails sur les options de réglage disponibles.
- 6. Définissez les réglages de **TSL/couleur** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir « TSL/couleur » à la page 47 pour des détails sur les options de réglage disponibles.
- 7. Définissez les réglages de **Détail** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir « Détail » à la page 47 pour des détails sur les options de réglage disponibles.
- 8. Cliquez et faites glisser sur les autres zones de la photo où les réglages doivent être appliqués. Utilisez les curseurs pour affiner les réglages nécessaires.
- 9. Cliquez sur **Terminé** pour terminer les réglages et fermer le panneau.

Utiliser les masques pour des réglages multiples au pinceau


Vous pouvez faire jusqu'à cinq réglages au pinceau sur une photo. Lorsque vous modifiez les options de réglage et utilisez le pinceau pour les appliquer à une photo, un masque est automatiquement créé et identifié par une couleur.

L'identification du masque est visible dans la liste déroulante **Masque** en haut du panneau du pinceau.




Pour créer un nouveau masque de réglage, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Nouveau** dans la liste déroulante **Masque** pour créer un nouveau masque.



2. Appliquez un coup de pinceau, puis utilisez les curseurs pour définir les réglages nécessaires pour le deuxième réglage.
3. CyberLink PhotoDirector identifie le masque avec une autre couleur dans la liste déroulante **Masque**.



4. CyberLink PhotoDirector marque chaque masque sur la photo avec le libellé de couleur.



5. Cliquez sur le libellé de couleur pour activer et désactiver les masques, et afficher les zones de la photo où chacun des réglages a été appliqué.




Utiliser la sélection du réglage

La sélection du réglage vous permet de ne sélectionner que les pixels sur une photo que vous souhaitez régler. Cela vous permet de sélectionner et d'ajuster des objets dans la photo, et des zones qui sont de la même couleur, uniquement.

Pour utiliser sélection du réglage, procédez comme suit :


Remarque : Vous pouvez régler de multiples zones de la photo en utilisant des masques. Voir « Utiliser les masques pour des sélections de réglage multiples » à la page 42 pour plus d'informations.

1. Cliquez sur  pour ouvrir les contrôles de sélection du réglage.
2. Définissez les options de sélection du réglage comme suit :
 - **Pinceau/Gomme** : sélectionnez le **Pinceau** pour sélectionner des zones (pixels) à régler. Utilisez la **Gomme** pour désélectionner des zones (pixels).
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de l'outil de sélection. Vous pouvez également utiliser la molette de la souris pour ajuster le diamètre de l'outil de sélection.
 - **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone sélectionnée et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.
3. Si **Pinceau** est sélectionné, cliquez sur une zone de la photo et CyberLink PhotoDirector sélectionnera automatiquement une plage de pixels similaires. Si vous ne souhaitez pas régler certains pixels sélectionnés, utilisez la **Gomme** pour les désélectionner.

Remarque : CyberLink PhotoDirector affiche une couleur de masque sur la zone vous avez sélectionnée. Voir « Utiliser les masques pour des sélections de réglage multiples » à la page 42 pour plus d'informations.

4. Définissez les réglages de **Balance des blancs** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir « Balance des blancs » à la page 47 pour des détails sur les options de réglage disponibles.
5. Définissez les réglages de **Tonalité** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir « Tonalité » à la page 47 pour des détails sur les options de réglage disponibles.

- Définissez les réglages de **TSL/couleur** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir « TSL/couleur » à la page 47 pour des détails sur les options de réglage disponibles.
- Définissez les réglages de **Détail** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir « Détail » à la page 47 pour des détails sur les options de réglage disponibles.


Remarque : Si nécessaire, cliquez sur le bouton  dans les outils pinceaux pour inverser les pixels sélectionnés. Quand sélectionné, CyberLink PhotoDirector appliquera les réglages aux zones qui n'ont pas été sélectionnées.

- Cliquez sur **Terminé** pour terminer les réglages et fermer le panneau.

Utiliser les masques pour des sélections de réglage multiples


Vous pouvez faire jusqu'à cinq sélections de réglage sur une photo. Lorsque vous sélectionnez des zones de la photo et modifiez les options de réglage, un masque est automatiquement créé et identifié par une couleur.

L'identification du masque est visible dans la liste déroulante **Masque** en haut du panneau du pinceau.




Pour créer un nouveau masque de réglage, procédez comme suit :

- Sélectionnez **Nouveau** dans la liste déroulante **Masque** pour créer un nouveau masque.



- Sélectionnez une zone de la photo, puis utilisez les curseurs pour définir les réglages nécessaires pour le deuxième réglage.
- CyberLink PhotoDirector identifie le masque avec une autre couleur dans la liste déroulante **Masque**.



4. CyberLink PhotoDirector marque chaque masque sur la photo avec le libellé de couleur.




5. Cliquez sur le libellé de couleur pour sélectionner rapidement le masque, et afficher les zones (pixels) sélectionné(e)s de la photo où chacun des réglages a été appliqué.

Utiliser un masque du dégradé

Utilisez le masque du dégradé pour appliquer des réglages progressivement sur une grande surface d'une photo.

Pour utiliser un masque du dégradé, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  pour ouvrir les outils de masque du dégradé.
2. Cliquez et faites glisser sur la photo pour définir le dégradé sur une partie de la photo. CyberLink PhotoDirector affiche une couleur de masque sur la zone à laquelle vous avez appliqué.


Remarque : le masque disparaît dès que vous commencez à régler les options de masque du dégradé. Voir « Utiliser plusieurs masques du dégradé » à la page 44 pour plus d'informations.

3. Définissez les réglages de **Balance des blancs** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir « Balance des blancs » à la page 47 pour des détails sur les options de réglage disponibles.
4. Définissez les réglages de **Tonalité** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir « Tonalité » à la page 47 pour des détails sur les options de réglage disponibles.
5. Définissez les réglages de **TSL/couleur** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir « TSL/couleur » à la page 47 pour des détails sur les options de réglage disponibles.
6. Définissez les réglages de **Détail** que vous voulez faire en utilisant les curseurs disponibles. Voir « Détail » à la page 47 pour des détails sur les options de réglage disponibles.
7. Cliquez sur **Terminé** pour terminer les réglages et fermer le panneau.

Utiliser plusieurs masques du dégradé


Vous pouvez utiliser jusqu'à cinq masques du dégradé sur une photo dans CyberLink PhotoDirector. Lorsque vous modifiez les options de réglage et utilisez le masque du dégradé sur la photo, CyberLink PhotoDirector crée automatiquement un masque identifié par une couleur.

L'identification du masque est visible dans la liste déroulante **Masque** en haut du panneau du masque du dégradé.




Pour créer un nouveau masque du dégradé, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Nouveau** dans la liste déroulante **Masque** pour créer un nouveau masque.





2. Cliquez et faites glisser sur la photo pour définir le dégradé sur une partie différente de la photo.
3. Utilisez les curseurs pour définir les réglages nécessaires pour le second masque du dégradé.
4. CyberLink PhotoDirector identifie le masque avec une autre couleur dans la liste déroulante **Masque**.



5. CyberLink PhotoDirector marque chaque masque du dégradé sur la photo avec le libellé de couleur.



6. Cliquez sur le libellé de couleur pour activer et désactiver les masques, et afficher les zones de la photo où le dégradé a été appliqué.



Options de réglage régional

Lorsque vous effectuez des réglages régionaux avec le pinceau Réglage, la sélection du réglage, ou un masque de dégradé, les options suivantes sont disponibles pour vous.

Balance des blancs


- **Bleu/Jaune** : utilisez pour régler la température des couleurs dans la zone sélectionnée de la photo. Une valeur négative applique une température plus froide, tandis qu'une valeur positive applique une ambiance qui est plus chaude.
- **Vert/Magenta** : utilisez pour régler le niveau de couleur dans la zone sélectionnée de la photo.

Tonalité

- **Exposition** : utilisez pour régler les zones de la photo qui sont surexposées ou sous-exposées. Une valeur négative assombrit les zones surexposées, tandis qu'une valeur positive éclaircit les zones sous-exposées.
- **Luminosité** : utilisez pour régler la luminosité dans des parties de la photo.
- **Contraste** : utilisez pour régler le contraste, ou la différence entre zones claires et sombres de la photo.
- **Clarté** : utilisez pour régler la clarté des détails dans la photo.
- **Éclat** : utilisez pour rendre les couleurs dans les zones d'une photo plus brillantes et plus vives, en améliorant les couleurs les plus ternes.
- **Saturation** : utilisez pour régler l'intensité d'une couleur dans certaines zones de la photo.

TSL/couleur

Voir « TSL/Couleur » à la page 53 pour une explication détaillée des options de TSL/couleur disponibles sur les zones sélectionnées de votre photo.

Remarque : L'outil  n'est pas disponible lors du réglage des options de TSL/couleur avec les outils de réglage régional.

Détail

Netteté

- **Gain** : utilisez le curseur pour régler le gain de la netteté appliquée à la photo.

Réduction du bruit

Appliquer la netteté aux zones des photos peut entraîner un certain bruit de l'image. Utilisez les curseurs ci-dessous pour réduire le bruit au besoin :

- **Luminance** : utilisez ce curseur pour régler légèrement la luminosité de la couleur, en réduisant les taches gris-clair indésirables dans une photo qui causent un bruit de luminance.
- **Détail** : utilisez ce curseur pour régler/récupérer les détails dans la photo qui pourraient être perdus lors de la réduction du bruit de luminance d'une photo.
- **Couleur** : utilisez ce curseur pour régler légèrement la saturation globale des couleurs, en réduisant les taches de couleur indésirables dans une photo qui causent un bruit de couleur.
- **Détail** : utilisez ce curseur pour régler/récupérer les détails dans la photo qui pourraient être perdus lors de la réduction du bruit de couleur d'une photo.

Outils de réglage global

Utilisez les outils de réglage global pour modifier la photo entière. Les sections suivantes décrivent les fonctionnalités et les fonctions disponibles dans les outils de réglage global de CyberLink PhotoDirector.


- Balance des blancs
- Tonalité
- Niveau
- Courbe
- TSL/Couleur
- Mélange noir et blanc
- Détail
- Correction

Balance des blancs

Utilisez la balance des blancs pour corriger la couleur ou vous pouvez l'utiliser pour ajuster la température de couleur d'une photo pour créer une ambiance particulière. Une couleur plus chaude décale la lumière vers les jaunes et les rouges. Une couleur plus froide décale la lumière vers les bleus et les verts.

Pour régler l'ambiance d'une photo en utilisant la balance des blancs, procédez comme suit :


1. Faites glisser le curseur **Température** pour régler la température de couleur dans la photo. Une valeur négative applique une température plus froide, tandis qu'une valeur positive applique une ambiance qui est plus chaude.
2. Faites glisser le curseur **Teinte** pour régler le niveau de couleur dans la photo. Pour utiliser la balance des blancs pour corriger les couleurs d'une photo, procédez d'une des manières suivantes :

- Cliquez sur  puis utilisez la pipette pour sélectionner un pixel dans l'image dont vous croyez qu'il devrait être gris.



CyberLink PhotoDirector automatique corrige la couleur dans la photo.


- Sélectionnez **Auto** dans la liste déroulante pour que CyberLink PhotoDirector règle automatiquement la balance des blancs et corrige la couleur pour vous.



Remarque : pour réinitialiser la balance des blancs de retour aux valeurs de couleur d'origine, sélectionnez **Telle quelle** dans la liste déroulante.

Balance des blancs sur les photos RAW

Lors du réglage de la balance des blancs sur les formats de photo RAW des appareils photo, plusieurs prédéfinis de balance des blancs sont disponibles.




Sélectionnez un prédéfini dans la liste pour que CyberLink PhotoDirector règle automatiquement la balance des blancs pour vous.

Tonalité

Dans cette section du panneau de réglage, les curseurs disponibles règle la tonalité de l'image entière, tandis que les curseurs Nuance vous permettent de modifier les niveaux de clarté, éclat et saturation. Utilisez l'histogramme pour vous aider avec le réglage de certaines des options.

Pour régler le niveau de tonalité de vos photos, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  pour que CyberLink PhotoDirector ajuste automatiquement la tonalité des couleurs dans la photo sélectionnée.
2. Réglez manuellement la tonalité des couleurs en utilisant les curseurs disponibles comme suit :
 - **Exposition** : utilisez sur des photos qui sont surexposées ou sous-exposées. Une valeur négative assombrit toutes les couleurs dans la photo, tandis qu'une valeur positive les éclaircit.

- **Niveau noir** : utilisez pour assombrir les couleurs de la photo qui sont proches du noir. Cela peut améliorer le contraste des couleurs et faire que les tons foncés se détachent plus.
 - **Tons clairs** : sont appliqués aux zones de photos qui sont surexposées pour récupérer des détails dans les tons clairs et les zones plus lumineuses.
 - **Tons foncés** : utilisez pour aider à améliorer les détails dans les sections sombres de la photo en éclaircissant les tons foncés et les zones sous-exposées.
 - **Luminosité** : utilisez pour régler la luminosité globale de la photo en éclaircissant les couleurs des tons moyens seulement.
 - **Contraste** : utilisez pour régler le contraste, ou la différence entre zones claires et sombres de la photo.
3. Réglez manuellement les curseurs pour régler la nuance de la photo comme suit :
- **Clarté** : utilisez pour régler la clarté de la photo. Faites glisser le curseur vers la droite fait apparaître la photo plus nette, tandis vers la gauche fait apparaître plus « contemplatif ».
 - **Éclat** : utilisez pour rendre les couleurs d'une photo plus brillantes et plus vives, en améliorant les couleurs les plus ternes.
 - **Saturation** : utilisez pour régler la saturation de couleur dans une photo. Une valeur négative déplace les couleurs vers le noir et blanc, tandis qu'une valeur positive augmente l'intensité globale des couleurs dans la photo.

Niveau


Dans la section du niveau du panneau de réglage, vous pouvez redéfinir la couleur dans la photo en réglant les niveaux de couleur RVB. Vous pouvez régler en utilisant les prédéfinis disponibles ou manuellement avec l'histogramme.


Pour redéfinir la couleur en utilisant des prédéfinis disponibles, sélectionnez un prédéfini dans la liste déroulante **Niveau prédéfini** qui correspond le mieux à la photo sélectionnée.

Pour redéfinir manuellement la couleur dans la photo, procédez comme suit :

1. Dans la liste déroulante **Couche**, sélectionnez si vous souhaitez seulement régler les niveaux de couleur du **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**. Sélectionnez **RVB** pour régler tous les trois niveaux en même temps.

Remarque : si la photo est en noir et blanc, la seule couche disponible est pour la luminance, ou la luminosité globale de la photo.

2. Cliquez sur  pour afficher les contrôles des tons moyens.
3. Cliquez et faites glisser les curseurs pour ajuster les niveaux de couleur dans la photo.




Remarque : dans l'exemple ci-dessus, les couleurs de la photo sont modifiées en redéfinissant combien de pixels doivent avoir une valeur de 0.

Faire glisser les curseurs sur la gauche, à droite, rend les couleurs plus sombres dans la photo. Alors que faire glisser les curseurs à gauche rend les couleurs plus vives.

Courbe

Dans la section Courbe, les contrôles et le graphique de la courbe de tonalité vous permettent de peaufiner les réglages que vous avez apportés à la tonalité et la balance des blancs d'une photo. Vous pouvez également utiliser les contrôles pour changer l'échelle de la tonalité, ou le contraste global, de la photo.




Si vous cliquez sur la courbe et la faites glisser vers le bas, la photo devient plus sombre. Quand vous la faites glisser vers le haut, la photo devient plus claire.

Faire glisser les curseurs affecte les photos comme suit :

- **Tons clairs** : affecte l'extrémité supérieure de la courbe et est appliqué aux zones de photos qui sont surexposées pour récupérer des détails dans les tons clairs et les zones plus lumineuses.
- **Teintes claires** : affecte principalement le milieu supérieur de la courbe, et est utilisé pour ajuster la tonalité des couleurs des pixels plus clairs dans la photo.
- **Teintes sombres** : affecte principalement le milieu inférieur de la courbe, et est utilisé pour ajuster la tonalité des couleurs des pixels plus sombres dans la photo.
- **Tons foncés** : affecte l'extrémité inférieure de la courbe et améliore les détails dans les sections sombres de la photo en éclaircissant les tons foncés et les zones sous-exposées.

Pour élargir ou limiter la plage des tonalités qui sont affectées lorsque vous apportez des modifications à la courbe, vous pouvez faire glisser les curseurs de contrôle **Région** au bas du graphique de la courbe de tonalité.



Le faire affine également la forme de la courbe et l'échelle tonale globale de la photo.

TSL/Couleur

Dans la section TSL/Couleur vous pouvez affiner la couleur dans une photo en ajustant sa teinte, saturation et la luminosité. CyberLink PhotoDirector vous permet de régler la couleur de deux façons différentes, mais avec des résultats similaires.

Remarque : si vous avez converti la photo sélectionnée en noir et blanc, la section TSL/Couleur s'affiche en Noir et blanc. Voir « Mélange noir et blanc » à la page 56 pour plus de détails sur le réglage de la luminosité dans les photos noir et blanc.

TSL


Lorsque vous accédez à la section TSL/Couleur du panneau de réglage, les contrôles TSL s'affichent.



Ces curseurs vous permettent de régler la teinte, la saturation, ou la luminosité intégrale d'une photo en même temps.


Teinte

Cliquez sur **Teinte** pour affiner l'ombre ou la pureté d'une couleur spécifique de la photo. Utilisez les curseurs pour ajuster les huit plages de couleurs selon les besoins.

Vous pouvez aussi cliquer sur , puis cliquez et (tout en maintenant le bouton de la souris appuyée) faites glisser la souris sur une couleur spécifique dans la photo. Faites glisser la souris vers le haut pour augmenter la teinte, ou vers le bas pour la diminuer.


Saturation

Cliquez sur **Saturation** pour régler la saturation de couleur dans une photo. Faire glisser les curseurs vers la droite augmente la quantité de cette couleur dans la photo, alors que les faire glisser vers la gauche la réduit. Si vous faites glisser le curseur entièrement vers la gauche, vous pouvez complètement supprimer une couleur de la photo.

Utilisez  pour régler la saturation des couleurs en cliquant sur une couleur dans la photo et puis en faisant glisser la souris vers le haut ou vers le bas. Tout en maintenant le bouton de la souris appuyé, faire glisser la souris augmente la saturation des couleurs. Faire glisser la souris vers le bas, la diminue.


Luminosité

Cliquez sur **Luminosité** pour régler la luminosité des couleurs. Pour chacune des huit couleurs affichées, vous pouvez régler l'aspect clair ou sombre de la couleur spécifique.

Utilisez  pour régler la luminosité d'une couleur spécifique dans la photo. Cliquez simplement sur la couleur et faites glisser la souris vers le haut pour augmenter la luminosité, ou faites-la glisser vers le bas pour diminuer, ce qui rend la couleur plus foncée.

Couleur


Vous pouvez également ajuster la teinte, la saturation et la luminosité d'une couleur spécifique à l'aide la palette de couleurs. Cliquez sur **Couleur** pour afficher la palette de couleurs et les curseurs disponibles.




Pour l'utiliser, sélectionnez une couleur sur la palette, puis utilisez les curseurs pour régler la teinte, la saturation et la luminosité selon les besoins. Voir les descriptions de TSL ci-dessus pour des informations sur les effets de l'utilisation de ces curseurs. Cliquez sur **TSL** pour retourner aux curseurs TSL.

Mélange noir et blanc

Lorsque vous convertissez les photos en noir et blanc dans l'histogramme, cette section est activée, en remplacement de la section TSL/couleur. Dans celle-ci, vous pouvez régler la luminosité globale de l'image des photos converties.



Utilisez les curseurs **Luminosité** pour ajuster la luminosité des couleurs d'origine, qui sont maintenant en noir et blanc.

Utilisez  pour régler la luminosité d'une zone spécifique de la photo. Cliquez simplement sur la zone puis faites glisser la souris vers le haut pour augmenter la luminosité, ou faites-la glisser vers le bas pour diminuer, ce qui rend la zone plus foncée.


Détail


Vous pouvez régler la netteté d'une photo dans la section Détail. La netteté est appliquée aux contours d'une photo pour accentuer les détails de la photo, si possible.

Loupe

Vous pouvez utiliser la Loupe pour obtenir une meilleure vue de la netteté appliquée sur une zone particulière de la photo. Pour modifier la zone qui est

agrandie, cliquez simplement dans la Loupe et faites glisser votre souris pour changer la zone agrandie.



Si la zone que vous voulez agrandir se trouve dans une zone totalement différente de la photo, il est plus rapide de modifier la zone agrandie dans la loupe en cliquant sur . Puis cliquez sur la zone de la photo que vous souhaitez agrandir.

Régler la netteté

Pour régler la netteté de la photo, utilisez les curseurs disponibles comme suit :

- **Gain** : utilisez ce curseur pour régler le gain de la netteté appliquée à la photo.
- **Rayon** : utilisez le curseur pour ajuster le rayon ou la plage de la netteté appliquée aux contours de la photo.

Remarque : pour voir le masque de rayon, assurez-vous que **Afficher les zones affectées** est sélectionné. Lorsque c'est activé, faire glisser le curseur vous permet de voir la plage appliquée de netteté.

- **Masque de contour** : utilisez le curseur pour appliquer un masque sur les contours détectés dans la photo. Une fois un masque appliqué, CyberLink PhotoDirector n'applique la netteté que dans les zones masquées, ce qui laisse intact les zones limitrophes.

Remarque : pour voir le masque de contour, assurez-vous que **Afficher les zones affectées** est sélectionné. Lorsque c'est activé, faire glisser le curseur vous permet de voir les contours détectés dans la photo.

Réduction du bruit

Appliquer la netteté et autres réglages aux photos peut entraîner que certains bruits de l'image apparaissent sur elles. Utilisez les curseurs ci-dessous pour réduire le bruit au besoin :

- **Luminance** : utilisez ce curseur pour régler légèrement la luminosité de la couleur, en réduisant les taches gris-clair indésirables dans une photo qui causent un bruit de luminance.
- **Détail** : utilisez ce curseur pour régler/récupérer les détails dans la photo qui pourraient être perdus lors de la réduction du bruit de luminance d'une photo.
- **Couleur** : utilisez ce curseur pour régler légèrement la saturation globale des couleurs, en réduisant les taches de couleur indésirables dans une photo qui causent un bruit de couleur.
- **Détail** : utilisez ce curseur pour régler/récupérer les détails dans la photo qui pourraient être perdus lors de la réduction du bruit de couleur d'une photo.

Correction

Dans la section de Correction du panneau de réglage, vous pouvez corriger vos photos qui ont l'effet de trapèze, apparaissent déformées ou ont un effet de vignettage, qui est habituelle causé par l'appareil photo ou l'environnement d'éclairage dans lequel la photo a été prise. Vous pouvez également ajouter un effet de vignettage personnalisé aux photos.

Trapèze

La section de trapèze vous permet de corriger la perspective de vos photos. Utilisez les curseurs disponibles si le sujet dans une photo apparaît décalé car il a été pris à un angle incorrect.

Utilisez les curseurs pour corriger la perspective comme suit :

- **Horizontal** : utilisez le curseur pour régler la perspective horizontale dans la photo. Ce curseur permet de corriger les photos qui ont été prises sous un angle droit ou gauche du sujet visé.
- **Vertical** : utilisez le curseur pour régler la perspective verticale dans la photo. Ce curseur permet de corriger les photos qui ont été prises sous un angle supérieur ou inférieur, par exemple si l'appareil photo est incliné vers le haut ou le bas.

Distorsion fisheye

La section de distorsion fisheye permet de corriger les photos qui semblent déformées. Faire glisser le curseur **Distorsion** vers la droite redresse les lignes qui se courbent en s'éloignant du centre, et corrige les distorsions en barillet. Faire

glisser le curseur vers la gauche redresse les lignes qui se courbent vers le centre, et corrige les distorsions en coussinet dans les photos.

Suppression du vignettage

Utilisez les curseurs ci-dessous pour supprimer un effet de vignettage indésirable sur les photos qui a été causé par un objectif d'appareil photo ou l'environnement d'éclairage :

- **Gain** : utilisez ce curseur pour régler le niveau de suppression du vignettage sur la photo.
- **Milieu** : faites glisser le curseur du milieu vers la gauche pour augmenter la taille de la zone (vers le centre de la photo) où la suppression du vignettage est appliquée. Faites glisser vers la droite pour diminuer la taille, vers les coins.

Effet de vignettage

Vous pouvez ajouter des effets de vignettage personnalisés aux photos dans CyberLink PhotoDirector.

Remarque : les curseurs de l'effet de vignettage suppriment également l'effet de vignettage indésirable sur les photos, cependant, le degré d'application est plus grand.

- **Ombre** : utilisez ce curseur pour régler l'ombre de l'effet de vignettage. Faire glisser le curseur vers la gauche assombrit les coins de la photo vers le noir, alors que le faire glisser à droite les éclaircit vers le blanc.
- **Taille** : utilisez ce curseur pour régler la taille de l'effet de vignettage. Faire glisser le curseur vers la gauche augmente la taille de l'effet de vignettage, fermant en un cercle au centre de la photo.
- **Arrondi** : utilisez ce curseur pour régler la forme globale de l'effet de vignettage.
- **Contour progressif** : utilisez ce curseur pour régler la netteté du contour de l'effet de vignettage. Faites glisser le curseur vers la gauche, le contour moucheté, alors que vers la droite utilise plus d'une variante.

Copier les réglages

Lorsque vous avez fini d'appliquer les réglages à une photo, vous pouvez copier tous les réglages que vous avez faits et les appliquer à d'autres photos en les collant. Ceci est utile si vous avez pris plusieurs photos dans le même environnement d'éclairage et vous devez appliquer des réglages similaires.


Pour copier et appliquer les réglages à d'autres photos dans la bibliothèque, procédez comme suit :

1. Au bas du panneau de réglage, cliquez sur **Copier**.
2. Dans la fenêtre Copier les paramètres, cochez ou décochez les types de réglage au besoin. Cela vous permet de personnaliser le réglage copié si nécessaire.
3. Cliquez sur le bouton **Copier**.
4. Dans le panneau du navigateur de photos, recherchez et sélectionnez toutes les photos auxquelles vous souhaitez appliquer les réglages.
5. Cliquez sur le bouton **Coller** au bas du panneau de réglage pour appliquer les réglages pour les photos sélectionnées.

Utiliser les réglages prédéfinis

Les réglages prédéfinis sont un ensemble enregistré des réglages que vous pouvez appliquer à vos photos. Vous pouvez également télécharger et importer des prédéfinis créés par d'autres utilisateurs, ou enregistrer vos propres prédéfinis pour les utiliser sur d'autres photos ou de les partager en les transférant sur DirectorZone.


Cliquez sur l'onglet **Prédéfinis** pour afficher les réglages prédéfinis disponibles.



Télécharger les prédéfinis depuis DirectorZone

CyberLink PhotoDirector vous fournit des réglages prédéfinis personnalisés que vous pouvez utiliser sur vos photos. Sur l'onglet Prédéfinis, ces réglages prédéfinis par défaut sont disponibles dans la section Prédéfinis par défaut.


Pour télécharger des réglages prédéfinis supplémentaires de DirectorZone, procédez comme suit :

1. Cliquez sur . CyberLink PhotoDirector lance DirectorZone dans votre navigateur Web par défaut.
2. Vous devez d'abord vous connecter à DirectorZone pour télécharger des modèles. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur le lien **Inscription** en haut de la page pour en obtenir un gratuitement.
3. Sélectionnez l'onglet **PhotoDirector** pour afficher tous les réglages prédéfinis disponibles que vous pouvez télécharger.
4. Trouvez un prédéfini que vous souhaitez télécharger, puis cliquez sur le lien **Télécharger** au-dessous.
5. Cliquez sur **Télécharger** à nouveau.
6. Enregistrez le modèle sur votre ordinateur. Trouver l'emplacement sur votre ordinateur où vous avez enregistré le fichier de prédéfini .pdadj, puis double-cliquez dessus pour l'installer dans la fenêtre Prédéfinis.

Enregistrer les prédéfinis personnalisés

Vous pouvez enregistrer tous les réglages que vous avez faits sur une photo dans un prédéfini personnalisé, de sorte que vous pouvez les utiliser sur d'autres photos.

Pour enregistrer un réglage prédéfini personnalisé, procédez comme suit :

1. Cliquez sur  quand vous êtes sur l'onglet Prédéfinis, ou au bas de l'onglet Manuel, cliquez sur **Enregistrer**.
2. Dans la fenêtre Nouveau prédéfini, entrez les informations suivantes :
 - **Nom** : entrez un nom personnalisé pour le nouveau prédéfini.
 - **Enregistrer dans** : sélectionnez sur l'onglet Prédéfinis le dossier de prédéfinis dans lequel vous souhaitez enregistrer le prédéfini. Sélectionnez **Nouveau dossier** si vous souhaitez enregistrer le prédéfini personnalisé dans un nouveau dossier.
3. Cochez ou décochez les types de réglage au besoin. Cela vous permet de personnaliser le réglage si nécessaire.

Remarque : par défaut, tous les types de réglage sont sélectionnés.

4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Remarque : avant d'enregistrer le prédéfini, cliquez sur le bouton **Partager** si vous souhaitez le transférer sur DirectorZone. Voir « Transférer les prédéfinis vers DirectorZone » à la page 63 pour plus d'informations sur le transfert des prédéfinis sur DirectorZone.

Appliquer les prédéfinis sur les photos

Vous pouvez appliquer un des réglages prédéfinis dans la fenêtre Prédéfinis sur les photos dans votre bibliothèque.


Pour appliquer les réglages prédéfinis sur les photos, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les photos auxquelles vous souhaitez appliquer des prédéfinis dans le panneau du navigateur de photos, puis cliquez sur l'onglet **Prédéfinis**.
2. Passez votre souris sur chaque prédéfini disponible pour un aperçu de la photo actuelle avec le réglage appliqué.
3. Cliquez sur le réglage prédéfini que vous souhaitez utiliser pour l'appliquer.

Transférer les prédéfinis vers DirectorZone

Vous pouvez partager les prédéfinis personnalisés que vous créez en les transférant sur DirectorZone.

Pour transférer des prédéfinis personnalisés sur DirectorZone, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le prédéfini que vous souhaitez transférer puis cliquez sur .
2. Suivez les étapes détaillées dans l'assistant Transfert vers DirectorZone pour terminer le processus de transfert.
3. Cliquez sur **Fermer** lorsque le transfert est terminé.

Exporter/Importer les prédéfinis


Vous pouvez exporter vos réglages prédéfinis pour les importer et les utiliser sur un autre ordinateur. Pour exporter un réglage prédéfini, procédez comme suit :

1. Cliquez-droit sur un prédéfini, puis sélectionnez **Exporter**.


2. Entrez un nom de fichier pour le prédéfini, puis sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez l'exporter.
3. Cliquez sur **Enregistrer**. CyberLink PhotoDirector enregistrera le prédéfini au format de fichier .pdadj.

Pour importer un réglage prédéfini, procédez comme suit :

Remarque : vous pouvez uniquement importer des réglages prédéfinis au format de fichier .pdadj avec cette méthode d'importation. Si vous essayez d'importer un réglage prédéfini dans au format .pdadj que vous avez téléchargé depuis DirectorZone, il suffit de double-cliquer dessus.

1. Dans la section Prédéfinis téléchargés ou Mes prédéfinis créés, cliquez sur  puis sélectionnez **Importer**.
2. Accédez à l'emplacement du fichier de prédéfini, puis sélectionnez **Ouvrir** pour terminer l'importation.

Afficher l'historique

Cliquez sur le bouton  au-dessous la visionneuse de photos pour afficher un historique de tous les réglages et modifications apportés à la photo sélectionnée dans CyberLink PhotoDirector.



Passez votre souris sur un élément dans l'historique pour afficher dans la miniature ce à quoi la photo ce qui ressemblait à ce moment dans l'historique.

Si nécessaire, sélectionnez un élément pour retourner la photo à ce réglage ou cette modification. Cliquez sur **Appliquer** pour fermer la fenêtre Historique.


Activer/désactiver les réglages

Vous pouvez désactiver un groupe de réglages appliqués à une photo instantanément. Cela vous permet de réinitialiser ce seul type de réglages, au lieu de réinitialiser tous les réglages en cliquant sur **Réinitialiser**.

Pour ce faire, il suffit de décocher la case à associée aux réglages appliqués.



À tout moment, vous pouvez réactiver les réglages en cochant à nouveau la case.

Remarque : vous pouvez également cliquer sur le bouton  si vous souhaitez réinitialiser un groupe de réglages aux valeurs par défaut.

Chapitre 5 :



Modifications

Ce chapitre décrit toutes ses fonctions disponibles dans le module Modifier. Dans ce module, vous pouvez utiliser les outils Embellisseur de personne pour retoucher les personnes dans vos photos, appliquer des effets à vos photos, supprimer des objets et des arrière-plans, et ajouter des images, des cadres, des filigranes, et plus encore à vos photos.

Modifier les photos

Cliquez sur le bouton **Modifier** pour commencer à modifier vos photos. Les modifications que vous faites ne sont **pas** auto-appliquées au fichier de la photo d'origine. CyberLink PhotoDirector tient un journal de toutes les modifications que vous voulez faire, et les applique ensuite à chaque photo quand elle est exportée, imprimée, partagée, etc., ce qui laisse la photo d'origine intacte.

À tout moment pendant le processus de modification :

- Cliquez sur  pour un aperçu rapide de la photo d'origine.
- Cliquez sur  pour afficher un journal des modifications apportées sur une photo dans l'Historique. Voir « Afficher l'historique » à la page 64 pour plus d'informations.
- Cliquez sur **Effacer** au bas du panneau de modification pour effacer les modifications les plus récentes faites dans une fenêtre Modifier. Cela n'efface pas toutes les modifications faites dans la fenêtre Modifier.


Embellisseur de personne


Sélectionnez l'option **Embellisseur de personne** pour retoucher les personnes dans vos photos en blanchissant les dents, éclaircissant les yeux, lissant la peau, enlevant les rides, et plus encore.


Pinceau des dents

Utilisez le pinceau des dents pour blanchir les dents dans vos photos. Pour utiliser le pinceau des dents, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Pinceau des dents** pour ouvrir le panneau.

2. Cliquez sur  pour sélectionner le pinceau des dents.
3. Configurez les Paramètres du pinceau comme suit :
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de la zone couverte par le pinceau.
 - **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone couverte par le pinceau et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.
 - **Force** : utilisez le curseur pour définir la force, ou l'intensité du blanchiment appliqué.
 - **Adapter aux bords** : sélectionnez cette option pour limiter le blanchiment appliqué aux zones de la photo qui ont une propriété similaire. CyberLink PhotoDirector les applique automatiquement pour vous en fonction de vos coups de pinceau.
4. Cliquez et faites glisser sur les dents dans la photo pour appliquer un coup de pinceau.

Remarque : Si vous passez le pinceau sur des zones de la photo par erreur, cliquez sur  pour activer la gomme. Puis utilisez votre souris pour effacer les sections de la photo sur lesquelles vous avez passé le pinceau par erreur.


5. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Embellisseur des yeux


Utilisez les pinceaux de l'Embellisseur des yeux pour éclaircir les yeux dans vos photos ou assombrir les cils, les sourcils ou autres parties de l'œil.


Pinceau du blanc des yeux

Pour utiliser le pinceau du blanc des yeux, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Embellisseur des yeux** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur  pour sélectionner le pinceau du blanc des yeux.
3. Configurez les Paramètres du pinceau comme suit :
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de la zone couverte par le pinceau.


- **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone couverte par le pinceau et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.
 - **Force** : utilisez le curseur pour définir la force, ou l'intensité du blanchiment appliqué.
 - **Adapter aux bords** : sélectionnez cette option pour limiter le blanchiment appliqué aux zones de la photo qui ont une propriété similaire. CyberLink PhotoDirector les applique automatiquement pour vous en fonction de vos coups de pinceau.
4. Cliquez et faites glisser sur la partie blanche des yeux dans la photo pour appliquer les coups de pinceau.

Remarque : Si vous passez le pinceau sur des zones de la photo par erreur, cliquez sur  pour activer la gomme. Puis utilisez votre souris pour effacer les sections de la photo sur lesquelles vous avez passé le pinceau par erreur.

5. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur  pour retourner au menu principal.


Pinceau des cils/sourcils


Pour utiliser le pinceau des cils/sourcils, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Embellisseur des yeux** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur  pour sélectionner le pinceau des cils/sourcils.
3. Configurez les Paramètres du pinceau comme suit :
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de la zone couverte par le pinceau.
 - **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone couverte par le pinceau et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.
 - **Force** : utilisez le curseur pour définir la force, ou l'intensité de l'assombrissement appliqué.
 - **Adapter aux bords** : sélectionnez cette option pour limiter l'assombrissement appliqué aux zones de la photo qui ont une propriété

similaire. CyberLink PhotoDirector les applique automatiquement pour vous en fonction de vos coups de pinceau.


4. Cliquez et faites glisser sur les zones de la photo que vous voulez assombrir pour appliquer les coups de pinceau.

Remarque : Si vous passez le pinceau sur des zones de la photo par erreur, cliquez sur  pour activer la gomme. Puis utilisez votre souris pour effacer les sections de la photo sur lesquelles vous avez passé le pinceau par erreur.


5. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur  pour retourner au menu principal.


Peau plus lisse

Utilisez l'option Peau plus lisse pour lisser la peau sur les visages dans vos photos. Pour utiliser le pinceau Peau plus lisse, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Peau plus lisse** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur  pour sélectionner le pinceau de peau plus lisse.
3. Configurez les Paramètres du pinceau comme suit :
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de la zone couverte par le pinceau.
 - **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone couverte par le pinceau et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.
 - **Force** : utilisez le curseur pour définir la force, ou l'intensité du lissage appliqué.
 - **Adapter aux bords** : sélectionnez cette option pour limiter le lissage appliqué aux zones de la photo qui ont une propriété similaire. CyberLink PhotoDirector les applique automatiquement pour vous en fonction de vos coups de pinceau.
 - **Affinage détaillé** : sélectionnez cette option pour activer les deux curseurs suivants pour ajuster la quantité de lissage et ajuster/récupérer les détails.
 - **Lissage** : utilisez ce curseur pour régler le gain du lissage appliqué aux zones couvertes par le pinceau sur la photo.
 - **Détail** : utilisez ce curseur pour régler/récupérer les détails dans la photo qui pourraient être perdus en lissant les zones du visage.



4. Cliquez et faites glisser sur la zone de peau que vous voulez lisser pour appliquer les coups de pinceau.

Remarque : Si vous passez le pinceau sur des zones de la photo par erreur, cliquez sur  pour activer la gomme. Puis utilisez votre souris pour effacer les sections de la photo sur lesquelles vous avez passé le pinceau par erreur.

5. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Suppression des rides

L'option Suppression des rides peut éliminer les rides sur les visages dans vos photos. Pour utiliser le pinceau de suppression des rides, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Suppression des rides** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur  pour sélectionner l'outil de sélection des rides.
3. Utilisez le curseur **Taille** pour définir la taille de l'outil de sélection.
4. Marquez les zones du visage qui contiennent les rides que vous voulez supprimer. Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur plusieurs zones.
5. Quand que vous avez fini, cliquez sur **Terminé**.
6. Cliquez sur la zone marquée puis faire la glisser vers une zone du visage qui est plus lisse, c.-à-d. qui n'a pas de rides.
7. Utilisez le curseur **Taille** pour régler la taille et l'apparence de la zone qui couvre les rides.
8. Quand que vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo qui est ajoutée à la bibliothèque.
9. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur  pour retourner au menu principal.


Effets photo

Dans la section Effets photo vous pouvez appliquer des effets 'affichage et de couleur à vos photos, y compris noir et blanc, sépia, teinte, et aussi appliquer un effet de flou.

Remarque : Vous ne pouvez appliquer qu'un effet à chaque photo.

Pour appliquer un effet photo, procédez comme suit :


Remarque : Une fois que vous avez appliqué un effet, vous pouvez utiliser le Nettoyeur de région pour supprimer des parties de l'effet de la photo. Voir « Utiliser le Nettoyeur de région » à la page 72 pour plus d'informations.

1. Cliquez sur **Effets** pour ouvrir le panneau.
2. Sélectionnez l'un des effets suivants :
 - **Noir et blanc** : change les photos couleur en photos en noir et blanc.
 - **Sépia** : applique une teinte brun-gris foncé qui ressemble à l'effet de vieillissement de photographies anciennes.
 - **Teinte** : l'effet teinte permet de sélectionner une couleur dans toute une photo. Cliquez sur le bouton **Couleur** pour choisir la couleur souhaitée, puis utilisez le curseur pour régler son **Intensité**.
 - **Flou** : ajoute un effet de flou artistique à votre photo. Utilisez le curseur **Degré de flou** pour régler la quantité de flou appliquée.
3. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Utiliser le Nettoyeur de région


Après que vous avez appliqué un effet à une photo, vous pouvez utiliser le Nettoyeur de région pour retourner certaines parties de la photo au réglage ou à la couleur d'origine. Ainsi, vous effacez l'effet appliqué de la photo.


Pour utiliser le Nettoyeur de région sur un effet appliqué, procédez comme suit :

1. Après avoir appliqué un effet à une photo, cliquez sur  pour activer le Nettoyeur de région.
2. Configurez les Paramètres du pinceau comme suit :
 - **Taille** : utilisez le curseur pour définir la taille de la zone du Nettoyeur de région.
 - **Contour progressif** : utilisez le curseur pour définir le niveau de transition entre la zone nettoyée et les pixels autour de la zone. La zone située entre le cercle intérieur et extérieur est la taille du dégradé que CyberLink PhotoDirector utilise pour créer une transition en douceur entre les zones.
 - **Force** : utilisez le curseur pour définir la force, ou l'intensité du Nettoyeur de région.
 - **Adapter aux bords** : sélectionnez cette option pour limiter le nettoyage appliqué aux zones de la photo qui ont une propriété similaire. CyberLink

PhotoDirector les applique automatiquement pour vous en fonction de vos coups de pinceau.

3. Cliquez et faites glisser sur les régions de la photo que vous voulez nettoyer pour appliquer les coups de pinceau.



Remarque : Si vous passez le pinceau sur des zones de la photo par erreur, cliquez sur  pour activer la gomme. Puis utilisez votre souris pour effacer les sections de la photo sur lesquelles vous avez passé le pinceau par erreur.

4. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Outils de suppression

Dans la section Outils de suppression vous pouvez supprimer des objets dans les photos en clonant une zone et l'utiliser comme un masque pour couvrir la partie souhaitée de la photo.

Pour supprimer un objet d'une photo, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Suppression d'objet** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur  pour activer l'outil stylo.
3. Cliquez et maintenez appuyé le bouton gauche de la souris, puis dessinez un contour autour de l'objet que vous souhaitez supprimer de la photo. Lorsque que vous avez fini de dessiner le contour, relâchez le bouton de la souris.
4. Cliquez sur la zone délimitée, puis faire la glisser vers une partie de la photo pour l'utiliser pour masquer l'objet.
5. Utilisez le curseur **Taille** pour régler la taille et l'apparence de la zone qui couvre l'objet.
6. Cliquez sur **Appliquer**.
7. Quand que vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo qui est ajoutée à la bibliothèque.
8. Cliquez sur  pour retourner au menu principal.



Extraire ou composer des photos


Dans la section Extraire ou composer la photo vous pouvez supprimer l'arrière-plan (ou le premier plan) dans une photo, ce qui le rend transparent. Vous pouvez


également utiliser l'option Compositeur de photo pour ajouter des logos et autres images sur une photo.


Suppression de l'arrière-plan


Utilisez la fonction Suppression de l'arrière-plan pour rendre l'arrière-plan ou le premier plan dans une photo transparent. Pour utiliser les outils Suppression de l'arrière-plan, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Suppression de l'arrière-plan** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur l'onglet  pour utiliser les outils de sélection magique. Les outils de sélection magique permettent de mettre en surbrillance les pixels que vous souhaitez sélectionner avec un pinceau. Utilisez les outils de sélection magique comme suit :
 - Cliquez sur  pour utiliser le Pinceau dynamique. Utilisez le curseur **Taille** pour définir la taille du pinceau puis cliquez sur la zone de premier plan de la photo. Le Pinceau dynamique sélectionner automatiquement une plage de pixels similaires. Continuez ce processus jusqu'à ce que toute la zone du premier plan soit sélectionnée.


Remarque : Si des zones du premier plan sont sélectionnées qui ne devraient pas l'être, cliquez sur le bouton  puis sélectionnez ces zones pour les désélectionner. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche Alt pour permuter le mode pinceau et désélectionner les zones.

- Cliquez sur  pour utiliser le Pinceau manuel. Utilisez le curseur **Taille** pour définir la taille du pinceau puis passez le pinceau sur les contours du premier plan pour le sélectionner. Continuez ce processus jusqu'à ce que toute la zone du premier plan soit sélectionnée.




Remarque : Si des zones du premier plan sont sélectionnées qui ne devraient pas l'être, cliquez sur le bouton  puis passez le pinceau sur ces zones pour les désélectionner. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche Alt pour permuter le mode pinceau et désélectionner les zones.

3. Cliquez sur l'onglet  pour utiliser le lasso magnétique pour sélectionner le premier plan. Avec le lasso magnétique, vous faites glisser votre souris sur le

contour du premier plan et il bloque automatiquement les pixels sur les contours pour vous. Utilisez lasso magnétique comme suit :


- Cliquez sur  et utilisez le curseur **Taille du curseur** pour définir la taille de l'outil de sélection. Cliquez sur le contour du premier plan puis faites glisser le curseur autour du contour complet du premier plan. Quand que vous avez fini, double-cliquez pour terminer la sélection.

Remarque : Si nécessaire, vous pouvez cliquer n'importe où sur le contour créé et faire glisser un nœud pour ajuster la zone sélectionnée. Vous pouvez également cliquer sur la ligne pour ajouter un nouveau nœud ou cliquer sur un nœud pour le supprimer.

4. Quand vous avez terminé la sélection du premier plan en utilisant l'outil de sélection magique ou le lasso magnétique, sélectionnez une des options suivantes.
 - **Supprimer le premier plan** : sélectionnez cette option si vous souhaitez rendre la zone sélectionnée transparente, ce qui la supprime de la photo.
 - **Supprimer l'arrière-plan** : sélectionnez cette option si vous souhaitez conserver la zone sélectionnée dans la photo, ce qui rend les parties restantes de la photo transparentes.
5. Cliquez sur **Appliquer** pour supprimer la zone spécifiée, ce qui la rend transparente.
6. Si vous devez affiner les zones transparentes/extraites, procédez comme suit :
 - Cliquez sur  puis passez le pinceau sur les contours de la zone extraite pour affiner si nécessaire.
 - Si vous avez supprimé le premier plan, cliquez sur  puis passez le pinceau sur la zone du premier plan pour la révéler. Si vous avez supprimé l'arrière-plan, utilisez le pinceau pour couvrir les zones du premier plan qui sont toujours apparentes.
 - Si vous avez supprimé l'arrière-plan, cliquez sur  puis passez le pinceau sur la zone de l'arrière-plan pour la révéler. Si vous avez supprimé le premier plan, utilisez le pinceau pour couvrir les zones de l'arrière-plan qui sont toujours apparentes.

Remarque : Utilisez le curseur **Taille** pour définir la taille du pinceau sélectionné.



7. Si nécessaire, cliquez sur le bouton **Couleur d'arrière-plan** et sélectionnez une couleur pour la partie extraite de la photo. Si vous ne définissez pas de couleur d'arrière-plan, la partie extraite est transparente dans la nouvelle photo.

8. Quand que vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo au format PNG, qui est ensuite ajoutée à la bibliothèque.
9. Cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Compositeur de photo

Dans la section Compositeur de photo vous pouvez importer des logos et autres images au format PNG ou JPG, pour les ajouter sur les photos dans votre bibliothèque.

Pour importer une image sur une photo, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Compositeur de photo** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Naviguez à et sélectionnez l'image que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur **Ouvrir**.
4. Cliquez sur l'image ajoutée et placez-la dans l'emplacement requis sur la photo.
5. Cliquez et faites glisser les contours de l'image pour la redimensionner, si nécessaire.
6. Utilisez le curseur **Opacité** pour définir la quantité d'opacité pour l'image importée.
7. Quand que vous avez fini, cliquez sur le bouton **Enregistrer en** pour enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle photo qui est ajoutée à la bibliothèque.
8. Cliquez sur  pour retourner au menu principal.





Cadres et filigranes


Dans la zone Cadres et filigranes vous pouvez créer des modèles de filigrane qui comprennent des cadres, des lignes, du texte, des images, les informations de la photo, et plus encore. Une fois créé, vous pouvez appliquer les modèles aux photos, puis les exporter, les imprimer ou les partager sur Facebook ou Flickr.

Créateur de filigrane


Vous pouvez créer de nouveaux modèles de filigrane qui comprennent des cadres, des lignes, du texte, des images, les informations de la photo, et plus encore dans le Créateur de filigrane.

Pour créer un nouvel modèle de filigrane, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Créateur de filigrane** pour ouvrir le panneau.
2. Cliquez sur les onglets pour personnaliser votre modèle de filigrane comme suit :
 - Cliquez sur  pour ajouter des cadres ou des lignes sur votre modèle de filigrane. Voir « Ajouter des cadres et des lignes » à la page 78 pour des informations détaillées.
 - Cliquez sur  pour ajouter du texte sur votre modèle de filigrane. Voir « Ajouter du texte » à la page 79 pour des informations détaillées.
 - Cliquez sur  pour ajouter des images sur votre modèle de filigrane. Voir « Ajouter des images » à la page 79 pour des informations détaillées.
 - Cliquez sur  pour ajouter le copyright de la photo et les informations de la photo sur votre modèle de filigrane. Voir « Ajouter les informations de la photo » à la page 80 pour des informations détaillées.
3. Lorsque que vous avez fini, cliquez sur **Enregistrer le modèle** pour enregistrer le modèle de filigrane personnalisé. Entrez un **Nom** dans le champ fourni, puis cliquez sur **OK**.
4. Si nécessaire, vous pouvez appliquer le modèle de filigrane aux photos de votre bibliothèque et les produire de différentes manières. Pour ce faire, sélectionnez toutes les photos sans le panneau du navigateur de photos auxquelles vous voulez appliquer le modèle de filigrane, cliquez sur le bouton **Produire la photo**, puis sélectionnez une des options suivantes :
 - **Exporter** : sélectionnez pour exporter votre photo actuelle avec le modèle de filigrane appliqué, ce qui crée une nouvelle copie dans la bibliothèque. Voir « Export et partage de photos » à la page 83 pour des informations détaillées.
 - **Imprimer** : sélectionnez pour imprimer votre photo actuelle avec le modèle de filigrane appliqué. Voir « Imprimer les photos » à la page 93 pour plus d'informations.
 - **Flickr** : sélectionnez pour transférer votre photo actuelle vers Flickr avec le modèle de filigrane appliqué. Voir « Transférer les photos sur Flickr » à la page 87 pour des informations plus détaillées.

- **Facebook** : sélectionnez pour transférer votre photo actuelle vers Facebook avec le modèle de filigrane appliqué. Voir « Transférer les photos sur Facebook » à la page 86 pour des informations plus détaillées.
5. Cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Ajouter des cadres et des lignes

Quand vous personnalisez un modèle de filigrane, cliquez sur  pour lui ajouter des cadres ou des lignes.


Pour ajouter des cadres, procédez comme suit :

1. Dans la section Options, sélectionnez **Cadre**.
2. Si nécessaire, cliquez sur le coin interne du cadre et faites le glisser pour ajuster son épaisseur.
3. Si nécessaire, cliquez sur le cadre et faites le glisser pour changer sa position sur la photo.
4. Configurez les paramètres du cadre comme suit :
 - **Couleur** : cliquez sur le bouton puis sélectionnez la couleur du cadre. Cliquez sur **OK** pour définir la couleur.
 - **Opacité** : utilisez le curseur pour définir le niveau d'opacité du cadre.
 - **Tons foncés** : si nécessaire, faites glisser le curseur à gauche ou à droite pour appliquer une ombre au cadre.


Pour ajouter des lignes, procédez comme suit :

1. Dans la section Options, sélectionnez **Ligne**.
2. Si nécessaire, cliquez sur le nœud carré au milieu de la ligne et faites le glisser pour ajuster son épaisseur.
3. Si nécessaire, cliquez sur la ligne et faites la glisser pour changer sa position sur la photo.
4. Sélectionnez si la ligne est **Vertical** ou **Horizontal**.
5. Configurez les paramètres de la ligne comme suit :
 - **Couleur** : cliquez sur le bouton puis sélectionnez la couleur de la ligne. Cliquez sur **OK** pour définir la couleur.
 - **Opacité** : utilisez le curseur pour définir le niveau d'opacité de la ligne.
 - **Tons foncés** : si nécessaire, faites glisser le curseur à gauche ou à droite pour appliquer une ombre à la ligne.


Ajouter du texte

Quand vous personnalisez un modèle de filigrane, cliquez sur  pour lui ajouter du texte.


Pour ajouter du texte, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton . Une nouvelle zone de texte s'affiche sur la photo.
2. Cliquez et faites glisser la zone de texte à la position sur le modèle de filigrane où vous voulez qu'elle se trouve.
3. Configurez les paramètres de la police comme suit :
 - **Couleur du texte** : cliquez sur le bouton puis sélectionnez la couleur du texte. Cliquez sur **OK** pour définir la couleur.
 - **Couleur de la bordure** : si nécessaire, cliquez sur le bouton pour ajouter une bordure de couleur au texte. Sélectionnez la couleur, puis cliquez sur **OK** pour la définir.
 - **Police** : sélectionnez le type de police que vous souhaitez utiliser pour le texte.
 - **Style de police** : sélectionnez le type de police désiré et le poids du texte dans le menu déroulant.
 - **Taille de police** : utilisez le curseur pour définir la taille du texte.
 - **Opacité** : utilisez le curseur pour définir le niveau d'opacité sur le texte.
 - **Tons foncés** : si nécessaire, utilisez le curseur pour appliquer une ombre au texte.


Ajouter des images

Quand vous personnalisez un modèle de filigrane, cliquez sur  pour lui ajouter des images.

Pour ajouter une image sur le modèle de filigrane, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton .
2. Naviguez à et sélectionnez l'image que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'image ajoutée et placez-la dans l'emplacement requis sur le modèle de filigrane.
4. Cliquez et faites glisser les contours de l'image pour la redimensionner, si nécessaire.
5. Utilisez le curseur **Opacité** pour définir la quantité d'opacité pour l'image ajoutée.

Ajouter les informations de la photo

Quand vous personnalisez un modèle de filigrane, cliquez sur  pour lui ajouter le copyright et les informations de la photo. Lorsque les photos sont produites, chaque photo contiendra ses informations uniques de photo individuelle, qui peut inclure la date prise, l'ouverture, la vitesse d'obturation, et plus encore.

Pour ajouter les informations de la photo, procédez comme suit :


1. Sélectionnez tous les éléments des informations de la photo que vous souhaitez inclure dans le modèle de filigrane. Si vous sélectionnez l'option **Copyright**, entrez le texte copyright que vous souhaitez inclure sur le modèle de filigrane dans le champ fourni.
2. Configurez les Paramètres du texte pour le copyright comme suit :
 - **Couleur du texte** : cliquez sur le bouton puis sélectionnez la couleur de la police du texte. Cliquez sur **OK** pour définir la couleur.
 - **Couleur de la bordure** : si nécessaire, cliquez sur le bouton pour ajouter une bordure de couleur au texte. Sélectionnez la couleur, puis cliquez sur **OK** pour la définir.
 - **Police** : sélectionnez le type de police que vous souhaitez utiliser pour le texte.
 - **Style de police** : sélectionnez le type de police désiré et le poids du texte dans le menu déroulant.
 - **Alignement** : définissez l'alignement du texte à partir du menu déroulant.
 - **Taille de police** : utilisez le curseur pour définir la taille du texte.
3. S'il y a un cadre dans votre modèle de filigrane, sélectionnez l'option **Afficher les informations de la photo** pour placer les infos de copyright sur le bas du cadre.


Utiliser les modèles de filigrane

Dans la section Modèles de filigrane, vous pouvez modifier les modèles de filigrane et également les utiliser pour produire les photos dans votre bibliothèque de différentes manières. La bibliothèque des modèles de filigrane inclut des modèles de filigrane prédéfinis et les modèles de filigrane que vous avez créés.

Pour utiliser un modèle de filigrane, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Modèles de filigrane** pour ouvrir le panneau.
2. Naviguez et sélectionnez le modèle de filigrane que vous voulez utiliser.

3. Si nécessaire, passez votre souris sur le modèle filigrane sélectionné puis cliquez sur  pour le modifier. Consultez les sections en rapport dans « Créateur de filigrane » à la page 77 pour des informations détaillées sur la modification et la personnalisation des modèles de filigrane.

Remarque : À tout moment vous pouvez passer votre souris sur le modèle filigrane dans la liste puis cliquer sur  pour le supprimer.

4. Sélectionnez toutes les photos sans le panneau du navigateur de photos auxquelles vous voulez appliquer le modèle de filigrane, cliquez sur le bouton **Produire la photo**, puis sélectionnez une des options suivantes :
 - **Exporter** : sélectionnez pour exporter votre photo actuelle avec le modèle de filigrane appliqué, ce qui crée une nouvelle copie dans la bibliothèque. Voir « Export et partage de photos » à la page 83 pour des informations détaillées.
 - **Imprimer** : sélectionnez pour imprimer votre photo actuelle avec le modèle de filigrane appliqué. Voir « Imprimer les photos » à la page 93 pour plus d'informations.
 - **Flickr** : sélectionnez pour transférer votre photo actuelle vers Flickr avec le modèle de filigrane appliqué. Voir « Transférer les photos sur Flickr » à la page 87 pour des informations plus détaillées.
 - **Facebook** : sélectionnez pour transférer votre photo actuelle vers Facebook avec le modèle de filigrane appliqué. Voir « Transférer les photos sur Facebook » à la page 86 pour des informations plus détaillées.
5. Cliquez sur  pour retourner au menu principal.

Chapitre 6 :

Export et partage de photos

Lorsque vous faites réglages aux photos, la dernière étape est de les exporter. CyberLink PhotoDirector tient un journal de tous les réglages que vous voulez faire à une photo, et à l'exportation applique tous ces réglages et crée un nouveau fichier photo pour vous.


Vous pouvez exporter plusieurs photos en même temps ou de les exporter une à la fois. Pour exporter les photos dans CyberLink PhotoDirector, sélectionnez les photos, le dossier, l'album, la collection, etc., puis sélectionnez **Exporter les photos** ou cliquez sur le bouton **Exporter**.

Le processus d'exportation des photos

Vous pouvez exporter une ou plusieurs photos de différents emplacement dans le programme, mais le processus est toujours le même.

Pour exporter les photos dans CyberLink PhotoDirector, procédez comme suit :

1. Si nécessaire, sélectionnez un profil d'exportation personnalisé dans la liste déroulante **Utiliser le profil**. Voir « Exporter les profils » à la page 86 pour des informations détaillées sur la création et l'utilisation de profils d'exportation.
2. Dans la section **Destination d'exportation** de la fenêtre Exporter la photo, spécifiez l'emplacement d'exportation comme suit :
 - **Options d'emplacement** : spécifiez si vous voulez :
 - **Placer dans un dossier différent** : exporte les photos dans un dossier différent de celui où les photos d'origine sont situées.
 - **Conserver dans le même emplacement que les photos d'origine** : exporte les photos dans le même dossier que les photos d'origine.
 - **Dossier différent mais conserver la structure d'origine** : exporte les photos dans un dossier différent, mais utilise la même structure des dossiers que dans le dossier d'origine pour la cohérence.
 - **Dossier** : spécifiez le dossier dans lequel les photos sont exportées comme suit :

- Cliquez sur  pour spécifier un dossier spécifique sur votre ordinateur dans lequel les photos sont exportés.
 - **Placer dans sous-dossier** : sélectionnez cette option si vous voulez placer les photos exportées dans un nouveau sous-dossier. Saisissez le nom du nouveau dossier dans le champ prévu.
 - **Ajouter les photos exportées au projet actuel** : sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter les photos dans la bibliothèque après qu'elles sont exportées.
- **Conflits de nom de fichier** : sélectionnez dans la liste déroulante ce que vous voulez que CyberLink PhotoDirector fasse en cas de photos avec les mêmes noms de fichier dans le dossier d'exportation.
3. Dans la section **Nommage** de la fenêtre Exporter la photo, si nécessaire, spécifiez les conventions de nommage utilisées sur les fichiers photo exportés comme suit :

Remarque : voir le champ **Exemple** au bas de la section **Nommage** pour un exemple du nommage qui sera utilisé sur les photos exportées.

- **Format** : sélectionnez le format du nom de fichier que CyberLink PhotoDirector utilise pour nommer automatiquement chaque photo exportée. Sélectionnez **Nom du fichier** si vous souhaitez que vos photos aient le même nom de fichier que les originaux.
 - **Nom personnalisé** : si vous voulez les photos aient un nouveau nom personnalisé, sélectionnez une des options de nom personnalisé dans la liste déroulante **Format**, puis entrez le nom dans le champ prévu.
 - **Nombre de départ** : si vous voulez le nom de fichier contienne une séquence numérique, spécifiez le nombre de départ dans le champ prévu.
4. Dans la section **Paramètres de fichier** de la fenêtre Exporter la photo, si nécessaire, vous pouvez spécifier le format de fichier, l'espace de couleur et la qualité, comme suit.
- **Format** : spécifiez si vous voulez exporter les photos au format de fichier JPEG ou TIFF.
 - **Espace de couleur** : sélectionnez le type d'espace de couleur que vous voulez utiliser sur les photos exportées.
 - **Qualité** : si vous exportez au format JPEG, utilisez le curseur pour définir la qualité de la photo exportée. Plus la qualité est élevée, plus la taille du fichier photo résultant est grande. Si vous exportez au format TIFF, sélectionnez **ZIP** dans le menu déroulant **Compression** si vous souhaitez compresser les photos lors de l'exportation.


5. C'est dans la section **Dimensionnement d'image** de la fenêtre Exporter la photo que vous pouvez définir la taille des photos exportées, comme suit :
 - **Conserver la résolution de la photo d'origine** : sélectionnez cette option si vous ne voulez pas redimensionner les photos au cours du processus d'exportation. Sélectionnez l'option **Ne pas recompresser la photo si l'original est au format JPEG et aucun ajustement n'a été fait** si vous ne voulez pas que CyberLink PhotoDirector recomprime les photos auxquelles vous n'avez fait aucun réglage.
 - **Redimensionner** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector redimensionne les photos au cours du processus d'exportation. Dans la liste déroulante fournie, spécifiez la nouvelle taille comme suit :
 - **Bord large** : sélectionnez cette option pour spécifier une nouvelle longueur pour le plus grand côté de chaque photo dans le champ prévu.
 - **Largeur et hauteur** : sélectionnez cette option pour spécifier la largeur ou la hauteur de chaque photo dans les champs prévus. CyberLink PhotoDirector redimensionnera les photos à la taille spécifiée, et assurera que les photos maintiennent leurs proportions actuelles.
 - **Bord étroit** : sélectionnez cette option pour spécifier une nouvelle longueur pour le côté le plus court de chaque photo dans le champ prévu.
 - **Ne pas augmenter la résolution des photos** : sélectionnez cette option si vous ne voulez pas que CyberLink PhotoDirector augmente la résolution des photos dont l'original est plus petit que la taille spécifiée. Sélectionner cette option peut éviter la perte de qualité.
 - **Améliorer la netteté après ajustement** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector applique la netteté à chaque photo après le redimensionnement.
6. Dans la section **Métadonnées** de la fenêtre Exporter la photo, si nécessaire, spécifiez l'emplacement d'exportation comme suit :
 - **Supprimer EXIF** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector supprime les données EXIF (Exchangeable Image Format) de chaque photo, si elles existent.
 - **Supprimer IPTC** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector supprime toutes les métadonnées IPTC (International Press Telecommunications Council) de chaque photo, si elles existent.
 - **Écrire les balises dans les métadonnées** : sélectionnez si vous voulez que des balises mots-clés soient ajoutées pour être incorporées dans les métadonnées de chaque photo.



- **Écrire les infos de copyright dans les métadonnées** : sélectionnez si vous voulez que des les informations de copyright soient ajoutées pour être incorporées dans les métadonnées de chaque photo.
7. Dans la section **Filigrane**, vous pouvez ajouter un filigrane aux photos exportées comme suit :
 - **Ajouter un filigrane** : sélectionnez cette option puis cliquez sur . Dans la fenêtre Modèle de filigrane, sélectionnez le filigrane que vous voulez appliquer à toutes les photos exportées, puis cliquez sur **OK**.
 8. Cliquez sur **Exporter**. CyberLink PhotoDirector exportera toutes les photos comme spécifié.

Exporter les profils

Une fois que vous avez personnalisé les Préférences d'exportation dans la fenêtre Exporter la photo, vous pouvez l'enregistrer en tant que profil d'exportation personnalisé que vous pouvez utiliser à nouveau plus tard.

Pour créer un nouveau profil d'exportation, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre Exporter la photo, définissez les préférences d'exportation nécessaires.
2. Cliquez sur .
3. Entrez un **Nom** dans le champ fourni.
4. Cliquez sur **OK** pour l'enregistrer dans la liste **Utiliser le profil**.

Remarque : si vous apportez des modifications à un profil, cliquez simplement sur le bouton  pour enregistrer les modifications. Cliquez sur le bouton  pour supprimer le profil d'exportation sélectionné si nécessaire.

Partager les photos

Vous pouvez partager vos photos dans votre bibliothèque avec d'autres en les transférant à la fois sur Facebook et Flickr.



Transférer les photos sur Facebook


Pour partager vos photos en les transférant sur Facebook, procédez comme suit :

1. Dans la bibliothèque de projet, sélectionnez le dossier/collection/album ou balise mot-clé qui contient les photos que vous souhaitez partager.
2. Dans le panneau du navigateur de photos, sélectionnez toutes les photos que vous voulez transférer.
3. Cliquez sur  au-dessus du panneau pour assurer que **Facebook** est sélectionné : .
4. Cliquez sur **Partager** pour lancer l'assistant de transfert.
5. Si nécessaire, suivez les instructions pour autoriser le transfert des photos sur votre compte Facebook, puis cliquez sur **Continuer**.
6. Sélectionnez l'album Facebook dans lequel vous souhaitez transférer les photos dans la liste déroulante **Ajouter à l'album** comme suit :
 - **Ajouter à un album existant** : sélectionnez cette option si vous souhaitez transférer les photos dans un album qui existe déjà sur Facebook. Sélectionnez l'album dans lequel vous souhaitez la transférer dans la liste.
 - **Créer et ajouter à un nouvel album** : sélectionnez pour l'ajouter à un nouvel album. Entrez les informations du nouvel album dans les champs prévus, y compris la **Confidentialité** de l'album.
7. Si nécessaire, entrez une **Description de la photo** dans les Paramètres de photo. Cette description est incluse sur chaque photo que vous transférez.
8. Si nécessaire, sélectionnez l'option **Ajouter un filigrane** puis cliquez sur  pour ajouter un filigrane à toutes les photos que vous transférez. Dans la fenêtre Modèle de filigrane, sélectionnez le filigrane que vous voulez appliquer, puis cliquez sur **OK**.
9. Cliquez sur le bouton **Transférer** pour terminer le processus de transfert.

Transférer les photos sur Flickr

Pour partager vos photos en les transférant sur Flickr, procédez comme suit :

1. Dans la bibliothèque de projet, sélectionnez le dossier/collection/album ou balise mot-clé qui contient les photos que vous souhaitez partager.
2. Dans le panneau du navigateur de photos, sélectionnez toutes les photos que vous voulez transférer.
3. Cliquez sur  au-dessus du panneau pour assurer que **Flickr** est sélectionné : .
4. Cliquez sur **Partager** pour lancer l'assistant de transfert.

5. Si nécessaire, suivez les instructions pour autoriser le transfert des photos sur votre compte Flickr, puis cliquez sur **Continuer**.
6. Sélectionnez l'ensemble Flickr dans lequel vous souhaitez transférer les photos dans la liste déroulante **Ajouter à l'ensemble** comme suit :
 - **Ajouter à un ensemble existant** : sélectionnez cette option si vous souhaitez transférer les photos dans un ensemble qui existe déjà sur Flickr. Sélectionnez l'ensemble dans lequel vous souhaitez la transférer dans la liste.
 - **Créer et ajouter à un nouvel ensemble** : sélectionnez pour l'ajouter à un nouvel ensemble. Entrez le nouveau **Nom d'ensemble**.
 - **N'ajouter à aucun ensemble** : sélectionnez si vous ne voulez pas inclure dans un ensemble sur Flickr.
7. Définissez les Paramètres de photo comme suit :
 - **Inclure les balises** : sélectionnez cette option si vous voulez que les balises mots-clés appliquées soient incluses au cours du processus de transfert. Les balises seront visibles sur Flickr.
 - **Redimensionner lors du transfert** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector redimensionne chaque photo avant de les transférer. Une fois sélectionnée, sélectionnez la **Taille de fichier** dans la liste déroulante.
8. Définissez les Paramètres de confidentialité souhaités pour les photos transférées.
9. Si nécessaire, sélectionnez l'option **Ajouter un filigrane** puis cliquez sur  pour ajouter un filigrane à toutes les photos que vous transférez. Dans la fenêtre Modèle de filigrane, sélectionnez le filigrane que vous voulez appliquer, puis cliquez sur **OK**.
10. Cliquez sur le bouton **Transférer** pour terminer le processus de transfert.

Chapitre 7 :

Diaporamas



Vous pouvez utiliser vos photos dans CyberLink PhotoDirector pour créer des diaporamas de photos éblouissants. Ces diaporamas peuvent être exportés sous forme de fichiers vidéo ou transférés sur YouTube pour partager avec les autres.


Créer des diaporamas de photos

Pour créer un diaporama de photos, procédez comme suit :

1. Dans la bibliothèque de projet, sélectionnez le dossier/collection/album ou balise mot-clé qui contient les photos que vous souhaitez inclure dans votre diaporama.
2. Cliquez sur **Diaporama** pour ouvrir le module du diaporama.
3. Dans le panneau du navigateur de photos, faites glisser les photos que vous voulez inclure dans le diaporama vers la fenêtre d'aperçu.

Remarque : vous pouvez réorganiser l'ordre des photos en faisant glisser chaque photo dans une nouvelle position, si nécessaire.

4. Cliquez sur le bouton  pour ajouter des légendes de texte sur les photos dans votre diaporama. Vous pouvez également combiner avec les cartes de couleur pour créer des titres et des crédits.
5. Cliquez sur le bouton  pour ajouter une carte de couleur, ou diapositive de couleur vide, dans le diaporama. Les cartes de couleur vous permettent d'insérer une pause dans votre diaporama, ou vous pouvez les utiliser pour les titres et les crédits. Sélectionnez la couleur de la carte de couleur dans la palette des couleurs, puis cliquez sur **Ajouter une carte de couleurs**.
6. Définissez le **Style** du diaporama comme suit :
 - **Effet** : sélectionnez l'effet utilisé dans le diaporama. **Fondu** ajoute un effet d'apparition en fondu et disparition en fondu entre les photos de votre diaporama. **Balayage gauche doux** utilise un effet de balayage entre les diapositives. **Animation** ajoute des effets de panoramique et de zoom pour rendre votre diaporama plus séduisant avec une apparence de mouvement.
 - **Proportions** : sélectionnez les proportions du diaporama.

- **Musique de fond** : sélectionnez cette option si vous voulez ajouter de la musique de fond à votre diaporama. Cliquez sur  et sélectionnez le fichier musical que vous voulez utiliser comme musique de fond dans votre diaporama.
 - **Durée** : sélectionnez la durée d'affichage souhaitée pour chaque photo, avant de passer à la photo suivante dans le diaporama. Sélectionnez **Adapter à la musique** pour définir la durée du diaporama correspondant à la durée de la musique de fond sélectionnée.
7. Cliquez sur le bouton de lecture pour un aperçu du diaporama.

Produire les diaporamas

Vous pouvez produire vos diaporamas de photos et les exporter en fichiers vidéo au format AVC H.264, MPEG-4 ou WMV. Vous pouvez également partager la vidéo résultante sur YouTube.

Pour produire un diaporama, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton **Produire**.
2. Spécifiez le **Dossier de sortie**, ou l'emplacement où le fichier vidéo produit est enregistré.
3. Sélectionnez le format de sortie vidéo (H.264 AVC, MPEG-4, WMV) en sélectionnant le bouton correspondant.
4. Sélectionnez le **Profil** de fichier vidéo que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante.
5. Si nécessaire, définissez le **Format audio** pour l'audio dans le fichier vidéo sorti.
6. Cliquez sur **Produire** pour commencer. CyberLink PhotoDirector produit et crée le fichier du diaporama vidéo.
7. Cliquez sur **OK** quand la production est terminée.

Partager les diaporamas vidéo sur YouTube

Vous pouvez partager un diaporama en le transférant sur YouTube. Pendant le processus de transfert, CyberLink PhotoDirector produit d'abord comme une vidéo de haute qualité adaptée à YouTube.

Pour partager un diaporama vidéo sur YouTube, procédez comme suit :

1. Lorsque que vous avez fini de créer votre diaporama, cliquez sur **Partager**.
2. Entrez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe**, de votre compte YouTube puis cliquez sur **Connexion** pour continuer. Si vous devez créer un compte YouTube, cliquez sur le lien **Obtenir un compte**.

Note: cochez la case **Se souvenir de moi** si vous voulez que CyberLink PhotoDirector enregistre votre nom d'utilisateur et mot de passe pour ne pas avoir à les saisir la prochaine fois, et passer automatiquement à la fenêtre suivante.

3. Dans la prochaine fenêtre de transfert, sélectionnez la **Qualité** de la vidéo produite, puis spécifiez où le fichier produit est stocké sur votre ordinateur. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

Remarque : sélectionnez **Supprimer le fichier de sortie après le transfert** si vous voulez que CyberLink PhotoDirector supprime le fichier diaporama vidéo produit de votre ordinateur après qu'il est transféré sur YouTube.

4. Dans la fenêtre suivante de l'assistant, entrez les détails de votre vidéo comme suit :
 - **Titre** : entrez le titre de votre diaporama vidéo.
 - **Description** : entrez une courte description de votre diaporama vidéo.
 - **Balises** : entrez plusieurs balises, séparées par une virgule, qui décrivent votre vidéo. Les balises sont des mots-clés que les gens peuvent rechercher sur YouTube.

Remarque : vous devez entrer un titre, une description, et au moins une balise avant de pouvoir transférer votre vidéo.

- **Catégorie** : sélectionnez le type de catégorie vidéo pertinente dans la liste disponible.
- Sélectionnez si vous souhaitez partager vos vidéos avec le monde (**Publique**) ou la définir comme **Privée**.

Remarque : sélectionnez l'option **Partager cette vidéo sur DirectorZone** si vous souhaitez partager le diaporama vidéo sur DirectorZone aussi.

5. Cliquez sur **Suivant** pour continuer à la fenêtre du droit d'auteur et d'avertissement. Vérifiez que votre contenu média n'est pas protégé par droit d'auteur, puis cliquez sur **Suivant** pour commencer le processus de transfert.

6. Lorsque le processus de transfert est terminé, cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre de l'assistant et retourner à CyberLink PhotoDirector.

Chapitre 8 :

Imprimer

Lorsque que vous avez fini d'organiser, de régler et de modifier vos photos, vous pouvez imprimer des copies à haute résolution dans la fenêtre Imprimer.

Imprimer les photos

Cliquez sur le bouton **Imprimer** pour ouvrir la fenêtre Imprimer de CyberLink PhotoDirector. Dans la fenêtre Imprimer, vous pouvez imprimer les photos une à une, ou imprimer plusieurs photos sur une seule page.

Pour imprimer les photos, procédez comme suit :

1. Personnalisez la disposition de la page d'impression. Voir « Personnaliser la disposition » à la page 93 pour plus d'informations.
2. Faites glisser-déposer les photos que vous souhaitez imprimer dans les cellules disponibles sur la page d'impression.
3. Personnalisez les paramètres d'image. Voir « Personnaliser les paramètres d'image » à la page 94 pour plus d'informations.
4. Personnalisez les paramètres d'impression. Voir « Personnaliser les paramètres d'impression » à la page 95 pour plus d'informations.
5. Ajoutez des modèles de filigrane, si nécessaire. Voir « Filigranes » à la page 95 pour plus d'informations.
6. Cliquez sur le bouton **Imprimer** pour imprimer les photos spécifiées.

Personnaliser la disposition

Dans la section Disposition du panneau d'impression, personnalisez la disposition de la page d'impression et des photos comme suit :

Paramètres du papier

- **Taille de papier** : sélectionnez la taille du papier désirée. Cela devrait correspondre au type de papier que vous allez utiliser pour imprimer vos photos.
- **Orientation** : sélectionnez si chaque page sera imprimée en mode **Paysage** ou **Portrait**.

Grille de la page

Si vous voulez inclure plusieurs photos sur une page imprimée, utilisez les curseurs Grille de la page pour configurer la disposition de page désirée.

- **Lignes** : définissez le nombre de lignes souhaitées dans la grille de la page.
- **Colonnes** : définissez le nombre de colonnes souhaitées dans la grille de la page.

Remarque : Si vous ne voulez qu'une photo sur la page imprimée, réglez la valeur pour chaque curseur sur 1.


Taille de cellule

Utilisez les curseurs Taille de cellule pour définir la taille de chaque cellule dans la grille de la page.


- **Paramètres d'unité** : sélectionnez le type de paramètre d'unité désiré pour la cellule dans la liste déroulante.
- **Hauteur** : définissez la hauteur de chaque cellule.
- **Largeur** : définissez la largeur de chaque cellule.

Personnaliser les paramètres d'image

Dans la section Paramètres d'image du panneau d'impression, vous pouvez personnaliser comment les photos sont affichées sur la page comme suit :

- **Zoom pour adapter** : sélectionnez cette option si vous voulez que CyberLink PhotoDirector effectue un zoom automatique sur chaque photo pour qu'elle s'adapte à la cellule. Une fois sélectionné, vous pouvez cliquer sur  pour activer la fonction de déplacement. Une fois sélectionné, cliquez et faites glisser la photo pour la déplacer à l'emplacement que vous préférez comme focus de la cellule.




Sélectionnez  pour verrouiller la photo en place. Notez que la fonction de déplacement reste activée pour toutes les cellules, jusqu'à ce que vous la désactiviez.

- **Pivoter pour adapter** : sélectionnez cette option pour faire pivoter la photo afin qu'elle s'adapte à la cellule.
- **Masquer la grille** : sélectionnez cette option pour masquer la grille qui s'affiche sur la page imprimée pour vous aider avec la disposition.


Personnaliser les paramètres d'impression

Dans la section Paramètres d'impression du panneau d'impression, vous pouvez définir le nombre de copies à imprimer, sélectionner l'imprimante, définir la résolution de la photo, et plus encore. Personnalisez les Paramètres d'impression comme suit :

- **Total de copies** : entrez le nombre total de copies que vous souhaitez imprimer.
- **Imprimante** : sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous souhaitez imprimer les photos. Cliquez sur  pour configurer l'imprimante, si nécessaire.
- **Résolution** : si le champ est fourni, spécifiez la résolution des photos imprimées.
- **ICC** : Si nécessaire, sélectionnez le profil de couleur ICC que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante pour colorer correctement la photo afin qu'elle s'imprime de manière appropriée sur votre imprimante.

Filigranes

Si nécessaire, vous pouvez appliquer des modèles de filigrane qui comprennent des cadres, des lignes, des images, et plus encore, à toutes les photos que vous imprimez. Pour appliquer les modèles de filigrane sur les photos pendant l'impression, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option **Ajouter un filigrane**.
2. Cliquez sur le bouton  puis sélectionner le modèle de filigrane que vous voulez appliquer sur les photos imprimées.
3. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Modèles de filigrane.

Chapitre 9 :

Touches de raccourci de PhotoDirector

Voici une liste des touches de raccourci disponibles dans CyberLink PhotoDirector pour votre confort :

Touche de raccourci	Description	Module disponible
Fonctions de projet/fichier		
Ctrl+I	Importez les photos dans la bibliothèque.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+N	Créez un nouveau projet.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+O	Ouvrez un projet existant.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+E	Exportez les photos sélectionnées.	Bibliothèque, Réglage, Modifier*, Imprimer
Ctrl+S	Enregistrez et appliquez les modifications/réglages actuels à la photo.	Bibliothèque, Réglage, Modifier
Ctrl+Maj+S	Enregistrez et appliquez les réglages actuels en tant que nouvelle photo.	Bibliothèque, Réglage, Modifier*
Alt+C	Ouvrez les références de PhotoDirector.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Touche flèche droite	Allez à la photo suivante dans le panneau du navigateur.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer

Touche de raccourci	Description	Module disponible
Touche flèche gauche	Allez à la photo précédente dans le panneau du navigateur.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Espace de travail		
F3	Passez en vue miniatures dans le panneau du navigateur.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
F4	Passez en vue liste dans le panneau du navigateur.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
F6	Passez en mode visionneuse et navigateur dans la fenêtre de la visionneuse de photos.	Bibliothèque, Réglage, Modifier
F7	Passez en mode visionneuse uniquement dans la fenêtre de la visionneuse de photos.	Bibliothèque, Réglage, Modifier
F8	Passez en mode navigateur uniquement dans la fenêtre de la visionneuse de photos.	Bibliothèque, Réglage, Modifier
Alt+2	Activez/Désactivez le mode comparer.	Bibliothèque, Réglage
Entrée	Définissez comme actuelle lors de la comparaison de deux photos.	Bibliothèque
Alt+3	Activez/Désactivez le mode afficher multiple.	Bibliothèque
Alt+1	Activez/Désactivez le mode afficher une.	Bibliothèque, Réglage
Ctrl+Alt+M	Activez/Désactivez le mode symétrie (moniteur secondaire uniquement).	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer

Touche de raccourci	Description	Module disponible
Ctrl+Alt+A	Activez/Désactivez le mode alternative (moniteur secondaire uniquement).	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+Alt+N	Sélectionnez de ne rien afficher sur le moniteur secondaire.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
F	Passer en mode plein écran.	Bibliothèque, Réglage, Modifier
Alt + L	Ouvrez le module de bibliothèque.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Alt + A	Ouvrez le module de réglage.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Alt + E	Ouvrez le module de modification.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Alt + S	Ouvrez le module de diaporama.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Alt + P	Ouvrez le module d'impression.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
F1	Ouvrez l'aide de PhotoDirector.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Opérationnel		
Ctrl+Z	Annulez le dernier paramètre de réglage/modification.	Réglage, Modifier
Ctrl+Y	Rétablissez le dernier paramètre de réglage/modification.	Réglage, Modifier

Touche de raccourci	Description	Module disponible
Ctrl+R	Réinitialisez les réglages/modifications aux paramètres par défaut.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+A	Sélectionnez toutes les photos dans le panneau du navigateur.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+D	Désélectionnez toutes les photos dans le panneau du navigateur.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+[Faites pivoter la photo de 90 degrés à gauche.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+]	Faites pivoter la photo de 90 degrés à droite.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
S	Activez/Désactivez le marqueur pour la photo sélectionnée.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
X	Activez/Désactivez le rejet pour la photo sélectionnée.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
U	Effacez tous les marqueurs pour la photo sélectionnée.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
0	Supprimez la note de la photo sélectionnée.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
1	Définissez la note de la photo sélectionnée sur 1.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer

Touche de raccourci	Description	Module disponible
2	Définissez la note de la photo sélectionnée sur 2.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
3	Définissez la note de la photo sélectionnée sur 3.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
4	Définissez la note de la photo sélectionnée sur 4.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
5	Définissez la note de la photo sélectionnée sur 5.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+0	Supprimez le libellé de la photo sélectionnée.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+1	Définissez le libellé de la photo sélectionnée sur rouge.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+2	Définissez le libellé de la photo sélectionnée sur bleu.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+3	Définissez le libellé de la photo sélectionnée sur vert.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+4	Définissez le libellé de la photo sélectionnée sur jaune.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+5	Définissez le libellé de la photo sélectionnée sur pourpre.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Ctrl+Shift+C	Copiez les paramètres de réglage pour utiliser sur d'autres photos.	Réglage

Touche de raccourci	Description	Module disponible
Ctrl+Shift+V	Collez les réglages copiés aux photos sélectionnées.	Réglage
Ctrl+'	Créez une photo virtuelle pour la photo sélectionnée.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
Supprimer	Supprimez la photo sélectionnée de la bibliothèque.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
-	Supprimez une photo de la visionneuse lors de l'affichage de plusieurs photos.	Bibliothèque
Barre d'espace	Zoom pour adapter/100%	Bibliothèque, Réglage, Modifier
Ctrl+Molette de la souris	Effectuez un zoom avant/arrière dans la fenêtre de la visionneuse. Redimensionnez les miniatures des photos dans le panneau du navigateur en mode navigateur uniquement.	Bibliothèque, Réglage, Modifier
F2	Renommez le dossier/album/balise/prédéfini sélectionné.	Bibliothèque, Réglage, Modifier, Diaporama, Imprimer
J	Affichez/Masquez les zones surexposées et sous-exposées de la photo actuelle.	Réglage
Alt+T	Appliquez la tonalité automatique sur la photo actuelle.	Réglage
Alt+W	Appliquez la balance des blancs automatique sur la photo actuelle.	Réglage

Remarque : * fenêtres sélectionnées seulement.

Chapitre 10 :

Assistance technique

Ce chapitre contient les informations relatives à l'assistance technique. Il contient toutes les informations pour trouver les réponses à vos questions. Vous pouvez aussi rapidement obtenir des réponses en contactant votre distributeur/ revendeur local.

Remarque : pour plus de conseils utiles sur l'utilisation du programme, veuillez visiter notre forum utilisateur.

Avant de contacter l'assistance technique

Veuillez consulter l'une des options d'assistance gratuite de CyberLink :

- consultez le guide de l'utilisateur ou l'aide en ligne installée avec votre application.
- consultez la base de connaissance de la section assistance du site Web CyberLink.

<http://fr.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do>

Ces FAQ contiennent des informations et des conseils qui sont plus récents que le guide de l'utilisateur et l'aide en ligne.

Lorsque vous contactez l'assistance technique par courrier électronique ou téléphone, veuillez préparer les informations suivantes :

- la **clé d'activation** enregistrée (votre clé d'activation peut se trouver sur la jaquette du CD, sur la boîte ou dans le message reçu après avoir acheté des produits dans le magasin CyberLink).
- le nom du produit, la version et le numéro de build, que vous pouvez généralement afficher en cliquant sur l'image du nom de produit sur l'interface utilisateur.
- la version Windows installée sur votre système.
- les périphériques matériels utilisés (carte de capture, carte son, carte VGA) et leurs caractéristiques.
- le contenu des messages d'avertissement affichés (vous souhaitez peut-être l'écrire ou effectuer une capture d'écran).

- une description détaillée du problème et des circonstances dans lesquelles il s'est produit.

Assistance Web

Des solutions à vos problèmes sont disponibles 24 heures sur 24 et gratuitement sur le site Web de CyberLink :

Remarque : vous devez d'abord vous inscrire comme membre avant d'utiliser le support Web de CyberLink.

CyberLink offre une vaste gamme d'options d'assistance par le Web, des FAQ dans les langues suivantes :

Langue	URL de l'assistance Web
Anglais	http://www.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
Chinois traditionnel	http://tw.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
Japonais	http://support.jp.cyberlink.com/
Italien	http://it.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
Allemand	http://de.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
Français	http://fr.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
Espagnol	http://es.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do

Remarque : Le forum de la communauté d'utilisateurs de CyberLink n'est disponible qu'en anglais et en allemand.

Index

A

Activer/désactiver 64
Adapter aux bords 38, 68, 69, 70, 72
Albums 13
Animation 89
Appliquer pendant l'import 7
Arrondi 59

B

Balance des blancs 48
Balayage gauche doux 89
Balises 7, 14
Barre d'outils 24

C

Cadres et filigranes 76
Carte de couleurs 89
Clarté 47, 51
Collection dynamique 11
 créer 12
Composer des photos 73
Compositeur de photo 76
Configuration requise 4
Cont.progres. 41, 68, 69, 70, 72
Contour progressif 37, 59
Contraste 47, 51

Copyright 7
Correction
 distorsion 58
 trapèze 58
Corriger 36
Couleur 53
Courbe 52
Créateur de filigrane 77

D

Détail 48, 56, 58
Diaporama
 musique 90
DirectorZone
 préférences 27
 présentation 2
 télécharger depuis 61
 transférer vers 63
Distorsion 58
Dossiers 12
 Synchroniser 12
Dupliquer 36

E

Éclat 47, 51
Effacer
 modifications 67
Effet de vignettage 59
Effets 71
 nettoyeur de région 72
Effets photo 71
Embellisseur de personne 67

Embellisseur des yeux 68
Espace de couleur 84
Exporter
 photos 83
 profils 86
Exposition 47, 50
Extraire 73

F

Facebook 86
Fisheye 58
Fondu 89
Force 37
Format 84
Formats pris en charge 5

G

Gestion des fichiers
 préférences 28
Gomme 37, 41

H

Histogramme 30
 niveau 51
Historique 24

I

Importer
 ajouter un copyright 7
 appliquer les balises 7
 appliquer les prédéfinis 7
 appliquer pendant 7
 destination 7
 organiser 7
 photos 5
Imprimer 93
Inverser 42
IPTC 16

L

Lasso magnétique 74
Libellé 19
Lier le focus 23
Loupe 56
Luminance 48, 58
Luminosité 47, 51, 55
 noir et blanc 56

M

Marqueur 16, 19, 24
Masque de contour 57
Mémoire cache d'aperçu 28
Métadonnées 16
 IPTC 16
Milieu 59
Mode d'affichage 21

Modèles de filigrane 80
 Modifications

- compositeur de photo 76
- créateur de filigrane 77
- effacer 67
- effets photo 71
- embellisseur de personne 67
- Embellisseur des yeux 68
- historique 24
- modèles de filigrane 80
- nettoyeur de région 72
- outils de suppression 73
- peau plus lisse 70
- pinceau des dents 67
- suppression de l'arrière-plan 73
- suppression des rides 71

 Musique de fond 90

N

Navigateur de photos

- mode d'affichage 21

 Navigation 26
 Netteté 56
 Nettoyeur de région 72
 Niveau 51
 Niveau noir 51
 Niveau prédéfini 51
 Noir et blanc 30, 56
 Noter 16, 19, 24

O

Outils de réglage global 48

Outils de réglage régional 32
 Outils de suppression 73

P

Palette de couleurs 55
 Partager 86
 Peau plus lisse 70
 Photo d'origine 24, 29, 67
 Photo virtuelle 20, 29
 Photos

- afficher original 24
- charger les aperçus 28
- créer virtuelle 20, 29
- d'origine 29, 67
- exporter 83
- formats pris en charge 5
- importer 5
- imprimer 93
- libeller 19
- marquer 16, 19, 24
- noir et blanc 30
- noter 16, 19, 24
- partager 86
- recadrage 32
- rechercher 20
- rejeter 16, 19, 24

 Pinceau 37, 41
 Pinceau des cils/sourcils 69
 Pinceau des dents 67
 Pinceau du blanc des yeux 68
 Pinceau dynamique 74
 Plein écran 22
 Prédéfinis 61

- télécharger 61
- transfert 63

Préférences 26
Profils 86
Projets 11
sauvegarder 27

Q

Qualité 84
Qualité d'aperçu 28

R

RAW 5
Rayon 57
Recadrer
photos 32
superposition d'outil 32
Rechercher 20
Redimensionner 85
Redressement
superposition d'outil 32
Réduction du bruit 48, 57
Réglages
activer/désactiver 64
balance des blancs 48
correction 58
courbe 52
détail 56
distorsion 58
global, outils 48
histogramme 30, 51
historique 24
niveau 51
noir et blanc 30

outils régionaux 32
prédéfinis 61
réinitialiser 29, 65
tonalité 50
trapèze 58
TSL/Couleur 53

Réinitialiser 65
Rejeter 16, 19, 24
Retouche des taches 35
Rotation 25, 33
RVB 30

S

Saturation 47, 51, 54
Sauvegarde 27
Sous-exposée 31
Superposition 32
Superposition d'outil 32
Suppression des rides 71
Suppression du vignettage 59
Supprimer
taches 35
vignettage 59
yeux rouges 36
Surexposée 31
Synchro du focus 23
Synchroniser le dossier 12

T

Teinte 47, 49, 54
Teintes claires
courbe 53

Teintes sombres
 courbe 53
Télécharger
 prédéfinis 61
Température 47, 49
Tonalité 50
Tons clairs 51
 courbe 53
Tons foncés 51
 courbe 53
Touches de raccourci 97
Transférer
 prédéfinis 63
Trapèze 58
TSL 53

V

Vue liste 19
Vue miniatures 19
Vues
 liste 19
 miniature 19

Y

Yeux rouges 36

Z

ZIP 84
Zone rognées 31

