

CyberLink

PowerDVD

Benutzerhandbuch



Copyright und Garantieausschluss

Alle Rechte vorbehalten.

Soweit es das geltende Recht zulässt, WIRD PowerDVD in dem vom Hersteller für gut befundenen Zustand zur Verfügung gestellt, also OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNG JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH, jedoch ohne darauf beschränkt zu sein, Garantien für durch PowerDVD oder in Verbindung mit PowerDVD erbrachte Informationen, Leistungen oder Produkte sowie JEGLICHE KONKLUDENTE Garantien hinsichtlich der Handelsüblichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, der erwarteten PRIVATSPHÄRE UND DES DATENSCHUTZES oder DER EINHALTUNG vertraglicher BESTIMMUNGEN.

MIT DEM GEBRAUCH DIESER SOFTWARE ERKLÄREN SIE, DASS CYBERLINK NICHT FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN, INDIRECTEN ODER FOLGESCHÄDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN KANN, DIE AUS DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ODER DER IN DIESER PACKUNG ENTHALTENEN MATERIALIEN ENTSTEHEN.

Die Bestimmungen dieser Vereinbarung sollen in Übereinstimmung mit den Gesetzen von Taiwan geregelt und ausgelegt werden.

PowerDVD ist ein eingetragenes Warenzeichen. Die anderen in dieser Veröffentlichung genannten Firmen- und Produktnamen dienen nur Identifikationszwecken und verbleiben im alleinigen Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1995-2005 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos, Symbol and DTS 96/24 are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Master Audio are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Internationale Zentrale

Postadresse	CyberLink Corporation 15F., No. 100, Minquan Rd., Xindian Dist. New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
Web Site	http://www.cyberlink.com
Telefon	886-2-8667-1298
Fax	886-2-8667-1385

Copyright © 2018 CyberLink Corporation. All rights reserved.

Inhalt

Einführung.....	1
Herzlich Willkommen!.....	1
Neue Funktionen in PowerDVD.....	3
PowerDVD-Versionen.....	4
Systemvoraussetzungen.....	7
PowerDVD-Medienbibliothek.....	10
Importieren von Medien in die Medienbibliothek.....	10
Überblick über die Medienbibliothek.....	11
Filme/TV in der Medienbibliothek.....	11
Videos in der Medienbibliothek.....	12
Fotos in der Medienbibliothek.....	13
Musik in der Medienbibliothek.....	13
PowerDVD-Arbeitsbereich.....	14
Medienfeld	14
Medienbibliothek	15
CyberLink Cloud	15
Mein Computer	15
Wiedergabelisten	16
Onlinevideo	16
Geräte und Heimmedien (DLNA).....	16
Medienfenster	17
Durchsuchen von Filmen in der Filmbibliothek.....	17
Durchsuchen von TV-Sendungen.....	18
Durchsuchen der Foto-/Videoordner	19

Durchsuchen von Musik.....	22
Suchen nach Medien.....	23
Bewerten von Medien.....	24
Einstellen des 3D-Quellformats.....	24
PowerDVD-Modi	25
PowerDVD-Einstellungen.....	26
Wiedergabesteuerung.....	26
Wiedergeben von Medien in PowerDVD.....	27
Wiedergeben von Filmdiscs.....	27
Automatische Wiedergabefortsetzung.....	27
Unterstützte Discformate.....	28
Zugreifen auf Discmenüs in PowerDVD.....	28
Filmdateien und TV-Sendungen wiedergeben.....	30
Automatische Wiedergabefortsetzung.....	31
Unterstützte Filmdatei-/TV-Sendungen-Formate.....	31
Wiedergeben von Filmdateien in PowerDVD.....	32
TV-Sendungen in PowerDVD wiedergeben.....	33
Wiedergeben von Videos.....	33
Unterstützte Videoformate.....	33
Wiedergeben von Videos in PowerDVD.....	34
Anzeigen von Fotos	34
Unterstützte Fotoformate.....	35
Wiedergeben von Fotodishows.....	35
Wiedergeben von Musik.....	36
Unterstützte Audioformate.....	36
Wiedergeben von Audiodiscs und Musik in der Bibliothek	36
Wiedergeben einer Karaoke-Disc.....	38
Wiedergeben von in CyberLink Cloud gespeicherten Medien	39
CyberLink Cloud-Medien.....	39
Wiedergeben von CyberLink Cloud-Medien.....	41

Herunterladen von Medien von CyberLink Cloud.....	41
Erstellen von Medienwiedergabelisten.....	42
Smart-Wiedergabelisten.....	43
Wiedergeben von Medienwiedergabelisten.....	43
Onlinevideos wiedergeben.....	44
Ansehen von Videos auf YouTube.....	44
Ansehen von Videos auf Vimeo.....	46
Wiedergabe von Medien, die über ein Gerät/Heimmedien (DLNA) Netzwerk geteilt werden.....	47
CyberLink-Apps auf Ihren Geräten einrichten.....	47
Unterstützte Dateiformate.....	49
Wiedergeben von freigegebenen Medien.....	50
Herunterladen von freigegebenen Medien.....	51
Streamen von Medien (Wiedergabe mit).....	52
Wiedergabesteuerung.....	53
Wiedergabesteuerung für Filmdiscs.....	53
Videowiedergabesteuerung.....	61
Fotowiedergabesteuerung.....	69
Musikwiedergabesteuerung.....	76
Den Audio Equalizer verwenden.....	81
Wiedergeben von Musik im Mini-Player-Modus.....	82
Wiedergabegeschwindigkeits-Navigator.....	83
Andere Benutzeroberflächen-Steuerungen.....	84
Gesten-Steuerungen.....	87
Video-Anfangs-/Endmarkierung (Videoszenenauswahl).....	89
Nach Zeit suchen	91
Medienwiedergabemenü.....	91
DVD-Wiedergabemenü.....	92
Blu-ray-Disc-Wiedergabemenü.....	93
Filmdatei-/TV-Sendung-/Videowiedergabemenü.....	94
Expressmenü	96

Grundsteuerelemente.....	97
Disc-Menüsteuerung.....	98
Präferenzsteuerung.....	99
Ansichtsteuerung	100
Funktionssteuerung.....	102
Wiedergabeinfo und -einstellungen.....	104
Wiedergabemenü	105
Browser	105
Kapitel-Viewer	106
Wiedergabe mit PowerDVD Remote steuern.....	106
Einrichten von PowerDVD Remote auf einem Gerät	107
Medien in PowerDVD mit PowerDVD Remote wiedergeben	107
Wiedergabefunktionen.....	110
TrueTheater-Verbesserungen.....	110
TrueTheater aktivieren.....	110
Warum ist TrueTheater nicht verfügbar?.....	112
TrueTheater-Anzeigemodi.....	113
3D-Wiedergabe	113
Aktivieren der 3D-Wiedergabe.....	114
Lesezeichen hinzufügen.....	114
Lesezeichen-Viewer	115
Wiedergeben von Lesezeichen.....	116
Weitere Funktionen.....	117
A-B-Wiederholung.....	119
Say-It-Again	120
Nächster Winkel	120
Menü/Zahlentastatur.....	121
Aufnahmen von Fotoschnappschüssen.....	121
Aufnahmen eines Videoeinzelbilds.....	121
Externe/eingebettete Untertitel.....	122
Importieren externer Untertiteldateien.....	123

Verwenden von CyberLink Cloud.....	124
Hochladen von Medien zu CyberLink Cloud.....	124
Synchronisieren von Medien mit CyberLink Cloud.....	125
Teilen, Synchronisieren und Übertragen von Medien in die Medienbibliothek.....	128
Teilen von Medien in einem Netzwerk.....	128
Teilen von Medien in sozialen Netzwerken.....	129
Hochladen von Videos zu Facebook.....	129
Hochladen von Videos zu YouTube.....	130
Hochladen von Videos zu Vimeo.....	131
Hochladen von Fotos zu Facebook.....	132
Hochladen von Fotos zu Flickr.....	133
Synchronisieren von Medien mit dem verbundenen Gerät	134
Übertragen von Filmdateien auf Geräte.....	137
PowerDVD-Einstellungen - Player-Einstellungen.....	138
Allgemeine Einstellungen.....	138
Weitere allgemeine Einstellungen.....	141
Video-, Audio-, Untertitel-Einstellungen.....	142
Weitere Videoeinstellungen.....	144
Weitere Audioeinstellungen.....	146
Einstellungen für Untertitel und erweiterte Untertitel	153
Blu-ray-Disc-Einstellungen.....	156
Weitere Blu-ray-Disc-Einstellungen.....	157
CyberLink Cloud-Einstellungen.....	158

Allgemeine Einstellungen.....	159
Konvertierungseinstellungen.....	159
Abkürzungstasten/Mausradeinstellungen.....	160
Filminfoeinstellungen.....	161
Informationen	162

PowerDVD-Einstellungen - Voreinstellungen 163

Voreinstellungen für die Benutzeroberflächenanpassung.....	163
Hintergrundbild	164
Medienfeld	164
Andere	166
Medienbibliothek-Voreinstellungen.....	168
Filme	169
TV-Sendungen	170
Videos/Fotos	172
Musik	174
Heimmedien- (DLNA-)Voreinstellungen.....	175
Zugriffskontrolle	175
Ordnerfreigabe	176
3D-Anzeige-Voreinstellungen.....	176
Allgemein	177
Anzeigegerät	177

PowerDVD-Abkürzungstasten.... 179

Lizenz- und Copyright-Informationen..... 184

Technischer Support..... 189

Ehe Sie den Technischen Support rufen.....	189
Web-Support	190

Hilferessourcen191

Kapitel 1:

Einführung

Dieses Kapitel führt Sie in das Programm CyberLink PowerDVD ein. Es beschreibt die neuesten Funktionen, verfügbaren Versionen und informiert über die Mindestsystemvoraussetzungen für das Programm.



Hinweis: Dieses Dokument dient lediglich zu Referenz- und Informationszwecken. Sein Inhalt und das entsprechende Programm können ohne Vorankündigung geändert werden.

Herzlich Willkommen!

Willkommen bei der CyberLink-Familie der digitalen Medien-Tools. CyberLink PowerDVD ist der weltweit führende Filmdisc- und digitale Medienplayer, der Ihnen Steuerungen mit vielseitigen Funktionen für ein interaktives, maßgeschneidertes Anzeigelerlebnis auf Ihrem Computer bereitstellt.

Beim ersten Start des Programms wird ein Dialogfeld angezeigt, das Sie bei CyberLink PowerDVD begrüßt.



Der erste Schritt beim Starten von CyberLink PowerDVD ist der Import von Filmen, TV-Sendungen und anderen Mediendateien in die PowerDVD-Medienbibliothek.



Hinweis: Wenn Sie zuvor CyberLink PowerDVD 14 installiert hatten, werden Sie gefragt, ob Sie Ihre persönlichen Einstellungen in die neue Version importieren möchten. Wählen Sie **Ja, ich möchte meine persönlichen Einstellungen aus meiner vorherigen PowerDVD-Konfiguration importieren**, um die Medienbibliothek, Wiedergabelisten, PowerDVD Einstellungen und mehr zu importieren.

Klicken Sie auf den Link Medienbibliothek einrichten, um zu konfigurieren, welche Medien in die Bibliothek importiert werden sollen.



Hinweis: Im Willkommensdialog können Sie auf den Link **Videoanleitungen** klicken, um Videos anzuzeigen, die die neuesten Funktionen von CyberLink PowerDVD beschreiben. Eine Liste aller neuen Funktionen finden Sie unter [Neue Funktionen in PowerDVD](#).

Sie können auch auf die Schaltfläche Nächster Schritt klicken, um weitere Informationen über die Vorteile der PowerDVD-Medienbibliothek anzuzeigen. Klicken Sie anschließend auf den Link Weitere Ordner in der Medienbibliothek auswählen, um die Ordner auf der Festplatte Ihres Computers und verbundene Netzlaufwerke einzurichten, in denen CyberLink PowerDVD nach Medien suchen und sie in die Bibliothek importieren soll. Weitere Informationen über das Importieren von Filmen, TV-Sendungen und anderer Medien in die Medienbibliothek finden Sie unter [Importieren von Medien in die Medienbibliothek](#). Einen ausführlichen Überblick über die Medienbibliothek finden Sie unter [Überblick über die Medienbibliothek](#).



Hinweis: Wenn Sie von diesem Dialogfenster ausgehen und den Willkommensdialog schließen, durchsucht CyberLink PowerDVD die Standard-Medienordner (Ordner Windows-Medienbibliothek und Downloads) auf Ihrem Computer nach Mediendateien, auch wenn Sie die Medienbibliothek-Voreinstellungen nicht ändern. Wenn Sie nicht möchten, dass CyberLink PowerDVD dies tut, klicken Sie auf den Link **Weitere Ordner in der Medienbibliothek auswählen** und entfernen Sie sämtliche Ordner im Medienbibliothek Einstellungsfenster.

Nachdem Sie auf die Schaltfläche Nächster Schritt geklickt haben, werden Sie aufgefordert, am CyberLink-Produktverbesserungsprogramm teilzunehmen. Wählen Sie Ja, ich möchte teilnehmen, um uns zu helfen, PowerDVD noch besser zu machen. CyberLink verwendet die erfassten Informationen, um das Programm PowerDVD zu verbessern und neue Funktionen zu entwickeln.



Hinweis: Sie können die Auswahl jederzeit unter Allgemeine Einstellungen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [CyberLink-Produktverbesserungsprogramm](#).

Klicken Sie auf Bestätigen, um fortzufahren und CyberLink PowerDVD zu starten.

Neue Funktionen in PowerDVD

In diesem Abschnitt werden die neuesten Funktionen des Programms CyberLink PowerDVD beschrieben.

- Einfache und intuitivere TrueTheater Verbesserungen, die zu einer besser als erwarteten Video- und Audioqualität führen.
- Brandneues TrueTheater Color, welches die Farben in Videos lebendiger macht, ohne Hauttöne zu beeinträchtigen.
- Eine verbesserte Wiedergabe-Engine für eine flüssigere 4K Filmwiedergabe.
- Mehr exklusiv unterstützte Audioausgabe (WASAPI exklusiv) Formate: FLAC, MP3, WAV und WMA.
- Unterstützt Wiedergabe von verlustfreien Kopien (ISO) von Blu-ray Discs und DVDs von Festplatten oder Netzwerkfestplatten*.
- Unterstützung für Hardwarebeschleunigung für HEVC/H.265 Video für flüssigere Wiedergabe*.
- Mehr Audioeffekt-Voreinstellungen zur Auswahl oder manuelles Erstellen Ihres eigenen Audio Equalizer.
- TV-Sendungen Import und Verwaltung in der PowerDVD-Medienbibliothek.
- Extrahieren von Audio aus importierten Videoclips und angehefteten YouTube Videos*.
- Bearbeitung von Tags in der Musikbibliothek zum Beheben von unbekanntem Künstlern und fehlendem Albumbild.
- Rippen von Audio von CDs und Import von Audio in die Medienbibliothek*.
- Anpassen der PowerDVD UI durch Einstellung des Hintergrundbildes, das heruntergeladen oder von eigenen Fotos erstellt werden kann.
- Markieren der besten Momente in Videos, so dass Sie immer den besten Teil Ihrer Erinnerungen wiedergeben können.
- Müheloseres Durchsuchen von Fotos mit Sofortminiaturansichten.
- Intuitivere 3D-Wiedergabeoptionen mit automatischer Wiedergabe von 3D-Inhalten in 3D*.

- Anzeige sämtlicher Videolesezeichen auf einen Blick, so dass Sie schneller zu Ihren Lieblingsmomenten springen können.
- Eine UI Fortsetzungsfunktion, die sich beim nächsten Start von PowerDVD daran erinnert, an welcher Stelle die Wiedergabe angehalten wurde.
- Fügt Unterstützung für die Videotranscodierung und die Streaming-Wiedergabe aus CyberLink Cloud* hinzu.
- Teilen eines Links zu Ihren in der CyberLink Cloud* gespeicherten Fotos mit Ihrer Familie und Ihren Freunden.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

PowerDVD-Versionen

Die in CyberLink PowerDVD zur Verfügung stehenden Funktionen hängen von der auf dem Computer installierten Version ab. Klicken Sie auf das CyberLink PowerDVD-Logo oben links (oder drücken Sie Strg+Umschalt+A auf der Tastatur), um die Versions- und Buildnummer Ihrer Kopie von CyberLink PowerDVD zu ermitteln.

Besuchen Sie unsere Webseite zur Anzeige der PowerDVD Versionstabelle:
http://www.cyberlink.com/products/powerdvd-ultra/compare-versions_en_US.html

PowerDVD Live

PowerDVD Live ist die erste Anwendung ihrer Kategorie, die eine umfassende Medienwiedergabe auf Desktop-PCs und mobilen Geräten zusammen mit Clouddiensten integriert. Ihre Musik, Ihre Fotos und Ihre Videos werden jederzeit unabhängig davon bereitgestellt, wo, wann oder auf welchem Gerät Sie sie wiedergeben möchten.

Mit einem PowerDVD Live-Abonnement erhalten Sie:

- Alle preisgekrönten Funktionen der Ultra-Version von CyberLink PowerDVD, einschließlich verbesserter Blu-ray-Wiedergabe.
- Cloudspeicherplatz in CyberLink Cloud für den standortunabhängigen sofortigen Medienzugriff.

- Garantierte Aktualisierungen auf die neueste Version von CyberLink PowerDVD Ultra.

PowerDVD Live ist ein Muss für den optimalen Zugriff und die optimale Wiedergabe Ihrer Filme, Videos, Fotos und Musik.

CyberLink Cloud

CyberLink Cloud* ist ein Cloud-Speicherdienst von CyberLink, auf den die Benutzer Videos, Fotos und Musik hochladen und standortunabhängig zur Wiedergabe auf einem mobilen Gerät mit Power Media Player verfügbar machen können. CyberLink PowerDVD kann die Medien in der Medienbibliothek auch mit Medien in CyberLink Cloud automatisch synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden von CyberLink Cloud](#).



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung. Benutzer von ausgewählten Versionen von CyberLink PowerDVD erhalten ein kostenloses 1-Jahres-Abonnement für den CyberLink Clouddienst.

Aktualisieren der Software


Software-Upgrades und -Patches sind in regelmäßigen Abständen bei CyberLink erhältlich. CyberLink PowerDVD weist Sie automatisch darauf hin, wenn neue Upgrades oder Aktualisierungen verfügbar sind.




Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie eine Verbindung zum Internet herstellen.

So aktualisieren Sie die Software:

1. Öffnen Sie das Benachrichtigungscenter auf eine der folgenden Weisen:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche 
- Drücken Sie die Taste I auf der Tastatur.
- Klicken Sie im Fenster Info oder PowerDVD-Einstellungen auf Upgrade.



Hinweis: Klicken Sie bei der Wiedergabe im Kinomodus auf  und wählen Sie anschließend **Upgrades**. Wählen Sie **Aktualisierungen**, um Informationen über die neuesten Patch-Updates anzuzeigen.

2. Klicken Sie auf die Funktion, die Sie aktualisieren möchten, oder auf den Patch, auf den Sie aktualisieren möchten.

3. Ein Webbrowserfenster wird geöffnet, über das Sie Produkt-Upgrades kaufen oder die neueste Patchaktualisierung herunterladen können.

Systemvoraussetzungen

Die Systemvoraussetzungen für CyberLink PowerDVD hängen von den Filminhalten ab, die Sie sich anschauen. Für 3D-Technologien wird zusätzliche Hardware benötigt, um 3D-Filminhalte anschauen zu können. Im Abschnitt Hardware-Support auf der Website von CyberLink PowerDVD finden Sie weitere Einzelheiten über unterstützte 3D-Hardware und Grafikkarten.

CyberLink PowerDVD optimiert die Leistung, indem es den passenden Video-Deinterlacing-Algorithmus für die zur Verfügung stehende Rechenleistung auswählt. CyberLink PowerDVD behält seine Unterstützung von Prozessoren unter 1,6 GHz bei, indem sichergestellt wird, dass einige CyberLink TrueTheater-Technologien standardmäßig ausgeschaltet sind. CyberLink PowerDVDs fortschrittliche Audio- und Videotechnologien funktionieren besser, wenn ein Prozessor mit mehr als 2,4 GHz verwendet wird.

Betriebssystem

- Microsoft Windows 8/8.1, Windows 7 und Vista.



Hinweis: Für neue Blu-ray-Filme von Fox Studios ist Windows 8.1, 8 oder 7 erforderlich.

Prozessor (CPU)

Blu-ray-Disc-, DVD- und TrueTheater 3D-Wiedergabe

- Blu-ray-Disc-Wiedergabe: Intel Core 2 Duo E6750 (2,66 GHz), AMD Phenom 9450 (2,10 GHz) oder höher.
- Blu-ray-3D-Wiedergabe: Intel Core i5, AMD Phenom II X4 oder höher.
- TrueTheater HD** und TrueTheater 3D** für Blu-ray- und HD-Video: Intel Core i5 (mit 4 Kernen), AMD Phenom II X6 oder höher.
- DVD-Wiedergabe: Pentium 4 (2,4 GHz), Athlon 64 2800+ (1,8 GHz), AMD Fusion E-Serie und C-Serie oder höher.



Hinweis: ** Einige ab Juli 2013 veröffentlichte Fox-Titel unterstützen TrueTheater HD oder TrueTheater 3D nicht.

4K UltraHD mit Hardwarebeschleunigung

- Intel Core i5, 3. Generation oder höher.



Hinweis: CyberLink PowerDVD unterstützt 4K Ultra HD-Video im H.264/MP4-Format bei Bitraten von bis zu 60 Mbps.

Grafikkarten (GPU)

Blu-ray-Disc-, DVD- und TrueTheater HD/3D-Wiedergabe

- Intel HD Graphics, ATI Radeon HD 5000, NVIDIA GeForce 9500GT oder höher.



Hinweis: Wir empfehlen Ihnen dringend, den Treiber für Ihre Grafikkarte auf die neueste Version zu aktualisieren. 3D-Anzeigeräte sind für die TrueTheater 3D-Wiedergabe erforderlich.

Blu-ray-3D-Wiedergabe

- Intel HD Graphic (Intel Core i5), NVIDIA GeForce GTX 400 Serie und GeForce GT 240/320/330/340, AMD Radeon HD 6000 und 6000M Serie mit UVD 3-Unterstützung.

DVD-Wiedergabe

- PCI Express-Grafikbeschleuniger, der DirectX 9.0 oder höher unterstützt.

Arbeitsspeicher (RAM)

Blu-ray-Disc-, DVD- und TrueTheater 3D-Wiedergabe

- Blu-ray-Disc-Wiedergabe: 2 GB erforderlich für Vista, Windows 7 und Windows 8/8.1.
- DVD- und TrueTheater 3D-Wiedergabe: 1 GB erforderlich für Vista, Windows 7 und Windows 8/8.1.

Blu-ray-3D mit oder ohne Hardwarebeschleunigung

- 2 GB.

Festplattenplatz

- 500 MB für die Produktinstallation.

Anzeigegeräte

Blu-ray-Disc-, DVD- und TrueTheater 3D-Wiedergabe

- Für Blu-ray-Titel mit AAC3- und DVD-Titel mit CPRM-Wiedergabe lässt PowerDVD 15 nur die Ausgabe auf Anzeigegeräten mit DVI-, HDMI- und DisplayPort-Anschluss zu, um den Kopierschutz (HDCP) einzuhalten.
- Für die sonstige DVD- und Blu-ray-Disc-Wiedergabe: HDCP-konforme Anzeige für Digitalausgabe. TV- oder Computer-Bildschirm für Analogausgabe.
- TrueTheater 3D-Wiedergabe: 3D-Anzeige und 3D-Brille erforderlich.

Blu-ray-3D mit oder ohne Hardwarebeschleunigung

- 3D-Anzeige und 3D-Brille erforderlich (NVIDIA 3D Vision, 3D Ready HDTV, HDMI 1.4-fähiges TV-Gerät, Micro-Polarizer-LCD oder anaglyphe Rot/Zyan-Brille). HDCP-konforme Anzeige für Digitalausgabe.

Disc-Player

- Blu-ray-Disc-Wiedergabe: BD-ROM/BD-RE oder Super Multi Blu Combodisc-Laufwerk.
- DVD- und TrueTheater 3D-Wiedergabe: DVD-ROM, DVD+-R/RW, DVD-RAM oder DVD Super Multi Combodisc-Laufwerk.

Internetverbindung

- Sie können die Abonnementssoftware offline verwenden. Die Software setzt jedoch voraus, dass Sie mindestens einmal alle 30 Tage eine Internetverbindung herstellen, um sicherzustellen, dass die Software auf dem neuesten Stand und dass das Abonnement noch aktiv ist.
- Internetverbindung für die Software-Erstaktivierung, CyberLink Cloud, BD-Live, und soziale Mediendienste (MoovieLive, Facebook, Flickr, YouTube) erforderlich.

Kapitel 2:

PowerDVD-Medienbibliothek

Die PowerDVD-Medienbibliothek besteht aus allen Filmen, TV-Sendungen und anderen Mediendateien, die Sie von der Festplatte Ihres Computers und verbundenen Netzwerkgeräten importieren. In der Medienbibliothek können Sie auch Filmdiscs wiedergeben und auf die neuesten Filminformationen aus dem Internet zugreifen.

Um zu gewährleisten, dass die PowerDVD-Medienbibliothek alle Medien enthält, müssen Sie CyberLink PowerDVD angeben, wo sich diese befinden, damit sie importiert werden können. Informationen über das Importieren von Filmen, TV-Sendungen und anderer Medien in die Medienbibliothek finden Sie unter [Importieren von Medien in die Medienbibliothek](#).

In der Medienbibliothek können Sie dann Filme, TV-Sendungen und Medien organisieren, wiedergeben und gemeinsam nutzen und vieles mehr. Einen ausführlichen Überblick über die Medienbibliothek und den Inhalt der einzelnen Registerkarten finden Sie unter [Überblick über die Medienbibliothek](#).

Importieren von Medien in die Medienbibliothek

CyberLink PowerDVD importiert die Filme, TV-Sendungen und anderen Mediendateien auf der Festplatte Ihres Computers und verbundenen Netzwerkgeräten in die PowerDVD-Medienbibliothek. CyberLink PowerDVD importiert standardmäßig die Filme, TV-Sendungen und andere Mediendateien, die sich in den am häufigsten verwendeten Medienordnern befinden. Durch Klicken auf den Link Medienbibliothek einrichten im Dialogfeld Willkommen oder Ändern der Bibliotheksordnerlisten in den Voreinstellungen können Sie jedoch angeben, aus welchen Ordnern CyberLink Medien importieren soll. Ausführliche Informationen über das Einstellen der Ordner, aus denen CyberLink PowerDVD Filme und Medien importiert, finden Sie unter [Medienbibliothek-Voreinstellungen](#).

Sobald sich die Filme, TV-Sendungen und andere Mediendateien in der Medienbibliothek befinden, können Sie sie mühelos wiedergeben, mit dem DLNA-

Netzwerk und mobilen Geräten teilen, zu anderen Geräten streamen und vieles mehr. Weitere Informationen über die PowerDVD-Medienbibliothek und die verfügbaren Funktionen finden Sie unter [Überblick über die Medienbibliothek](#).



Hinweis: Wenn Sie keine Medien in die PowerDVD-Medienbibliothek importieren, können Sie dennoch auf der Festplatte Ihres Computers über die Registerkarte **Mein Computer** von PowerDVD auf sie zugreifen.

Überblick über die Medienbibliothek


Klicken Sie auf die Registerkarte Medienbibliothek, um auf alle Medien zuzugreifen, die Sie in die Medienbibliothek importiert haben, und Filmdiscs wiederzugeben. Die Medienbibliothek besteht aus vier Hauptabschnitten: [Filme/TV](#), [Videos](#), [Fotos](#) und [Musik](#).

Ausführliche Informationen über die Wiedergabe der Medien in der Medienbibliothek finden Sie unter [Wiedergeben von Medien in PowerDVD](#).


Filme/TV in der Medienbibliothek

Klicken Sie auf die Registerkarte Filme/TV, um Filmdiscs, Filmdateien, TV-Sendungen wiederzugeben und auf die neusten Filminformationen des Filminformationsdiensts von CyberLink zuzugreifen. Die Registerkarte Filme/TV verfügt über vier Abschnitte: Filminfo, Filmdiscs, Filmbibliothek und TV-Bibliothek.


Filminfo

Über den Abschnitt Filminfo der Medienbibliothek können Sie auch auf Filminformationen aus dem Internet zugreifen. Klicken Sie auf , um die neusten Filme und andere Informationen im Medienfenster anzuzeigen.

Filmdiscs

Klicken Sie auf  für den Zugriff auf den Abschnitt Filmdiscs der Filme/TV Registerkarte, wo Sie Videodiscs in CyberLink PowerDVD wiedergeben können. Informationen über das Wiedergeben von Discs in CyberLink PowerDVD finden Sie unter [Wiedergeben von Filmdiscs](#).

Filmbibliothek


Klicken Sie auf  zum Öffnen des Abschnitts Filmbibliothek, um auf alle Filmdateien in CyberLink PowerDVD zuzugreifen. Filmdateien sind DVD/Blu-ray-Disc*-Ordner und einzelne Videodateien (Filmdateien, die Sie mit einem Videorecorder aufgenommen haben), die auf der Festplatte des Computers gespeichert sind. Dadurch, dass Sie sie im Abschnitt „Filmbibliothek“ der Medienbibliothek importieren, können Sie Film-Cover, Bewertungsinformationen und mehr anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Durchsuchen von Filmen in der Filmbibliothek](#).



Hinweis: *Discordner und Videodateien, die Sie in die Filmbibliothek importieren, stehen ebenfalls zur Wiedergabe im PowerDVD-Kinomodus zur Verfügung. * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.*

Weitere Informationen über das Wiedergeben von Filmdateien in CyberLink PowerDVD finden Sie unter [Wiedergeben von Filmdateien](#).

TV-Sendungen

Im Abschnitt TV-Sendungen befinden sich TV-Sendungen in der PowerDVD-Medienbibliothek, die Sie mit einem Videorecorder aufgezeichnet haben. Klicken Sie auf  für den Zugriff, die Organisation und die Wiedergabe. Weitere Informationen finden Sie unter [Durchsuchen von TV-Sendungen](#).

Videos in der Medienbibliothek

Klicken Sie auf die Registerkarte Videos, um die Videoclips wiederzugeben, die sich in Ihrer Medienbibliothek befinden. Diese Videos sind Amateurfilme und andere kurze Clips, die Sie nicht in die Filmbibliothek aufnehmen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Durchsuchen der Foto-/Videordner](#).

Informationen über die Wiedergabe von Videodateien in CyberLink PowerDVD finden Sie unter [Wiedergeben von Videos](#).

Fotos in der Medienbibliothek

Klicken Sie auf die Registerkarte Fotos, um alle Fotos anzuzeigen, die sich in Ihrer Medienbibliothek befinden. Sie können die Fotos einzeln oder in Diashows anzeigen und sie sogar mit anderen teilen oder drucken. Weitere Informationen finden Sie unter [Durchsuchen der Foto-/Videoordner](#).

Informationen über die Fotofunktionen von CyberLink PowerDVD finden Sie unter [Anzeigen von Fotos](#).

Musik in der Medienbibliothek

Klicken Sie auf die Registerkarte Musik, um die Musik wiederzugeben, die sich in Ihrer Medienbibliothek befindet. Sie können außerdem Alumbilder für Ihre Musiksammlung anzeigen und Musikwiedergabelisten für die Wiedergabe erstellen. Das in der Musikbibliothek enthaltene Audio muss nicht nur Musik sein. Jeder unterstützte Audiotyp, den Sie in CyberLink PowerDVD wiedergeben möchten, ist möglich. Weitere Informationen finden Sie unter [Durchsuchen von Musik](#).

Informationen über die Musikwiedergabefunktionen von CyberLink PowerDVD finden Sie unter [Wiedergeben von Musik](#).

Kapitel 3:

PowerDVD-Arbeitsbereich

Dieses Kapitel beschreibt den CyberLink PowerDVD-Programmarbeitsbereich und die in dem Bereich verfügbaren Funktionen.

Beim Start zeigt das Programm Folgendes an:



A - Medienfeld, B - Medienfenster, C - Suchen nach Medien, D - PowerDVD-Einstellungen konfigurieren, E - In den Kinomodus umschalten, F - Medienfensteransicht, G - Wiedergabesteuerung

Medienfeld

Im Medienfeld können Sie Filmdiscs wiedergeben und auf alle importierten Fotos, Videoclips, Filmdateien, TV-Sendungen und Musik in der CyberLink PowerDVD-

Medienbibliothek zugreifen. Über das Medienfeld können Sie auch Onlinevideos (YouTube und Vimeo) ansehen, Medien auf tragbaren Geräten und Medienservern* in Ihrem Heimnetzwerk wiedergeben, Medien-Wiedergabelisten erstellen, auf die CyberLink Cloud* zugreifen, und vieles mehr.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Medienbibliothek

Über die Registerkarte Medienbibliothek des Medienfelds können Sie auf alle Medien zugreifen, die Sie in die Medienbibliothek importiert haben, und zudem Filmdiscs wiedergeben.

Ausführlichere Informationen finden Sie unter [PowerDVD-Medienbibliothek](#).

CyberLink Cloud

Klicken Sie auf die Registerkarte CyberLink Cloud*, um die auf dem Clouddienst von CyberLink gespeicherten Medien anzuzeigen. Sie können mithilfe von CyberLink Cloud Medien sichern, sodass Sie von überall aus auf sie zugreifen können, oder auf die Medien zugreifen, die Sie über ein mobiles Gerät, auf dem CyberLink Power Media Player ausgeführt wird, hochgeladen haben.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Die Medien aus CyberLink Cloud können zur Wiedergabe in CyberLink PowerDVD auf Ihren Computer gestreamt oder heruntergeladen werden. Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie unter [Verwenden von CyberLink Cloud](#).

Mein Computer

Klicken Sie auf die Registerkarte Mein Computer, um alle Ordner auf der Festplatte Ihres Computers und alle angeschlossenen USB-Geräte, Netzwerklaufwerke und mehr anzuzeigen. Diese Registerkarte spiegelt die Ansicht wieder, die angezeigt wird, wenn Sie in Windows-Explorer auf Computer klicken. Sie können dort auf alle Medien, die Sie nicht in die Medienbibliothek importiert haben, zugreifen und diese wiedergeben.



Hinweis: Sie können keinen der Ordner oder Medien auf dieser Registerkarte in einem Netzwerk oder mit mobilen Geräten gemeinsam nutzen. Um sie gemeinsam zu nutzen, müssen Sie sie zu der Medienbibliothek hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Importieren von Medien in die Medienbibliothek](#).

Wiedergabelisten

Auf der Registerkarte „Wiedergabelisten“ von CyberLink PowerDVD können Sie Medienwiedergabelisten erstellen, die Musik, Videos und Fotos enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen von Medienwiedergabelisten](#).

Onlinevideo

Auf der Registerkarte Onlinevideo* des Medienfeldes können Sie Videos auf YouTube und Vimeo ansehen, ohne die Programmschnittstelle zu verlassen.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Weitere Informationen über die Verwendung dieser Funktion finden Sie unter [Onlinevideos wiedergeben](#).

Geräte und Heimmedien (DLNA)

Auf der Registerkarte Geräte und Heimmedien (DLNA) von CyberLink PowerDVD können Sie auf Medien zugreifen und wiedergeben, die sich auf einem Gerät oder DLNA Medienserver befinden, die mit einem Heim-WLAN-Netzwerk verbunden sind. Sie können außerdem alle Medien in der Medienbibliothek mit einem Android-Gerät synchronisieren, das über ein USB-Kabel angeschlossen ist.

Informationen über die Wiedergabe von im Netzwerk geteilten Medien finden Sie unter [Wiedergabe von Medien, die über ein Gerät/Heimmedien \(DLNA\) Netzwerk geteilt werden](#). Einzelheiten über das Synchronisieren von Medien mit angeschlossenen Android-Geräten finden Sie unter [Synchronisieren von Medien mit Geräten](#).

Medienfenster

Im Medienfenster von CyberLink PowerDVD zeigen Sie alle Medienordner, Dateien und Inhalte während der Wiedergabe an. Wählen Sie einfach eine Registerkarte im Medienfeld aus, um Mediendateien und -ordner im Medienfenster anzuzeigen.



Hinweis: Wenn Sie das Medienfenster nach Medien durchsuchen und sie anzeigen, wird CyberLink PowerDVD Ihre Position speichern, wenn Sie das Programm schließen. Wenn Sie CyberLink PowerDVD das nächste Mal starten, wird das zuletzt von Ihnen angesehene Medium angezeigt.

Durchsuchen von Filmen in der Filmbibliothek

Wenn Sie die Filmdateien im Abschnitt Filmbibliothek auf der Registerkarte Filme/TV der Medienbibliothek durchsuchen, können Sie Film-Cover, Bewertungsinformationen und mehr anzeigen. Klicken Sie auf den Pfeil Nach unten oben rechts im Fenster, um die Filme bei Bedarf nach den Kriterien 10 kürzlich wiedergegebene Filme oder Noch nicht angesehene Filme zu filtern.



Hinweis: Mit dem Zoomschiebereglern auf der Wiedergabesteuerung können Sie Instant Scale verwenden, um die Größe des Film-Covers nach Wunsch dynamisch zu ändern. Wenn die neuesten Filmdateien nicht in der Medienbibliothek angezeigt werden, klicken Sie zum Aktualisieren einfach auf



Achten Sie auf die Symbole neben jeder Filmdatei, wenn Sie die Bibliothek durchsuchen. Sie haben die folgenden Bedeutungen:

- - bedeutet, dass der Film noch nicht angesehen wurde.
- - bedeutet, dass der Film teilweise angesehen wurde, aber nicht bis zum Ende.
- - bedeutet, dass der Film vorher angesehen wurde.

Wenn eine Filmdatei kein Cover anzeigt, können Sie eine Bilddatei (im Format JPG oder PNG) in den Ordner der Filmdatei einfügen und sie „Ordner“ nennen, um sie als Cover zu verwenden. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Filmdatei klicken und dann Cover einstellen auswählen. Suchen Sie im Dialogfeld „Bild auswählen“ ein Bild auf der Festplatte des Computers, und wählen Sie es aus, um es als Cover zu verwenden.




Hinweis: Wenn das Cover für eine Filmdatei in der Bibliothek nicht korrekt ist, können Sie mit der rechten Maustaste auf das Cover klicken und **Online-Info ausblenden** auswählen, um es sowie die zugehörigen Filminformationen zu entfernen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Filmdatei-Miniaturansicht im Medienfenster, und wählen Sie dann Auf Datenträger suchen aus, um den Ordner, in dem sich die Datei befindet, in Windows Explorer anzuzeigen. Wenn Sie eine Filmdatei aus der Medienbibliothek (und von der Festplatte des Computers) entfernen möchten, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Von der Festplatte löschen aus.

Durchsuchen von TV-Sendungen




Wenn durch den Inhalt im Abschnitt TV-Sendungen der Medienbibliothek gehen, können Sie das Coverbild, Bewertungsinformationen und mehr anzeigen.



Hinweis: Mit dem Zoomschieberegler auf der Wiedergabesteuerung können Sie Instant Scale verwenden, um die Größe des TV-Sendungen-Covers nach Wunsch dynamisch zu ändern. Wenn die neuesten TV-Sendungen Dateien nicht in der Medienbibliothek angezeigt werden, klicken Sie zum Aktualisieren einfach auf .

CyberLink PowerDVD ordnet TV-Sendungen für ein einfaches Durchsuchen automatisch nach Sendung, Staffel und Folge an. Wenn Sie bemerken, dass die TV-Sendungen nicht richtig angezeigt werden, müssen Sie möglicherweise die Datei- und Ordnernamen aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Organisation von TV-Sendungen](#).

Achten Sie auf die Symbole neben jeder TV-Sendung Folge, wenn Sie die Bibliothek durchsuchen. Sie haben die folgenden Bedeutungen:

-  - bedeutet, dass die Folge noch nicht angesehen wurde.
-  - bedeutet, dass die Folge teilweise angesehen wurde, aber nicht bis zum Ende.
-  - bedeutet, dass die Folge vorher angesehen wurde.

Wenn eine TV-Sendung kein Cover anzeigt, können Sie eine Bilddatei (im Format JPG oder PNG) in den Ordner der TV-Sendung einfügen und sie „Ordner“ nennen, um sie als Cover zu verwenden. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die TV-Sendung klicken und dann Cover einstellen auswählen. Suchen Sie im Dialogfeld „Bild auswählen“ ein Bild auf der Festplatte des Computers, und wählen Sie es aus, um es als Cover zu verwenden.



Hinweis: Wenn das Cover für eine TV-Sendung in der Bibliothek nicht korrekt ist, können Sie mit der rechten Maustaste auf das Cover klicken und **Online-Info ausblenden** auswählen, um es sowie die zugehörigen Informationen zur TV-Sendung zu entfernen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine TV-Sendungen-Miniaturansicht im Medienfenster, und wählen Sie dann Auf Datenträger suchen aus, um den Ordner, in dem sich die Datei befindet, in Windows Explorer anzuzeigen.

Durchsuchen der Foto-/Videoordner

Sie können Fotos und Videos im Medienfenster in einer von drei Ansichten durchsuchen. Um diese Ansicht zu ändern, klicken Sie einfach oben rechts im Fenster auf den Pfeil nach unten, und wählen Sie die gewünschte Ansicht aus.




Hinweis: Wenn die neuesten Foto- und Videodateien nicht in der Medienbibliothek angezeigt werden, klicken Sie zum Aktualisieren einfach auf



- Listenansicht: Zeigt Fotos, Videos und ihre Ordner in einer Liste an, die durch Klicken auf die Listenüberschriften auf einfache Weise sortiert werden kann.
 - Ordneransicht: Zeigt Fotos, Videos und ihre Ordner als Miniaturansichten an, deren Größe geändert werden kann.
 - Kalenderansicht: Zeigt Fotos und Videos in einem Kalender an. Dies ist eine Zeitachse für Ihre Medien. Doppelklicken Sie einfach auf ein Datum, um alle Fotos und Videos anzuzeigen, die an diesem Tag aufgenommen wurden.
-




Hinweis: Ändern Sie die Kalenderansicht mithilfe des Zoomschiebereglers in der Wiedergabesteuerung oder mit [Gesten-Steuerungen](#), so dass mehrere Monate angezeigt werden, oder klicken Sie oben im Fenster auf ein Jahr, um Medien aus einem anderen Jahr anzuzeigen. Klicken Sie auf , um alle Medien anzuzeigen, die am aktuellen Datum erstellt wurden.

Beim Durchsuchen der Medienordner auf den Registerkarten Fotos und Videos in der Ordneransicht können Sie mit der Maus auf eine Ordnerminiaturansicht zeigen, um mit der Sofortansicht eine Vorschau aller enthaltenen Medien anzuzeigen, indem Sie den Schieberegler ziehen, der eingeblendet wird.



Um die Fotos oder Videos in einem Ordner anzuzeigen, doppelklicken Sie auf diesen (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ihn, um weitere Optionen anzuzeigen).



Hinweis: Wenn Sie ein einzelnes Foto anzeigen, klicken Sie auf  zur Anzeige der Sofortminiaturansichten für sämtliche Fotos im aktuellen Ordner.

Um Videos wiederzugeben oder die Fotos in einem Ordner in einer Diashow anzuzeigen, wählen Sie diese einfach im Medienfenster aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Wiedergabe.



Hinweis: Klicken Sie beim Durchsuchen von Fotos und Videos in einem Ordner mit der rechten Maustaste auf eines und wählen Sie dann **Als Cover einstellen** aus, um es als Miniaturansichtcoverbild für den entsprechenden Ordner einzustellen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Video- oder Fotominiaturansicht im Medienfenster, und wählen Sie dann Auf Datenträger suchen aus, um den Ordner, in dem sich die Datei befindet, in Windows Explorer anzuzeigen. Wenn Sie eine Mediendatei aus der Medienbibliothek (aber nicht von der Festplatte des Computers) entfernen möchten, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Aus Bibliothek entfernen aus. Klicken Sie auf Von der Festplatte löschen, wenn Sie sie aus der Bibliothek entfernen und von der Festplatte des Computers löschen möchten.



Hinweis: Mit dem Zoomschiebereglern auf der Wiedergabesteuerung können Sie Instant Scale verwenden, um die Größe der Ordner- und Medienminiaturansichten nach Wunsch dynamisch zu ändern.

Weitere Informationen über das Wiedergeben von Videos und Fotodiashows finden Sie unter [Wiedergeben von Medien in PowerDVD](#).

Audio von Videoclips extrahieren

Sie können nur die Audiotitel eines Videoclips extrahieren und sie in die Medienbibliothek importieren. Gehen Sie wie folgt vor, um Audio aus einem Videoclip zu extrahieren:

1. Klicken Sie in der Medienbibliothek auf die Registerkarte Videos.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Videoclip, von dem Sie Audio extrahieren möchten und wählen Sie anschließend Audio extrahieren.
3. Geben Sie im Audio extrahieren Dialog einen Titel oder Namen für die Audiodatei ein, die erstellt wird. Falls nötig können Sie auch die Felder Interpret, Album und Genre ändern.



Hinweis: Sie können auch ein Albumbild für das extrahierte Audio hinzufügen, indem Sie auf den Albumbildkasten klicken und anschließend das Bild auf Ihrer Festplatte auswählen, das als Albumbild verwendet werden soll.

4. Klicken Sie auf Weitere Einstellungen, um die Einstellungen für das extrahierte Audio wie folgt einzustellen:
 - Zielverzeichnis: Geben Sie den Ordner auf Ihrem Computer an, in den das extrahierte Audio gespeichert wird, indem Sie auf die Schaltfläche Ändern klicken und den neuen Ordner auswählen.



Hinweis: Wenn Sie einen Ordner auswählen, der sich nicht in der Medienbibliothek befindet, wird CyberLink PowerDVD den Ordner automatisch hinzufügen und das extrahierte Audio in die Medienbibliothek einfügen.

- Format: Wählen Sie das bevorzugte Audiodateiformat des extrahierten Audio.
- Bitrate: Stellen Sie die Qualität der extrahierten Audiodateien ein.


Klicken Sie auf OK, um das Fenster Weitere Einstellungen zu schließen.



5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Extrahieren, um das Audio zu extrahieren und in die Medienbibliothek zu importieren.

Durchsuchen von Musik

CyberLink PowerDVD lädt und zeigt auf der Registerkarte Musik automatisch die Albumbilder der Musik an, die in die Medienbibliothek importiert wurde.



Hinweis: Mit dem Zoomschiebereglern auf der Wiedergabesteuerung können Sie Instant Scale verwenden, um die Größe der Albumbilder nach Wunsch dynamisch zu ändern. Wenn die neueste Musik nicht in der Medienbibliothek angezeigt wird, klicken Sie zum Aktualisieren einfach auf .

Sie können auch auf  klicken, um die Musik nach Interpret anzuzeigen, oder auf , um die einzelnen Musiktitel in der Medienbibliothek anzuzeigen.

Klicken Sie auf , um zur Albumansicht zurückzukehren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Album, einen Interpreten oder einen Musiktitel im Medienfenster, und wählen Sie dann Auf Datenträger suchen aus, um den Ordner, in dem sich die Musikdateien befinden, in Windows Explorer anzuzeigen. Wenn Sie Musik aus der Medienbibliothek (aber nicht von der Festplatte des Computers) entfernen möchten, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie Aus Bibliothek entfernen aus. Klicken Sie auf Von der

Festplatte löschen, wenn Sie Musik aus der Bibliothek entfernen und von der Festplatte des Computers löschen möchten.

Um die Musiktitel in einem Album oder eines Interpreten anzuzeigen, doppelklicken Sie einfach darauf (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um weitere Optionen anzuzeigen). Um einen Musiktitel wiederzugeben, wählen Sie diesen einfach im Medienfenster aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Wiedergabe. Weitere Informationen über das Wiedergeben von Musikdateien und anderem Audio finden Sie unter [Wiedergeben von Musik](#).

Tags bearbeiten

Wenn Musik nicht im Albumbild oder als "Unbekannter Interpret" angezeigt wird, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Tags bearbeiten aus, um dies zu beheben.



Hinweis: Sie können die Tags für jeden Titel einzeln bearbeiten, oder für ein gesamtes Album, indem Sie mehrere Musikdateien auswählen.

Im Tags bearbeiten Dialog können Sie die Felder Interpret, Album und Genre falls nötig bearbeiten. Klicken Sie für das Albumbild auf den Albumbildkasten und wählen Sie anschließend ein Bild auf Ihrer Festplatte aus, das als Albumbild verwendet werden soll. Klicken Sie auf Speichern, um die Informationen in der Musikbibliothek zu aktualisieren.




Hinweis: Die Musiktag bearbeiten Funktion wird nur für AAC, MP3, FLAC Audiodateien unterstützt.

Suchen nach Medien

Wenn Sie bestimmte Medien in der PowerDVD-Medienbibliothek suchen, können Sie sie mithilfe der Suchfunktion finden.


So suchen Sie Medien:

1. Geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld oben rechts im Medienfenster ein.



2. CyberLink PowerDVD filtert die Medien in dem Medienfenster anhand der eingegebenen Schlüsselwörter.



Hinweis: Klicken Sie auf , um die Suchergebnisse zu löschen und alle Medien im Fenster anzuzeigen.

Bewerten von Medien

Beim Durchsuchen der Medien in der PowerDVD-Medienbibliothek können Sie die einzelnen Mediendateien bewerten, indem Sie ihnen eine Bewertung von 1 bis 5 Sternen zuweisen.

So bewerten Sie Medien:

1. Wählen Sie die Mediendatei, die Sie bewerten möchten, in der PowerDVD-Medienbibliothek aus.
2. Wählen Sie einen der folgenden Schritte, um die Datei zu bewerten:
 - Wenn Sie eine Filmdatei ansehen, klicken Sie auf Stopp, um die aktuelle Bewertung des Films anzuzeigen. Bewerten Sie den Film, indem Sie mit der Maus auf den gewünschten Stern zeigen und ihn dann auswählen.
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Video-, Foto- oder Musik- (Musiktitel-)Datei, wählen Sie Bewerten und dann die Sternbewertung aus, die Sie festlegen möchten.
 - Zeigen Sie in der Spalte „Bewertung“ mit der Maus auf die Bewertung, die Sie auf die Mediendatei anwenden möchten, und klicken Sie dann auf die Sternbewertung, um sie festzulegen.



Hinweis: Sie können die Spalte „Bewertung“ für Videos und Fotos nur in der Listenansicht sehen. Sie können die Spalte „Bewertung“ für Musik sehen, wenn Sie alle Musiktitel in einem Album oder eines Interpreten anzeigen.

Einstellen des 3D-Quellformats

Wenn 3D*-Videos und -Fotos in die PowerDVD-Medienbibliothek importiert werden, müssen Sie möglicherweise das Format des 3D-Quellvideos ändern. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 3D-Medien in einer Vielzahl unterschiedlicher

Videoquellformate vorliegen. CyberLink PowerDVD muss das Quellformat jeder 3D-Mediendatei kennen, um sie ordnungsgemäß in 3D wiederzugeben.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

So stellen Sie das 3D-Quellformat Ihrer 3D-Medien im Medienfenster ein:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine 3D-Videodatei oder ein Foto in der PowerDVD-Medienbibliothek.
2. Wählen Sie 3D-Format ändern aus.
3. Wählen Sie einen der folgenden Schritte, um das 3D-Quellformat zu ändern:
 - Autom. Erkennung: Wenn Sie das Quellformat der 3D-Medien nicht genau kennen, wählen Sie dieses Element aus, damit es von CyberLink PowerDVD automatisch erkannt und eingestellt wird.
 - Seite-an-Seite-Format: Wählen Sie diese Option, wenn die 3D-Inhalte aus zwei unterschiedlichen Bildern Seite an Seite bestehen. CyberLink PowerDVD verknüpft die beiden Bilder, um den 3D-Effekt zu erzielen.
 - Über/Unter-Format: Wählen Sie diese Option aus, wenn die 3D-Inhalte aus zwei unterschiedlichen Bildern, eines oben und das andere unten, bestehen. CyberLink PowerDVD verknüpft die beiden Bilder, um den 3D-Effekt zu erzielen.
 - 2D-Format: Wählen Sie diese Option aus, wenn die ausgewählte Mediendatei 2D-Inhalt ist.

PowerDVD-Modi

CyberLink PowerDVD bietet drei verschiedene Modi für die Wiedergabe von Medieninhalten: Klassikmodus, Mini-Player-Modus und Kinomodus*.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.


Klassikmodus

Der Klassikmodus ist der Hauptmodus von CyberLink PowerDVD. In ihm finden Sie alle in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen.

Mini-Player-Modus

Der Mini-Player-Modus ist für die Wiedergabe der Musik aus der Medienbibliothek und aus Musikwiedergabelisten gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter [Wiedergeben von Musik im Mini-Player-Modus](#).

Kinomodus:


Der Kinomodus wendet sich an Benutzer, die Filme aus einer gewissen Entfernung (ca. 3 m) mit einer Fernbedienung ansehen oder die Touchscreen-Wiedergabe auf der neuesten Generation von Ultrabooks verwenden möchten. Um zum Kinomodus zu wechseln, klicken Sie in der Titelleiste auf . Der Kinomodus ist eine vereinfachte Version von CyberLink PowerDVD und besitzt weniger Funktionen als der Klassikmodus.

Der Kinomodus von CyberLink PowerDVD ist vollständig im Windows Media Center integriert, wenn beide Programme auf dem Computer installiert sind. Die Verknüpfung für CyberLink PowerDVD finden Sie unter TV + Filme im Windows Media Center.



Hinweis: In der Hilfedatei des Kinomodus von CyberLink PowerDVD finden Sie eine ausführliche Beschreibung dieser Funktionen und Features.

PowerDVD-Einstellungen

Sie können jederzeit auf  klicken, um die Player-Einstellungen und Voreinstellungen von CyberLink PowerDVD zu konfigurieren. Eine vollständige Liste der verfügbaren Optionen und Funktionen, die Sie anpassen können, finden Sie unter [PowerDVD-Einstellungen - Player-Einstellungen](#) und [PowerDVD-Einstellungen - Voreinstellungen](#).

Wiedergabesteuerung

Die Wiedergabesteuerung von CyberLink PowerDVD ermöglicht eine problemlose Navigation von Discs und Mediendateien in der Medienbibliothek und bietet schnellen Zugang zu allen Wiedergabefunktionen des Programms. Außerdem können Sie mithilfe der Steuerungen Medien in der Bibliothek gemeinsam nutzen.

Eine ausführliche Beschreibung aller verfügbaren Steuerungen, die Sie mit den Medien verwenden können, finden Sie unter [Wiedergabesteuerung](#). Informationen über die gemeinsame Nutzung von Medien auf YouTube, Vimeo, Facebook, Flickr und in einem Netzwerk finden Sie unter [Teilen von Medien](#).


Kapitel 4:

Wiedergeben von Medien in PowerDVD

CyberLink PowerDVD unterstützt die Wiedergabe einer Vielzahl unterschiedlicher Medien. CyberLink PowerDVD ermöglicht die Wiedergabe von HD-Inhalten und DVDs, Filmdateien und TV-Sendungen, Heimvideos, Audio-CDs, Fotodiashows und Musik. Sie kommen so in den Genuss eines vollständigen digitalen Medienwiedergabe-Erlebnisses.

Wiedergeben von Filmdiscs

Wenn Sie eine Video-Disc in das Disclaufwerk einlegen, wird sie automatisch von CyberLink PowerDVD wiedergegeben. Gehen Sie wie folgt vor, wenn beim Öffnen von CyberLink PowerDVD bereits eine Disc in das Disclaufwerk eingelegt ist:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Filme/TV und anschließend auf .
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Wiedergabe“.



Hinweis: Eine Liste und Beschreibungen der während der Filmwiedergabe verfügbaren Steuerungen finden Sie unter [Filmdiscsteuerung](#).

Automatische Wiedergabefortsetzung

Wenn Sie während der Wiedergabe einer DVD-Disc CyberLink PowerDVD beenden oder schließen und selbst dann, wenn Sie danach noch andere Medien oder Discs wiedergeben, können Sie bei der nächsten Wiedergabe des Discitels die Wiedergabe ab der zuletzt angesehenen Szene fortsetzen.



Hinweis: Die Funktion „Automatische Wiedergabefortsetzung“ ist für die Blu-ray-Disc-Wiedergabe nicht verfügbar.

Die automatische Wiedergabefortsetzung erinnert sich genau an die Stelle, an der Sie das Ansehen der Disc beendet haben. Sie bietet die folgenden Optionen:

- Wählen Sie Fortsetzen, um die Wiedergabe an der Stelle fortzusetzen, an der Sie sie zuvor angehalten haben.
- Wählen Sie Neu starten, wenn Sie die Disc vom Anfang an ansehen möchten.

Wenn Sie nicht jedes Mal, wenn eine Disc eingelegt wird, von CyberLink PowerDVD einen Hinweis erhalten möchten, können Sie die automatische Wiedergabefortsetzung in den Einstellungen deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Einstellung der automatischen Wiedergabefortsetzung von [Allgemeine Einstellungen](#).

Unterstützte Discformate

Im Folgenden sind die Formate für optische Discs aufgelistet, die von CyberLink PowerDVD unterstützt werden:

Optische Disc-Typen	Datelformate
Blu-ray Discs*/Blu-ray-3D-Discs**	BDAV, BDMV
DVD	DVD-Video, AVCHD*, AVCREC*, DVD-VR, DVD+VR
CD	VCD, SVCD



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung. ** Wenn Ihre Version von CyberLink PowerDVD die Blu-ray-3D-Wiedergabe unterstützt, müssen Sie die Wiedergabe eventuell in den Einstellungen aktivieren. Informationen über ihre Aktivierung finden Sie im Abschnitt **Verschiedenes** von [Weitere Blu-ray-Disc-Einstellungen](#).

Zugreifen auf Discmenüs in PowerDVD

Bei der Wiedergabe von Discs mit CyberLink PowerDVD haben Sie mehrere Möglichkeiten, um auf die Discmenüs zuzugreifen. Sie können während der Wiedergabe von jedem beliebigen Ort innerhalb des Programms aus mühelos auf das Titel-, Haupt-, Kapitel- oder Audiomenü zugreifen.

CyberLink PowerDVD ermöglicht Ihnen auch den Zugriff auf Pop-upmenüs für Blu-ray-Discs* sowie für Menüs von DVD-VR Discs.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.



Menüs auf kommerziellen Discs

Während der Wiedergabe der meisten kommerziellen Discs können Sie auf das Titelménú, Hauptménú (für spezielle Funktionen), Untertitelménú, Audioménú, Winkelménú oder das Kapitelménú von verschiedenen Orten zugreifen.



Hinweis: Bei einigen Disciteln lassen sich mit Ausnahme des Hauptménús keine anderen Ménús auswählen. In diesem Fall müssen die Benutzer über das Hauptménú auf die Einstellungen zugreifen.

So greifen Sie auf diese Menüelemente zu:

- Klicken Sie während der DVD-Wiedergabe auf  in der Wiedergabesteuerung, und wählen Sie dann Titelménú oder Hauptménú aus.
 - Klicken Sie während der Wiedergabe in der Wiedergabesteuerung auf , und wählen Sie dann Ménú auswählen aus. Die verfügbaren Discménús hängen davon ab, wie die Disc erstellt wurde.
 - Klicken Sie während der Wiedergabe mit der rechten Maustaste auf das Medienfenster, um auf das Expressménú zuzugreifen, und wählen Sie dann Ménú auswählen aus.
-



Hinweis: Wenn Sie während der Disc-Wiedergabe das Discménú aufgerufen und die gewünschten Optionen ausgewählt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Medienfenster, und wählen Sie **Fortsetzen** aus, um zu dem Punkt zurückzukehren, an dem Sie die Wiedergabe unterbrochen haben. Beachten Sie, dass diese Fortsetzen aus Ménú Funktion nicht verfügbar ist, wenn Sie die Wiedergabe gestoppt haben.


Popupménú für Blu-ray-Discs

Die meisten Blu-ray-Disciteln* besitzen ein Popupménú, über das Sie während der Wiedergabe schnellen Zugriff auf die Szenenauswahl und andere Funktionen erhalten.




Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Wenn ein Popupmenü für den Blu-ray-Disc-Titel zur Verfügung steht, den Sie sich anschauen, können Sie auf dieses auf eine der folgenden Weisen zugreifen:


- Klicken Sie während der Wiedergabe auf die Schaltfläche  in der Wiedergabesteuerung.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste M auf der Tastatur.

Blu-ray-Disc-Mauslösung

Bei einigen Blu-ray-Disc-Titeln können Sie nicht mit der Maus durch das Popupmenü navigieren. Wenn dies bei der Wiedergabe einer Blu-ray-Disc in CyberLink PowerDVD der Fall ist, klicken Sie auf  während der Discwiedergabe, um das Dialog Weitere Funktionen zu öffnen, und navigieren Sie dann mit der Navigationssteuerung durch das Popupmenü.

Verwenden der Menüs im DVD-VR-Format



Sie können mit dem Programmeinstellungs-Viewer auf die Menüs für Discs im DVD-VR Video-Format zugreifen.

1. Klicken Sie auf  in der Wiedergabesteuerung.
2. Wählen Sie Programmeinstellungs-Viewer aus, um das erste Einzelbild jedes Titels/Kapitals visuell darzustellen.
3. Klicken Sie auf die Miniaturansicht, die den Titel/das Kapitel darstellt, um die Wiedergabe zu beginnen, oder klicken Sie auf Schließen, um den Viewer zu beenden.



Hinweis: Wenn Wiedergabelisten zur Verfügung stehen, können Sie sie hier auch auswählen.

Filmdateien und TV-Sendungen wiedergeben

Klicken Sie auf die Registerkarte Filme/TV und anschließend auf , um die Filmdateien in der Medienbibliothek wiederzugeben, oder auf , um die TV-

Sendungen wiederzugeben. Filmdateien sind DVD/Blu-ray-Disc*-Ordner und einzelne Videodateien (Filmdateien, die Sie mit einem Videorecorder aufgenommen haben), die auf der Festplatte des Computers gespeichert sind. TV-Sendungen sind Videos, die mit einem Videorecorder aufgenommen haben.



Hinweis: Eine Liste und Beschreibungen der während der Filmdatei- und TV-Sendungen-Wiedergabe verfügbaren Steuerungen und Wiedergabefunktionen finden Sie unter [Videowiedergabesteuerung](#).

Automatische Wiedergabefortsetzung

Wenn Sie CyberLink PowerDVD während der Wiedergabe von Filmdateien oder TV-Sendungen in der Medienbibliothek stoppen oder schließen, können Sie die Wiedergabe von der letzten angesehenen Szene fortsetzen, wenn Sie die Videodatei das nächste Mal wiedergeben.



Hinweis: Die automatische Wiedergabefortsetzung ist auch für DVD Dateien auf der Festplatte verfügbar, wenn eine IFO Datei vorhanden ist und sie sich in der Medienbibliothek befinden.

Die automatische Wiedergabefortsetzung erinnert sich genau an die Stelle, an der Sie das Ansehen der Filmdatei/TV-Sendung beendet haben. Sie bietet folgende Optionen:

- Wählen Sie Fortsetzen, um die Wiedergabe an der Stelle fortzusetzen, an der Sie sie zuvor angehalten haben.
- Wählen Sie Neu starten, wenn Sie den Film/die TV-Sendung von Anfang an ansehen möchten.

Unterstützte Filmdatei-/TV-Sendungen-Formate

In CyberLink PowerDVD können Sie Filmdateien/TV-Sendungen in den folgenden Formaten auswählen:



Filmdateiformate: 264, 265*, 26L, 3G2, 3GP, 3GP2, 3GPP, ASF, AVC, AVI, BSF*, DIV, DIVX*, DVR-MS, FLV, H264, H265*, HEVC*, JSV, JVT, M1V, M2P, M2T, M2TS, M2V, M4V, MK3D*, MKV, MOD, MOV, MP4, MP4V, MPE, MPEG, MPG, MPV, MTS, MVC*, QT, TOD, TP, TPD, TRP, TS, TTS, VC1*, VOB, VRO, WM, WMV, WTV.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Wiedergeben von Filmdateien in PowerDVD

Zum Wiedergeben von Filmdateien wählen Sie einen der folgenden Schritte:


- Verschieben Sie eine Filmdatei per Drag-and-Drop direkt auf die CyberLink PowerDVD-Benutzeroberfläche oder auf das PowerDVD-Desktopsymbol.
- Zum Wiedergeben einer Filmdatei in der Medienbibliothek klicken Sie auf Filme/TV im Medienfeld und danach . Suchen Sie den Ordner, der Ihre Filmdateien enthält, und doppelklicken Sie dann auf eine Filmdatei, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- Wenn Sie einen DVD/Blu-ray-Ordner wiedergeben möchten, der nicht in der Medienbibliothek enthalten ist, klicken Sie auf , suchen Sie den Ordner und wählen Sie ihn aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Wiedergabe.
- Um eine Filmdatei auf der Festplatte wiederzugeben, klicken Sie auf die Registerkarte Mein Computer im Medienfeld, und suchen Sie dann den Ordner, der die Filmdatei enthält. Doppelklicken Sie auf eine Filmdatei, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- Wenn CyberLink PowerDVD auf dem Computer als Standardplayer für eine Filmdatei eingestellt ist (weitere Informationen finden Sie unter [Dateizuordnung](#)), können Sie auch einfach in Windows Explorer auf eine Datei doppelklicken, um sie wiederzugeben.



Hinweis: Sie können auch Filmdateien wiedergeben, die sich auf einem Netzwerkmedienserver (UPnP/DLNA/DTCP-IP) befinden. Weitere Informationen über das Wiedergeben von Medien in einem Netzwerk finden Sie unter [Wiedergabe von Medien, die über ein Gerät oder Heimmedien \(DLNA\) Netzwerk geteilt werden](#).

TV-Sendungen in PowerDVD wiedergeben

Zum Wiedergeben von TV-Sendungen wählen Sie einen der folgenden Schritte:

- Verschieben Sie eine TV-Sendung per Drag-and-Drop direkt auf die CyberLink PowerDVD-Benutzeroberfläche oder auf das PowerDVD-Desktopsymbol.
- Zum Wiedergeben einer TV-Sendung in der Medienbibliothek klicken Sie auf Filme/TV im Medienfeld und danach . Suchen Sie den Ordner, der Ihre TV-Sendungen enthält, und doppelklicken Sie dann auf eine TV-Sendung, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- Um eine TV-Sendung auf der Festplatte wiederzugeben, klicken Sie auf die Registerkarte Mein Computer im Medienfeld, und suchen Sie dann den Ordner, der die TV-Sendung enthält. Doppelklicken Sie auf eine TV-Sendung, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- Wenn CyberLink PowerDVD auf dem Computer als Standardplayer für eine TV-Sendung eingestellt ist (weitere Informationen finden Sie unter [Dateizuordnung](#)), können Sie auch einfach in Windows Explorer auf eine Datei doppelklicken, um sie wiederzugeben.



Hinweis: Sie können auch TV-Sendungen wiedergeben, die sich auf einem Netzwerkmedienserver (UPnP/DLNA/DTCP-IP) befinden. Weitere Informationen über das Wiedergeben von Medien in einem Netzwerk finden Sie unter [Wiedergabe von Medien, die über ein Gerät oder Heimmedien \(DLNA\) Netzwerk geteilt werden](#).

Wiedergeben von Videos

Klicken Sie auf den Abschnitt Videos im Medienfeld von CyberLink PowerDVD, um Videodateien in der Medienbibliothek wiederzugeben.



Hinweis: Eine Liste und Beschreibungen der während der Videodateiwiedergabe verfügbaren Steuerungen und Wiedergabefunktionen finden Sie unter [Videowiedergabesteuerung](#).

Unterstützte Videoformate

In CyberLink PowerDVD können Sie Videos in den folgenden Dateiformaten wiedergeben:

Videoformate: 264, 265*, 26L, 3G2, 3GP, 3GP2, 3GPP, ASF, AVC, AVI, BSF*, DIV, DIVX*, DVR-MS, FLV, H264, H265*, HEVC*, JSV, JVT, M1V, M2P, M2T, M2TS, M2V, M4V, MK3D*, MKV, MOD, MOV, MP4, MP4V, MPE, MPEG, MPG, MPV, MTS, MVC*, QT, TOD, TP, TPD, TRP, TS, TTS, VC1*, VOB, VRO, WM, WMV, WTV.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Wiedergeben von Videos in PowerDVD

Zum Wiedergeben von Videodateien wählen Sie einen der folgenden Schritte:

- Verschieben Sie eine Videodatei per Drag-and-Drop direkt auf die CyberLink PowerDVD-Benutzeroberfläche oder auf das PowerDVD-Desktopsymbol.
 - Um eine Videodatei in der Medienbibliothek wiederzugeben, wählen Sie im Medienfeld Videos aus, und suchen Sie dann den Ordner, der Ihre Videos enthält. Doppelklicken Sie auf eine Videodatei, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
 - Um eine Videodatei auf der Festplatte wiederzugeben, klicken Sie auf die Registerkarte Mein Computer im Medienfeld, und suchen Sie dann den Ordner, der die Videodatei enthält. Doppelklicken Sie auf eine Videodatei, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
 - Wenn CyberLink PowerDVD auf dem Computer als Standardplayer für eine Videodatei eingestellt ist (weitere Informationen finden Sie unter [Dateizuordnung](#)), können Sie auch einfach in Windows Explorer auf eine Datei doppelklicken, um sie wiederzugeben.
-



Hinweis: Sie können auch Videodateien wiedergeben, die sich auf einem Netzwerkmedienserver (UPnP/DLNA/DTCP-IP) befinden. Weitere Informationen über das Wiedergeben von Medien in einem Netzwerk finden Sie unter [Wiedergabe von Medien, die über ein Gerät oder Heimmedien \(DLNA\) Netzwerk geteilt werden](#).

Anzeigen von Fotos

Klicken Sie auf den Abschnitt Fotos des Medienfelds, um die Fotos in Ihrer Medienbibliothek anzuzeigen und sie in einer Diashow wiederzugeben.



Hinweis: Eine Liste und Beschreibungen der beim Anzeigen von Fotos und Wiedergeben von Diashows verfügbaren Steuerungen und Wiedergabefunktionen finden Sie unter [Fotosteuerung](#).

Unterstützte Fotoformate

In CyberLink PowerDVD können Sie Fotos in den folgenden Fotodateiformaten anzeigen:

Fotoformate: ARW, BMP, CR2, CRW, DCR, DNG, ERF, JPEG, JPG, JPS*, KDC, MEF, MPO*, MRW, NEF, ORF, PEF, PNG, RAF, RAW, RW2, SR2, SRF, TIF, TIFF, X3F.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Wiedergeben von Fotodiashows

Wählen Sie einen der folgenden Schritte, um Fotos in einer Diashow wiederzugeben:



Hinweis: Wenn Sie bereits Musik in CyberLink PowerDVD wiedergeben, wird deren Wiedergabe fortgesetzt, während Sie Fotos anzeigen und Diashows wiedergeben.

- Verschieben Sie Fotos per Drag-and-Drop direkt auf die CyberLink PowerDVD-Benutzeroberfläche oder das PowerDVD-Desktopsymbol, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Wiedergabe“.
- Um eine Diashow mit Fotos in der Medienbibliothek wiederzugeben, wählen Sie im Medienfeld Fotos aus, und suchen Sie dann den Ordner, der Ihre Fotos enthält. Wählen Sie ein Foto aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Wiedergabe“, um eine Diashow mit allen Fotos aus dem Ordner wiederzugeben.
- Um eine Diashow mit Fotos auf der Festplatte wiederzugeben, klicken Sie auf die Registerkarte Mein Computer im Medienfeld, und suchen Sie dann den Ordner, der die Fotos enthält. Wählen Sie ein Foto aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Wiedergabe“, um eine Diashow mit allen Fotos aus dem Ordner wiederzugeben.



Hinweis: Sie können auch eine Diashow mit Fotos abspielen, die sich auf einem Netzwerkmedienserver (UPnP/DLNA/DTCP-IP) befinden. Weitere Informationen über das Wiedergeben von Medien in einem Netzwerk finden Sie unter [Wiedergabe von Medien, die über ein Gerät oder Heimmedien \(DLNA\) Netzwerk geteilt werden](#).

Wiedergeben von Musik

Klicken Sie auf den Abschnitt Musik von CyberLink PowerDVD, um Audio CDs und Dateien in der Medienbibliothek wiederzugeben.



Hinweis: Eine Liste und Beschreibungen der während der Musikwiedergabe verfügbaren Steuerungen und Wiedergabefunktionen finden Sie unter [Musiksteuerung](#). Außerdem können Sie Musik im Mini-Player wiedergeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Wiedergeben von Musik im Mini-Player-Modus](#).

Unterstützte Audioformate

In CyberLink PowerDVD können Sie Audio in den folgenden Audioformaten wiedergeben:

Optische Disc-Typen	Dateiformate
CD	Audio, Karaoke

Audiodateiformate: AAC, AC3, ADTS, AOB, APE, DTS, FLAC, M4A, MID, MKA, MP2, MP3, MPA, OGG, RMI, WAV, WMA.

Wiedergeben von Audiodiscs und Musik in der Bibliothek

Zum Wiedergeben von Audio in CyberLink PowerDVD wählen Sie einen der folgenden Schritte:



Hinweis: Wenn Sie Musik in CyberLink PowerDVD wiedergeben, wird die Wiedergabe auch fortgesetzt, wenn Sie Fotos anzeigen und Diashows wiedergeben und Medien auf den anderen Registerkarten durchsuchen. Die Wiedergabe wird angehalten, wenn Sie die Filmdatei-, Video- oder Filmdiscwiedergabe starten.

- Wenn Sie eine Audio-CD in das Disclaufwerk einlegen, gibt CyberLink PowerDVD sie automatisch wieder. Wenn bereits eine Disc in das Disclaufwerk eingelegt war, als Sie CyberLink PowerDVD geöffnet haben, klicken Sie auf die Registerkarte Mein Computer im Medienfeld, suchen Sie das Disclaufwerk, und wählen Sie es aus, und klicken Sie dann auf „Wiedergabe“, um mit der Wiedergabe zu beginnen.



Hinweis: Sie können mit CyberLink PowerDVD Audio von einer CD auf die Festplatte Ihres Computers rippen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Audio von einer CD rippen](#).

- Ziehen Sie eine Audiodatei direkt auf die Benutzeroberfläche von CyberLink PowerDVD.
- Um eine Audiodatei in der Medienbibliothek wiederzugeben, wählen Sie im Medienfeld Musik aus, und suchen Sie dann den Ordner, der das Audio enthält. Doppelklicken Sie auf eine Audiodatei, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- Um Audiodateien auf der Festplatte wiederzugeben, klicken Sie auf die Registerkarte Mein Computer im Medienfeld, und suchen Sie dann den Ordner, der die Audiodateien enthält. Doppelklicken Sie auf eine Audiodatei, um mit der Wiedergabe zu beginnen.



Hinweis: Sie können auch Audiodateien wiedergeben, die sich auf einem Netzwerkmedienserver (UPnP/DLNA/DTCP-IP) befinden. Weitere Informationen über das Wiedergeben von Medien in einem Netzwerk finden Sie unter [Wiedergabe von Medien, die über ein Gerät oder Heimmedien \(DLNA\) Netzwerk geteilt werden](#).

Audio von einer CD rippen

In CyberLink PowerDVD können Sie Audio von einer Audio-CD rippen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Audio-CD mit CyberLink PowerDVD zu rippen:

1. Legen Sie die Audio-CD in das Discfach und schließen Sie es.
2. Wählen Sie falls nötig Musik im Medienfeld aus, um die Titel auf der CD anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche CD rippen.
4. Stellen Sie im CD rippen Dialog sicher, dass die Informationen über Interpret und Albuminformationen korrekt sind. Falls nötig können Sie auch die Felder Interpret, Album und Genre ändern.



Hinweis: Wenn das Alumbild nicht angezeigt wird, klicken Sie einfach auf den Alumbildkasten und wählen Sie ein Bild auf Ihrer Festplatte, um es als Alumbild zu verwenden.

5. Wählen Sie die Titel, die Sie von der Audio-CD rippen möchten, indem Sie die Kästchen neben dem Namen des Titels markieren.
6. Klicken Sie auf Weitere Einstellungen, um die Einstellungen für das Rippen von Audio wie folgt einzustellen:

- Zielverzeichnis: Geben Sie den Ordner auf Ihrem Computer an, in den das gerippte Audio gespeichert wird, indem Sie auf die Schaltfläche Ändern klicken und den neuen Ordner auswählen.



Hinweis: Wenn Sie einen Ordner auswählen, der sich nicht in der Medienbibliothek befindet, wird CyberLink PowerDVD den Ordner automatisch hinzufügen und das gerippte Audio in die Medienbibliothek einfügen.

- Format: Wählen Sie das bevorzugte Audiodateiformat des gerippten Audio.
- Bitrate: Stellen Sie die Qualität der gerippten Audiodateien ein.



Klicken Sie auf OK, um das Fenster Weitere Einstellungen zu schließen.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Rippen, um das Audio von der CD zu rippen und in die Medienbibliothek zu importieren.

Wiedergeben einer Karaoke-Disc

Sie können CyberLink PowerDVD zur Wiedergabe von Karaoke-DVDs oder -VCDs verwenden. Prüfen Sie, ob sich das Karaoke-Logo auf der Verpackung des DVD/VCD-Titels befindet, bevor Sie mit der Wiedergabe beginnen.


Auswahl von Karaoke-Optionen

1. Nachdem Sie die Karaoke-Disc eingelegt haben, vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon richtig angeschlossen ist.
2. Klicken Sie auf die Wiedergabe-Schaltfläche, um den Menübildschirm anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf , und wählen Sie dann Weitere Funktionen, um die Navigationsschaltflächen auf dem Menüfeld zu verwenden oder einen Musiktitel auszuwählen, indem Sie mit der Maus auf ihn klicken.
4. Klicken Sie während der Wiedergabe auf die Schaltfläche  in „Weitere Funktionen“, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Expressmenü aufzurufen und Karaoke auszuwählen.
5. Wenn zwei Sprachkanäle vorhanden sind (Beide Kanäle), wählen Sie entweder „Linker Kanal“ oder „Rechter Kanal“.
6. Wenn Sie eine Karaoke-VCD wiedergeben, wählen Sie den gewünschten Audiokanal für die Sprach- und Musikmischung im Expressmenü aus.

Tonhöhe einstellen

Sie können die Tonhöhe der Karaoke Titel mit der Funktion Tonhöhe einstellen festlegen.

So stellen Sie die Tonhöhe ein:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche  unter „Weitere Funktionen“.
2. Wählen Sie Tonhöhe einstellen, und treffen Sie eine Auswahl.

Wiedergeben von in CyberLink Cloud gespeicherten Medien

Sie können die in CyberLink Cloud* gespeicherten Medien mit CyberLink PowerDVD wiedergeben.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung. Benutzer von ausgewählten Versionen von CyberLink PowerDVD erhalten ein kostenloses 1-Jahres-Abonnement für den CyberLink Clouddienst.



Weitere Informationen zu CyberLink Cloud und dazu, wie Sie Medien hochladen können, finden Sie unter [Verwenden von CyberLink Cloud](#).

CyberLink Cloud-Medien

CyberLink Cloud enthält Medien, die Sie mithilfe eines mobilen Geräts hochgeladen oder mit CyberLink PowerDVD von Ihrem Computer übertragen haben. Die Medien können mithilfe von CyberLink Power Media Player auf einem mobilen Gerät und mit der Desktop-Version von CyberLink PowerDVD auf dem Computer wiedergegeben werden.

Klicken Sie auf die Registerkarte CyberLink Cloud, um die Medien anzuzeigen und wiederzugeben, die Sie zuvor in die Ordner „Videos“, „Fotos“ und „Musik“ in CyberLink Cloud hochgeladen haben. Informationen über das Hochladen von Medien von Ihrem Computer zu CyberLink Cloud finden Sie unter [Hochladen von Medien zu CyberLink Cloud](#).

Videos



Klicken Sie auf Videos, um alle zu CyberLink Cloud hochgeladenen Videodateien anzuzeigen. Klicken Sie auf , um die Videos nach Ordnern, oder auf , um die hochgeladenen Video-Wiedergabelisten anzuzeigen. Wenn Sie die von einem mobilen Gerät hochgeladenen Videodateien anzeigen möchten, doppelklicken Sie einfach auf den Ordner Mobile-Upload.



Hinweis: Beim Wiedergeben von Videos, die in der CyberLink Cloud gespeichert sind, werden diese vom Server gestreamt, wenn das Originalvideo in einem der folgenden Dateiformate vorliegt: MP4, M2TS, MTS, TS, MKV, MPG.

Fotos





Sie können Fotos aus Ihrer CyberLink Cloud anzeigen, indem Sie auf Fotos klicken.

Klicken Sie auf , um die Fotos nach Ordnern, oder auf , um die hochgeladenen Diashow-Wiedergabelisten anzuzeigen. Doppelklicken Sie auf den Ordner Mobile-Upload, um die Fotos anzuzeigen, die Sie von einem mobilen Gerät aus hochgeladen haben.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein in CyberLink Cloud gespeichertes Foto und wählen Sie Link versenden, wenn Sie ein Foto mit Ihrer Familie und Freunden teilen möchten. CyberLink PowerDVD kopiert einen Link (der für jeden sichtbar ist) in Ihre Zwischenablage. Fügen Sie diesen Link einfach in E-Mails, soziale Medienseiten usw. ein, um das Foto zu teilen.

Musik

Sie können die zu CyberLink Cloud hochgeladene Musik anzeigen, indem Sie auf Musik klicken. Wenn Sie die gesamte Musik nach Musiktitel anzeigen möchten,

klicken Sie einfach auf . Außerdem können Sie Musik nach Interpret  oder Album  anzeigen, oder klicken Sie auf , um Musik nach den von Ihnen erstellten und hochgeladenen Wiedergabelisten anzuzeigen.

Wiedergeben von CyberLink Cloud-Medien

So geben Sie ein Mediendatei wieder, die sich in CyberLink Cloud befindet:



Hinweis: Bei der Wiedergabe von in CyberLink Cloud gespeicherten Medien richten sich die verfügbaren Wiedergabesteuerungen nach dem Typ der Medien, den Sie wiedergeben. Eine Beschreibung der für die einzelnen Medientypen verfügbaren Steuerungen und Wiedergabefunktionen finden Sie unter [Wiedergabesteuerung](#).

1. Klicken Sie auf die Registerkarte CyberLink Cloud im Medienfeld.
2. Wählen Sie entweder Videos, Fotos oder Musik, und suchen Sie dann die Mediendatei oder Wiedergabeliste, die Sie wiedergeben möchten.
3. Doppelklicken Sie auf die Mediendatei, um mit der Wiedergabe zu beginnen. Um mehrere Dateien wiederzugeben, wählen Sie die einzelnen Dateien aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Wiedergabe“.



Hinweis: Es kann einige Momente dauern, bevor die Wiedergabe von Medien beginnt, da CyberLink PowerDVD die Mediendateien vor der Wiedergabe vom CyberLink Cloud-Server herunterladen muss. Beim Wiedergeben von Videos (im Format MP4, M2TS, MTS, TS, MKV oder MPG) streamt CyberLink PowerDVD das Video vom CyberLink Cloud-Server.

Herunterladen von Medien von CyberLink Cloud


Sie können die in CyberLink Cloud gespeicherten Medien auf Ihren Computer herunterladen.



Hinweis: Sie können die Ordner auf Ihrem Computer, in die die Medien heruntergeladen werden, unter [CyberLink Cloud-Einstellungen](#) festlegen.

So laden Sie Medien von CyberLink Cloud herunter:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte CyberLink Cloud und dann auf den Typ von Medien, den Sie herunterladen möchten (Videos, Fotos, Musik).
2. Wählen Sie einen Medienordner oder die einzelnen Mediendateien im Ordner aus, den/die Sie herunterladen möchten.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche  rechts unten im CyberLink PowerDVD-Fenster, um den Download der ausgewählten Ordner/Dateien zu starten.
4. Klicken Sie auf OK, wenn der Download abgeschlossen ist.

Erstellen von Medienwiedergabelisten

Im Abschnitt Wiedergabelisten von CyberLink PowerDVD können Sie eine Wiedergabeliste erstellen, die Musik, Videos und Fotos enthält. Sie können Ihren Wiedergabelisten auch Medien hinzufügen, die nicht in der Medienbibliothek enthalten sind, indem Sie Ordner und Dateien per Drag-and-Drop aus der Registerkarte „Mein Computer“ oder aus Windows-Explorer verschieben.





Hinweis: Sie können Musik, Videos und Fotos zu derselben Medienwiedergabeliste hinzufügen, aber Sie können keine Titel von einer Audio-CD hinzufügen.

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Medienwiedergabeliste:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Wiedergabelisten des Medienfelds auf Neue Wiedergabeliste.
2. Geben Sie einen Namen für die neue Wiedergabeliste in das Feld Name ein, und klicken Sie dann auf OK.
3. Suchen Sie die Medien, die Sie zur Wiedergabeliste hinzufügen möchten. Beachten Sie, dass Sie Ordner und Dateien auch direkt von der Registerkarte „Mein Computer“ oder aus Windows-Explorer hinzufügen können.
4. Um Medien der Wiedergabeliste hinzuzufügen, verschieben Sie sie per Drag-and-Drop auf den Namen der Wiedergabeliste im Abschnitt Wiedergabelisten des Medienfelds. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine Mediendatei in der Medienbibliothek klicken und Hinzufügen zu und dann den Namen der Wiedergabeliste auswählen, um die Datei in die Wiedergabeliste aufzunehmen.



Hinweis: Schieben Sie Ihren Mauszeiger über den Wiedergabelistenabschnitt und klicken Sie anschließend auf , um die erstellte Wiedergabeliste zu exportieren oder andere Wiedergabelisten, die Sie zuvor in den Formaten .PLS und .M3U erstellt haben, zu importieren. Wählen Sie eine Wiedergabeliste aus, und klicken Sie dann auf , um sie aus der Liste zu löschen.

5. Sie können bei Bedarf die Medien in der erstellten Wiedergabeliste per Drag-and-Drop an neue Positionen in der Wiedergabeliste verschieben, um die Wiedergabereihenfolge zu ändern.

Smart-Wiedergabelisten

CyberLink PowerDVD erstellt außerdem automatisch Smart-Wiedergabelisten mit den Medien in Ihrer PowerDVD-Medienbibliothek. Smart-Wiedergabelisten sind mit den anderen Wiedergabelisten vergleichbar und stehen stets im Abschnitt „Wiedergabelisten“ zur Verfügung.

Zu den Smart-Wiedergabelisten in CyberLink PowerDVD gehören:

- **Topbewertet:** Eine aus den in der Bibliothek am höchsten bewerteten Medien bestehende Wiedergabeliste. Weitere Informationen über das Bewerten von Medien finden Sie unter [Bewerten von Medien](#).
- **Kürzlich wiedergegeben:** Eine aus den zuletzt wiedergegebenen Videos, Musiktiteln und Fotos bestehende Wiedergabeliste.
- **Kürzlich hinzugefügt:** Eine aus den Medien erstellte Wiedergabeliste, die zuletzt in die PowerDVD-Medienbibliothek importiert wurden.

Wiedergeben von Medienwiedergabelisten

Medienwiedergabelisten können drei Typen von Medien enthalten: Musik, Videos und Fotos. So geben Sie Medien in einer Wiedergabeliste wieder:

1. Wählen Sie die Wiedergabeliste, die Sie wiedergeben möchten, im Medienfeld aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Wiedergabe“.
2. CyberLink PowerDVD gibt dann alle in der Wiedergabeliste enthaltenen Dateien wieder.
3. Steuern Sie die Wiedergabe der Wiedergabeliste mit den verfügbaren Schaltflächen. Ausführliche Informationen über die verfügbaren Steuerungen finden Sie unter [Wiedergabesteuerung](#).

Onlinevideos wiedergeben

In CyberLink PowerDVD können Sie Videos auf YouTube und Vimeo ansehen ohne das Programm zu verlassen. Wählen Sie die Registerkarte Onlinevideo aus, um Videos auf diesen sozialen Medienwebsites anzuzeigen.


Ansehen von Videos auf YouTube

Sie können YouTube-Videos direkt über die Registerkarte „Videos“ von CyberLink PowerDVD ansehen.

So sehen Sie Videos auf YouTube an:

1. Wählen Sie den Abschnitt Onlinevideo im Medienfeld und anschließend YouTube.



Hinweis: Schieben Sie Ihren Mauszeiger falls nötig über den Vimeo Abschnitt und klicken Sie anschließend auf , um sich bei Ihrem Konto auf YouTube anzumelden, so dass Ihre Abonnements, Favoriten und Videos ansehen können, die Sie hochgeladen haben.

2. Verwenden Sie das Dropdown-Menü oben links im Medienfenster, um die Videos von YouTube zu filtern.
 3. Wählen Sie ein Video aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Wiedergabe“, um es wiederzugeben. Eine Beschreibung der bei der Wiedergabe von YouTube-Videos verfügbaren Wiedergabesteuerungen finden Sie unter [Videowiedergabesteuerung](#).
 4. Wenn Sie Videos auf YouTube ansehen, können Sie die Videoqualität einstellen. Wählen Sie zu diesem Zweck die Qualität des gestreamten Videos im Qualitätsmenü von YouTube links neben der Wiedergabesteuerung aus.
-




Hinweis: Die verfügbaren Qualitätsoptionen richten sich nach denjenigen von YouTube.


Anheften von YouTube-Videos

Beim Durchsuchen der auf den Registerkarten im Abschnitt „YouTube“ verfügbaren Videos können Sie die Videos anheften, die Sie später ansehen möchten. Die angehefteten Videos können auch ohne Internetverbindung wiedergegeben werden.

So heften Sie ein YouTube-Video an:

1. Suchen Sie im Medienfenster das YouTube-Video, das Sie anheften möchten.
2. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
 - Zeigen Sie mit der Maus auf die Videominiaturansicht, und klicken Sie dann auf 
 - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Videominiaturansicht, und wählen Sie dann Anheften.
3. Klicken Sie in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, auf OK.

Wiedergeben angehefteter YouTube-Videos


Um zuvor von Ihnen angeheftete Videos wiederzugeben, wählen Sie Onlinevideo, YouTube aus und anschließend  aus dem Dropdown-Menü. Wählen Sie das Video aus, das Sie wiedergeben möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Wiedergabe“. Eine Beschreibung der bei der Wiedergabe von YouTube-Videos verfügbaren Wiedergabesteuerungen finden Sie unter [Videowiedergabesteuerung](#).



Hinweis: Die Reihenfolge der Videos auf der Registerkarte „Angeheftete Videos“ kann vor der Wiedergabe geändert werden, indem die Videos an eine neue Position gezogen werden.

Audio von angehefteten YouTube Videos extrahieren

Sie können nur die Audiotitel eines angehefteten YouTube Videos extrahieren und sie in die Medienbibliothek importieren. Gehen Sie wie folgt vor, um Audio aus einem angehefteten YouTube Video zu extrahieren:

1. Wählen Sie Onlinevideo, YouTube und wählen Sie anschließend  aus dem Dropdown-Menü.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Video, aus dem Sie Audio extrahieren möchten und wählen Sie anschließend Audio extrahieren.
3. Geben Sie im Audio extrahieren Dialog einen Titel oder Namen für die Audiodatei ein, die erstellt wird. Falls nötig können Sie auch die Felder Interpret, Album und Genre ändern.



Hinweis: Sie können auch ein Alumbild für das extrahierte Audio hinzufügen, indem Sie auf den Alumbildkasten doppelklicken und anschließend das Bild auf Ihrer Festplatte auswählen, das als Alumbild verwendet werden soll.

4. Klicken Sie auf Weitere Einstellungen, um die Einstellungen für das extrahierte Audio wie folgt einzustellen:
 - Zielverzeichnis: Geben Sie den Ordner auf Ihrem Computer an, in den das extrahierte Audio gespeichert wird, indem Sie auf die Schaltfläche Ändern klicken und den neuen Ordner auswählen.



Hinweis: Wenn Sie einen Ordner auswählen, der sich nicht in der Medienbibliothek befindet, wird CyberLink PowerDVD den Ordner automatisch hinzufügen und das extrahierte Audio in die Medienbibliothek einfügen.

- Format: Wählen Sie das bevorzugte Audiodateiformat des extrahierten Audio.
- Bitrate: Stellen Sie die Qualität der extrahierten Audiodateien ein.

Klicken Sie auf OK, um das Fenster Weitere Einstellungen zu schließen.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Extrahieren, um das Audio zu extrahieren und in die Medienbibliothek zu importieren.

Ansehen von Videos auf Vimeo

Sie können Vimeo-Videos direkt über die Registerkarte „Videos“ von CyberLink PowerDVD ansehen.

So sehen Sie Videos auf Vimeo an:

1. Wählen Sie den Abschnitt Vimeo des Medienfelds aus, und melden Sie sich dann bei Ihrem Konto an, sodass Sie Ihre Videos, Favoriten und mehr anzeigen können.



Hinweis: Sie benötigen ein Vimeo-Konto, um Videos anzusehen. Wenn Sie noch keines haben, klicken Sie auf den Link **Bei Vimeo registrieren** im Fenster Vimeo-Kontoauthentifizierung.

2. Filtern Sie die Videos von Vimeo mithilfe der Registerkarten oben im Medienfenster.
3. Wählen Sie ein Video aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Wiedergabe“, um es wiederzugeben. Eine Beschreibung der bei der Wiedergabe von Vimeo-Videos verfügbaren Wiedergabesteuerungen finden Sie unter [Videowiedergabesteuerung](#).
4. Wenn Sie Videos auf Vimeo ansehen, können Sie die Videoqualität einstellen. Wählen Sie zu diesem Zweck die Qualität des gestreamten Videos im Qualitätsmenü von Vimeo links neben der Wiedergabesteuerung aus.



Hinweis: Die verfügbaren Qualitätsoptionen richten sich nach den bei Vimeo und für Ihr Vimeo-Konto verfügbaren.

Wiedergabe von Medien, die über ein Gerät/Heimmedien (DLNA) Netzwerk geteilt werden

In CyberLink PowerDVD können Sie Videos wiedergeben, Musik hören, und Fotos anzeigen, die auf Netzwerk (UPnP, DLNA, DTCP-IP) Medienservern* oder Geräten mit installiertem Power Media Player oder PowerDVD Remote freigegeben sind.



Hinweis: Bei der Wiedergabe von freigegebenen Medien in einem Netzwerk oder auf einem Gerät richten sich die verfügbaren Wiedergabesteuerungen nach dem Typ der Medien, den Sie wiedergeben. Eine Beschreibung der für die einzelnen Medientypen verfügbaren Steuerungen und Wiedergabefunktionen finden Sie unter [Wiedergabesteuerung](#). * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

CyberLink-Apps auf Ihren Geräten einrichten

Es gibt zwei Apps von CyberLink, die Sie für den Zugriff und die Wiedergabe von Medien auf Ihren Geräten verwenden können:

- Power Media Player: Kompatibel mit Windows, Android und iOS-Geräten, können Sie mit Power Media Player auf die Medien auf diesen Geräten für die Wiedergabe in CyberLink PowerDVD auf Ihrem Computer zugreifen. Power Media Player wird auch geteilte Medien bei Verbindung mit demselben WLAN-Netzwerk in CyberLink PowerDVD wiedergeben.
- PowerDVD Remote: Kompatibel mit Android und iOS Smartphones, können Sie mit PowerDVD Remote Medien wiedergeben, die sich auf Ihrem Gerät befinden. PowerDVD Remote kann auch zur Steuerung der Medienwiedergabe in CyberLink PowerDVD verwendet werden. Weitere Informationen darüber finden Sie unter [Wiedergabe mit PowerDVD Remote steuern](#).

Power Media Player einrichten

Power Media Player ist ein Programm von CyberLink, das auf einem Windows-, iOS- oder Android-Gerät ausgeführt werden kann. Mit diesem Programm können Sie drahtlos Videos, Musik und Fotos von Ihrem Computer zu Ihrem Gerät streamen oder von dem Gerät aus auf alle Medien auf dem PC zugreifen. Power Media Player* ist im Windows Store, im Apple App Store oder bei Google Play erhältlich.



Hinweis: Die Helpdatei in Power Media Player enthält eine ausführliche Liste der verfügbaren Features und Beschreibungen der Programmfunktionen. * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Bevor Sie auf Medien auf einem mobilen Gerät, auf dem Power Media Player ausgeführt wird, zugreifen und sie wiedergeben können, müssen Sie:

- Den Computer, auf dem CyberLink PowerDVD 12/13/14/15 installiert ist, mit einem WLAN verbinden.
- Das mobile Windows-, iOS- oder Android-Gerät mit demselben WLAN verbinden.
- Die App Power Media Player-Bündelversion* aus dem Online-Shop (Windows Store, Apple App Store, Google Play) herunterladen.
- Die Power Media Player-App auf dem mobilen Gerät installieren.
- Auf dem mit dem WLAN verbundenen Computer auf die Registerkarte Geräte und Heimmedien (DLNA) von CyberLink PowerDVD klicken und dann Power Media Player auswählen. Geben Sie die Seriennummer** auf dieser Registerkarte auf dem Gerät ein, auf dem Power Media Player läuft, um Power Media Player zu aktivieren.



Hinweis: * Die App Power Media Player-Bündelversion ist für die Benutzer kostenlos, die die Live- und Ultra-Version von CyberLink PowerDVD gekauft haben. Benutzer, die eine andere Version von CyberLink PowerDVD einsetzen, müssen die Power Media Player-App im Online-Shop (Windows Store, Google Play, Apple App Store) kaufen. ** iOS-Benutzer müssen die Seriennummer nicht eingeben, um die Power Media Player-Bündelversion zu aktivieren.

Einrichten von PowerDVD Remote

Bevor Sie auf Medien auf einem Smartphone zugreifen, auf dem PowerDVD Remote ausgeführt wird, und sie wiedergeben können, müssen Sie:

- Den Computer, auf dem CyberLink PowerDVD 11/12/13/14/15 installiert ist, mit einem WLAN verbinden.
- Das mobile Android- oder iOS-Gerät mit demselben WLAN verbinden.

- Die kostenlose App PowerDVD Remote aus dem Online-Shop (Google Play, Apple App Store) herunterladen.
- Die App PowerDVD Remote auf dem mobilen Gerät installieren.
- Auf dem mit dem WLAN verbundenen Computer auf die Registerkarte Geräte und Heimmedien (DLNA) von CyberLink PowerDVD klicken und dann PowerDVD Remote auswählen.
- Die Option Zulassen, dass PowerDVD Remote die Verbindung mit diesem Computer herstellt und ihn kontrolliert auswählen.
- Den auf dieser Registerkarte angegebenen vierstelligen Passcode in das Gerät eingeben, auf dem PowerDVD Remote ausgeführt wird, damit CyberLink PowerDVD auf die sich darauf befindenden Medien zugreifen kann.



Hinweis: Klicken Sie ggf. auf **Ändern**, um einen neuen Passcode für das angeschlossene Gerät zu generieren.

Unterstützte Dateiformate

CyberLink PowerDVD unterstützt die Wiedergabe von freigegebenen Medien in einem Netzwerk oder auf einem mobilen Gerät (auf dem Power Media Player installiert ist) in den folgenden Formaten:

Video: 264, 26L, 3G2, 3GP, 3GP2, 3GPP, ASF, AVC, AVI, BSF*, DAT, DIV, DIVX, FLV, H264, JSV, JVT, M1V, M2P, M2T, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOD, MOV, MP4, MP4V, MPE, MPEG, MPG, MPV, MTS, MVC, QT, TOD, TP, TPD, TRP, TS, TTS, VC1, VOB, VRO, WM, WMV.

Foto: BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF.

Audio: AAC*, AC3, ADTS*, AOB*, DTS, LPCM, M4A, MKA, MP2, MP3, MPA, WAV, WMA.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

PowerDVD Remote Unterstützte Formate

Wenn Medien wiedergegeben werden, die auf einem mobilen Gerät mit installiertem PowerDVD Remote gespeichert sind, kann CyberLink PowerDVD Medien in den folgenden Formaten wiedergeben:

Gerätetyp	Medientyp	Dateiformate
Android	Audio	AAC, M4A, MID, MP3, OGG, WAV, WMA
Android	Video	3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG, QT, WMV
Android	Foto	BMP, JPEG, JPG, PNG
Apple iOS	Video	3GP, 3GPP, MP4, MOV
Apple iOS	Foto	BMP, JPEG, JPG, PNG

Wiedergeben von freigegebenen Medien

So geben Sie eine Mediendatei wieder, die sich auf einem Netzwerkmedienserver (UPnP, DLNA, DTCP-IP) oder auf einem Gerät befindet, auf dem Power Media Player* oder PowerDVD Remote ausgeführt wird:



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte und Heimmedien (DLNA) im Medienfeld.
2. Wählen Sie den Server/das Gerät in der Liste aus, das die Medien enthält, die Sie wiedergeben möchten.



Hinweis: Wenn Sie Medien von einem Computer mit CyberLink PowerDVD wiedergeben möchten, müssen Sie die Medien zuerst in der PowerDVD-Medienbibliothek teilen. Weitere Informationen finden Sie unter [Teilen von Medien in einem Netzwerk](#).

3. Wählen Sie den Medientyp, den Sie wiedergeben möchten und navigieren Sie anschließend zum Ort der Mediendatei auf dem Gerät.
4. Doppelklicken Sie auf die Mediendatei, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Herunterladen von freigegebenen Medien

Beim Streamen von Medien von einem Netzwerkmedienserver (UPnP, DLNA, DTCP-IP) oder einem Gerät, auf dem Power Media Player* oder PowerDVD Remote ausgeführt wird, können Sie diese auf den Computer herunterladen, den Sie gerade verwenden.




Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

So laden Sie freigegebene Medien herunter:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte und Heimmedien (DLNA) im Medienfeld.
2. Wählen Sie den Server/das Gerät in der Liste aus, das die Medien enthält, die Sie herunterladen möchten.



Hinweis: Wenn Sie Medien von einem Computer mit CyberLink PowerDVD herunterladen möchten, müssen Sie die Medien zuerst in der PowerDVD-Medienbibliothek teilen. Weitere Informationen finden Sie unter [Teilen von Medien in einem Netzwerk](#).

3. Wählen Sie den Medientyp, den Sie herunterladen möchten und navigieren Sie anschließend zum Ort der Mediendatei auf dem Gerät.
4. Wählen Sie die Mediendatei aus und klicken Sie anschließend auf  unten rechts im CyberLink PowerDVD Fenster.




Hinweis: Wenn die Schaltfläche „Herunterladen“ ausgeblendet ist, zeigen Sie mit der Maus auf die verfügbaren Schaltflächen unten rechts, um sie einzublenden.


5. Klicken Sie in dem Dialogfeld, das geöffnet wird, auf die Schaltfläche Durchsuchen, und wählen Sie den Speicherort auf dem Computer aus, in dem Sie die Medien speichern möchten.
6. Klicken Sie auf Herunterladen, um es auf den Computer herunterzuladen.

Streamen von Medien (Wiedergabe mit)



Wenn Sie die Mediendateien in der PowerDVD-Medienbibliothek oder der Registerkarte Mein Computer durchsuchen, können Sie sie auswählen und

anschließend auf  klicken, um sie an einen Digital Media Renderer über ein DLNA Netzwerk oder einen Computer/Gerät mit CyberLink PowerDVD oder Power Media Player zu streamen.



Hinweis: Sie müssen möglicherweise erst auf dem Netzwerkcomputer/Gerät zulassen, dass ein anderer Computer dessen Medienplayer steuern kann, bevor Sie darauf Medien wiedergeben können. Um dies auf einem Computer mit CyberLink PowerDVD zu tun (ihn somit zu einem Digital Media Renderer zu machen), wählen Sie  auf der Registerkarte **Geräte und Heimmedien (DLNA)** und stellen Sie anschließend sicher, dass **Zulassen, dass der Heimmediencontroller meinen Player steuert** ausgewählt ist.

So streamen Sie Medien:

1. Wählen Sie alle Mediendateien aus, die Sie streamen/wiedergeben möchten.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um eine Liste der (UPnP, DLNA, DTCP-IP) Medienserver und der Geräte auszuwählen, auf denen Power Media Player* ausgeführt wird.
3. Wählen Sie den Server/das Gerät in der Liste aus, zu dem Sie die Medien streamen/wiedergeben möchten. CyberLink PowerDVD streamt die Medien und beginnt, sie auf dem ausgewählten Server/Gerät wiederzugeben.
4. Klicken Sie auf , um zur Medienbibliothek zurückzukehren.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Kapitel 5:


Wiedergabesteuerung

Die Wiedergabesteuerung von CyberLink PowerDVD ermöglicht eine problemlose Navigation von Discs und anderen Medien und bietet einfachen Zugriff auf alle Wiedergabefunktionen des Programms.

Die auf den Wiedergabesteuerungen verfügbaren Schaltflächen werden unterschiedlich angezeigt. Dies richtet sich nach dem wiedergegebenen Medientyp oder danach, ob Medien wiedergegeben werden oder ob die Wiedergabe unterbrochen oder angehalten wurde.



Wiedergabesteuerung für Filmdiscs



Die folgenden Wiedergabesteuerungen sind beim Wiedergeben einer Filmdisc im Abschnitt BD/DVD-Film der Registerkarte „Medienbibliothek“ verfügbar:









Hinweis: In der folgenden Tabelle ist die Abkürzungstaste jeder Schaltfläche in der Wiedergabesteuerung enthalten, sofern vorhanden. Eine vollständige Liste aller Abkürzungstasten in PowerDVD und des zugehörigen Verhaltens finden Sie unter [PowerDVD-Abkürzungstasten](#).


	Symbol	Schaltfläche	Abkürzungstaste	Beschreibung
A		Verstrichene Zeit		Zeigt die verstrichene Zeit für den aktuellen Film an. Zeigen Sie mit der Maus darauf, um zwei Schaltflächen




				<p>einblendend, mit deren Hilfe Sie im Film vorwärts und zurückspringen können. Klicken Sie auf , um schnell 8 Sekunden zurückzuspringen, oder auf , um 30 Sekunden vorwärts zu springen. Wenn Sie einen touchfähigen Bildschirm besitzen, können Sie auch mithilfe der Gesten-Steuerungen während der Filmwiedergabe vorwärts oder zurückspringen.</p>
B		Navigationsschieberegler		<p>Anzeige der verstrichenen Wiedergabezeit. Klicken Sie entlang des Navigationsschiebereglers, um zu unterschiedlichen Punkten im Film zu springen, oder klicken und ziehen Sie, um mit der Sofortsuche schnell bestimmte Szenen im Film ausfindig zu</p>







				<p>machen. Zeigen Sie mit der Maus auf den Schieberegler, um mit Sofortminiaturansichten schnell Szenen zu finden, die Sie zuvor während der DVD-Wiedergabe angezeigt haben.</p>
C		<p>Zugriff auf DVD-Menüsteuerung/Popupmenü (nur Blu-ray*-Wiedergabe)</p>	M	<p>Diese Schaltfläche bietet während der DVD-Wiedergabe schnellen Zugriff auf das Titelménü und das Hauptménü auf der DVD. Weitere Informationen finden Sie unter Zugreifen auf Discménüs in PowerDVD. Während der Blu-ray-Disc*-Wiedergabe wird hier die Popupménü-Schaltfläche angezeigt. Klicken Sie auf , oder drücken Sie M auf der Tastatur, um das Popupménü über dem Discinhalt anzuzeigen.</p>

D		Rücklauf/Schritt zurück (wenn unterbrochen)	[Klicken Sie während der Wiedergabe auf diese Schaltfläche, um einen Rücklauf im Inhalt durchzuführen und auf den Wiedergabegeschwindigkeit- Navigator zuzugreifen. Wenn Sie die Wiedergabe unterbrochen haben, wählen Sie die Schaltfläche  um einen Schritt zurückzugehen.
E		Stopp	S	Hält die Wiedergabe von Medien an.
F		Weiter	N	Springt zum nächsten Kapitel auf der Filmdisc.
G		Ton aus/Lautstärkenregelung	Q / + und -	Klicken Sie, um den Ton auszuschalten. Klicken Sie erneut, um den Ton einzuschalten. Um die Lautstärke manuell zu regeln, zeigen Sie mit der Maus auf diese Schaltfläche, und erhöhen oder verringern Sie die

				Lautstärke mithilfe des Schiebereglers.
H		3D aktivieren*		Aktiviert die 3D-Filmwiedergabe. Weitere Informationen finden Sie unter 3D-Wiedergabe .
I		Filmdauer/Verbleibende Zeit		Klicken Sie hier, um zwischen der Filmdauer und der verbleibenden Wiedergabezeit zu wechseln.
J		Zum Vollbild wechseln	Z	Klicken Sie, um den Vollbildmodus aufzurufen.
K		Menü PowerDVD-Einstellungen		Öffnet das Menü PowerDVD-Einstellungen, in dem Sie auf Player-Einstellungen und PowerDVD-Voreinstellungen zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter PowerDVD-Einstellungen - Player-Einstellungen und PowerDVD-Einstellungen - Voreinstellungen .

L		Zoom	Strg+Mausrad* *	<p>Zeigen Sie mit der Maus auf die Schaltfläche, und verwenden Sie dann den Schieberegler, um mit dem Sofortzoom das Videobild des Films digital zu vergrößern oder zu verkleinern (Hinweis: Diese-Funktion steht während der Wiedergabe von Blu-ray-Discs nicht zur Verfügung). Wenn das Videobild vergrößert ist, können Sie per Klicken und Ziehen verschiedene Bereiche des Bilds anzeigen. ** Beachten Sie, dass diese Abkürzungstaste in den Einstellungen geändert werden kann. Das Verhalten kann dann abweichen. Wenn Sie einen touchfähigen Bildschirm besitzen, können Sie auch mithilfe</p>
---	---	------	--------------------	---

				<p>der Gesten-Steuerungen das Videobild digital vergrößern oder verkleinern. Hinweis: Diese Funktion wird von Videos mit einer Auflösung von mehr als 2560 x 1440, oder wenn die Ausgabeanzeige größer als 2560 x 1440 ist, nicht unterstützt.</p>
M		Schneller Vorlauf/Schritt vor (wenn unterbrochen)]	<p>Klicken Sie während der Wiedergabe auf diese Schaltfläche, um einen schnellen Vorlauf im Inhalt durchzuführen und auf den Wiedergabegeschwindigkeits-Navigator zuzugreifen. Wenn die Wiedergabe unterbrochen wurde, verwenden Sie die Schaltfläche , um zum nächsten Videoeinzelbild zu gelangen.</p>
N		Wiedergabe/Pause	Leertaste	Gibt Medien wieder und hält

				die Wiedergabe an.
O		Zurück	P	Keht zum vorherigen Kapitel auf der Filmdisc zurück.
P		Medienwiedergabemenü		Diese Schaltfläche bietet während der Wiedergabe Zugriff auf das Medienwiedergabemenü. Siehe Medienwiedergabemenü .
Q		TrueTheater-Effekte		Hiermit gelangen Sie zur Steuerung des TrueTheater-Videoeffektes. Siehe TrueTheater-Effekte .
R		Zurück zum vorherigen Fenster	Rücktaste	Klicken Sie, um die Wiedergabe anzuhalten und zur Medienbibliothek zurückzukehren.
		Vollbild zurücksetzen	Z / Esc	Klicken Sie, um den Vollbildmodus zu beenden.
		Disc auswerfen	Strg+E	Wenn die Wiedergabe angehalten wurde, wird diese Schaltfläche angezeigt. Klicken Sie, um die Disc in dem


				ausgewählten Disclaufwerk auszuwerfen.
--	--	--	--	--



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.



Videowiedergabesteuerung





Wenn Sie Filmdateien oder TV-Sendungen im Abschnitt Filme/TV, oder Videodateien auf der Registerkarte Videos der Medienbibliothek wiedergeben, werden die Wiedergabesteuerungen wie folgt angezeigt:






Hinweis: In der folgenden Tabelle ist die Abkürzungstaste jeder Schaltfläche in der Wiedergabesteuerung enthalten, sofern vorhanden. Eine vollständige Liste aller Abkürzungstasten in PowerDVD und des zugehörigen Verhaltens finden Sie unter [PowerDVD-Abkürzungstasten](#).






	Symbol	Schaltfläche	Abkürzungstaste	Beschreibung
A		Verstrichene Zeit		Zeigt die verstrichene Zeit für das aktuelle Video an. Zeigen Sie mit der Maus darauf, um zwei Schaltflächen einzublenden, mit deren Hilfe Sie im Video vorwärts und zurückspringen können. Klicken Sie






				<p>auf , um schnell 8 Sekunden zurückzuspringen, oder auf , um 30 Sekunden vorwärts zu springen. Wenn Sie einen touchfähigen Bildschirm besitzen, können Sie auch mithilfe der Gesten-Steuerungen während der Videowiedergabe vorwärts oder zurückspringen.</p>
B		Navigationsschieberegler		<p>Anzeige der verstrichenen Wiedergabezeit. Klicken Sie entlang des Navigationsschiebereglers, um zu unterschiedlichen Punkten im Video zu springen, oder klicken und ziehen Sie, um mit der Sofortsuche schnell bestimmte Szenen im Video ausfindig zu machen. Zeigen Sie mit der Maus auf den Schieberegler, um mit Instant</p>



				Preview schnell Szenen zu finden, die Sie zuvor während der Filmdateiwiedergabe angezeigt haben.
C		Medienwiedergabemenü		Diese Schaltfläche bietet während der Wiedergabe Zugriff auf das Medienwiedergabemenü. Siehe Filmdatei-/TV-Sendung-/Videowiedergabemenü .
D		Zurück	P	Zurück zur vorherigen Videodatei in einem Ordner/einer Wiedergabeliste.
E		Wiedergabe/Pause	Leertaste	Gibt Medien wieder und hält die Wiedergabe an.
F		Schneller Vorlauf/Schritt vor (wenn unterbrochen)]	Klicken Sie während der Wiedergabe auf diese Schaltfläche, um einen schnellen Vorlauf im Inhalt durchzuführen und auf den Wiedergabegeschwindigkeits-Navigator zuzugreifen. Wenn

				<p>die Wiedergabe unterbrochen wurde, verwenden Sie die Schaltfläche  um zum nächsten Videoeinzelbild zu gelangen.</p>
G		Zoom	Strg+Mausrad **	<p>Zeigen Sie mit der Maus auf die Schaltfläche, und verwenden Sie dann den Schieberegler, um mit dem Sofortzoom das Videobild digital zu vergrößern oder zu verkleinern. Wenn das Videobild vergrößert ist, können Sie per Klicken und Ziehen verschiedene Bereiche des Bilds anzeigen.** Beachten Sie, dass diese Abkürzungstaste in den Einstellungen geändert werden kann. Das Verhalten kann dann abweichen. Wenn Sie einen touchfähigen Bildschirm besitzen, können</p>

				<p>Sie auch mithilfe der Gesten-Steuerungen das Videobild digital vergrößern oder verkleinern. Hinweis: Diese Funktion wird von Videos mit einer Auflösung von mehr als 2560 x 1440, oder wenn die Ausgabeanzeige größer als 2560 x 1440 ist, nicht unterstützt.</p>
H		Menü PowerDVD-Einstellungen		<p>Öffnet das Menü PowerDVD-Einstellungen, in dem Sie auf Player-Einstellungen und PowerDVD-Voreinstellungen zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter PowerDVD-Einstellungen - Player-Einstellungen und PowerDVD-Einstellungen - Voreinstellungen.</p>
I		Videodauer/Verbleibende Zeit		<p>Klicken Sie hier, um zwischen der Filmdauer und der verbleibenden</p>

				Wiedergabezeit zu wechseln.
J		Vollbild	Z	Klicken Sie, um den Vollbildmodus aufzurufen.
K		3D aktivieren*		Aktiviert die 3D-Videowiedergabe. Weitere Informationen finden Sie unter 3D-Wiedergabe .
L		Ton aus/Lautstärkenregelung	Q / + und -	Klicken Sie, um den Ton auszuschalten. Klicken Sie erneut, um den Ton einzuschalten. Um die Lautstärke manuell zu regeln, zeigen Sie mit der Maus auf diese Schaltfläche, und erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke mithilfe des Schiebereglers.
M		Weiter	N	Weiter zur nächsten Videodatei in einem Ordner/einer Wiedergabeliste.
N		Stopp	S	Hält die Wiedergabe von Medien an.

O		Rücklauf/Schritt zurück (wenn unterbrochen)	[<p>Klicken Sie während der Wiedergabe auf diese Schaltfläche, um einen Rücklauf im Inhalt durchzuführen und auf den Wiedergabegeschwindigkeits-Navigator zuzugreifen. Wenn Sie die Wiedergabe unterbrochen haben, wählen Sie die Schaltfläche  um einen Schritt zurückzugehen. Hinweis: Diese Funktion ist für einige Videodateiformate nicht verfügbar.</p>
P		TrueTheater-Effekte		<p>Hiermit gelangen Sie zur Steuerung des TrueTheater-Videoeffektes. Siehe TrueTheater-Effekte.</p>
Q		Zurück zum vorherigen Fenster	Rücktaste	<p>Klicken Sie, um die Wiedergabe anzuhalten und zur Medienbibliothek zurückzukehren.</p>
		Rechts drehen	Strg+.	<p>Wenn Sie Videodateien im</p>

				<p>Abschnitt Videos der Medienbibliothek wiedergeben oder durchsuchen, klicken Sie, um das aktuelle Video um 90 Grad in Uhrzeigersinn zu drehen. Hinweis: Diese Funktion wird von Videos mit einer Auflösung von mehr als 2560 x 1440, oder wenn die Ausgabeanzeige größer als 2560 x 1440 ist, nicht unterstützt.</p>
		Vollbild zurücksetzen	Z / Esc	<p>Klicken Sie, um den Vollbildmodus zu beenden.</p>
		Teilen		<p>Wenn Sie Videodateien im Abschnitt „Videos“ der Medienbibliothek durchsuchen, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Video auf Facebook, YouTube oder Vimeo zu teilen. Weitere Informationen finden Sie unter</p>


				Teilen von Medien in sozialen Netzwerken.
		Wiedergabe mit		Wenn Sie Videodateien im Abschnitt „Videos“ der Medienbibliothek durchsuchen, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die aktuelle Videodatei auf einem Heimmedienserver oder einem Gerät wiederzugeben, das mit demselben Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie unter Streamen von Medien (Wiedergabe mit) .





Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.






Fotowiedergabesteuerung



Beim Anzeigen von Fotos und Wiedergeben von Diashows auf der Registerkarte Fotos der Medienbibliothek werden die Wiedergabesteuerungen wie folgt angezeigt:





Hinweis: In der folgenden Tabelle ist die Abkürzungstaste jeder Schaltfläche in der Wiedergabesteuerung enthalten, sofern vorhanden. Eine vollständige Liste aller Abkürzungstasten in PowerDVD und des zugehörigen Verhaltens finden Sie unter [PowerDVD-Abkürzungstasten](#).





	Symbol	Schaltfläche	Abkürzungstaste	Beschreibung
A		Foto-Sofortminiaturansichten aktivieren		Wenn Sie ein einzelnes Fotos anzeigen, klicken Sie auf zur Anzeige der Sofortminiaturansichten für sämtliche Fotos im aktuellen Ordner. Verwenden Sie nach der Aktivierung Gesten-Steuerungen , das Scrollrad Ihrer Maus, die Navigationsleiste oder die Pfeiltasten der Tastatur, um sämtliche Fotos in einem Ordner zu durchsuchen.
B		Links drehen	Strg+,	Klicken Sie, um das aktuelle Foto um 90 Grad gegen



				den Uhrzeigersinn zu drehen.
C		Foto löschen	Entf	Löscht das aktuelle Foto von der Festplatte des Computers.
D		Stopp	S	Hält die Wiedergabe einer Diashow an.
E		Weiter	N	Weiter zum nächsten Foto im Ordner oder in der Diashow. Wenn Sie einen touchfähigen Bildschirm besitzen, können Sie auch mithilfe der Gesten-Steuerungen zum nächsten Foto wechseln.
F		3D aktivieren*		Aktiviert 3D auf Fotos. Weitere Informationen finden Sie unter 3D-Wiedergabe .
G		Diashowvoreinstellungen konfigurieren		Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Diashowvoreinstellungen anzupassen. Wählen Sie die Dauer aus, um anzugeben, wie lange die einzelnen Fotos

				angezeigt werden, bevor zum nächsten Foto geschaltet wird. Wählen Sie den Effekt, der auf die Diashow angewendet wird. Bewegung fügt Schwenkungen und Zooms zu den einzelnen Fotos hinzu, während Ausblenden einen Ausblendungseffekt zwischen den Fotos einfügt. Wählen Sie Ohne, wenn kein Übergangseffekt verwendet werden soll.
H		Vollbild	Z	Klicken Sie, um den Vollbildmodus aufzurufen.
I		Foto teilen, per E-Mail versenden, drucken oder in einem anderen Programm öffnen		Klicken Sie, um das Foto, das Sie gerade ansehen, auf Flickr oder Facebook zu teilen. Weitere Informationen finden Sie unter Teilen von Medien in sozialen Netzwerken . Sie können das Foto auch teilen, indem

				<p>Sie E-Mail auswählen, um den Standard-E-Mail-Client aufzurufen und das Foto als Anhang einer neuen E-Mail-Nachricht beizufügen. Wählen Sie Drucken aus, um das aktuelle Foto auf einem angeschlossenen Drucker zu drucken. Wenn Sie klicken, wird das Fotos zum Drucken zum Standardfoto-Viewer des Computers gesendet. Verwenden Sie den Standardfoto-Viewer des Computers, um das Foto nach Bedarf zu drucken. Wenn Sie das Foto, das Sie ansehen, in einem anderen Programm öffnen möchten, wählen Sie Öffnen mit und dann das gewünschte Programm aus.</p>
--	--	--	--	---

J		Menü PowerDVD-Einstellungen		<p>Öffnet das Menü PowerDVD-Einstellungen, in dem Sie auf Player-Einstellungen und PowerDVD-Voreinstellungen zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter PowerDVD-Einstellungen - Player-Einstellungen und PowerDVD-Einstellungen - Voreinstellungen.</p>
K		Zoom	Strg+Mausrad **	<p>Zeigen Sie mit der Maus auf die Schaltfläche, und verwenden Sie dann den Schieberegler, um mit dem Sofortzoom das Foto zu vergrößern oder verkleinern. Wenn das Foto vergrößert ist, können Sie per Klicken und Ziehen verschiedene Bereiche des Fotos anzeigen. ** Beachten Sie, dass diese Abkürzungstaste in den</p>

				Einstellungen geändert werden kann. Das Verhalten kann dann abweichen. Wenn Sie einen touchfähigen Bildschirm besitzen, können Sie auch mithilfe der Gesten-Steuerungen das Foto digital vergrößern oder verkleinern.
L		Wiedergabe/Pause	Leertaste	Gibt die Diashow wieder und unterbricht die Wiedergabe.
M		Zurück	P	Zurück zum vorherigen Foto im Ordner oder in der Diashow. Wenn Sie einen touchfähigen Bildschirm besitzen, können Sie auch mithilfe der Gesten-Steuerungen zum vorherigen Foto wechseln.
N		Rechts drehen	Strg+.	Klicken Sie, um das aktuelle Foto um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
O		Zurück zum vorherigen Fenster	Rücktaste	Klicken Sie, um die Wiedergabe


				anzuhalten und zur Medienbibliothek zurückzukehren.
		Vollbild zurücksetzen	Z / Esc	Klicken Sie, um den Vollbildmodus zu beenden.
		Wiedergabe mit		Wählen Sie diese Option aus, um das aktuelle Foto auf einem Heimmedienserver oder einem Gerät wiederzugeben, das mit demselben Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie unter Streamen von Medien (Wiedergabe mit) .




Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.






Musikwiedergabesteuerung



Beim Wiedergeben von Musik auf der Registerkarte „Musik“ werden die Wiedergabesteuerungen wie folgt angezeigt:










Hinweis: In der folgenden Tabelle ist die Abkürzungstaste jeder Schaltfläche in der Wiedergabesteuerung enthalten, sofern vorhanden. Eine vollständige Liste aller Abkürzungstasten in PowerDVD und des zugehörigen Verhaltens finden Sie unter [PowerDVD-Abkürzungstasten](#).

	Symb ol	Schaltfläche	Abkürzungsta ste	Beschreibung
A		Navigationsschieberegl		Anzeige der verstrichenen Wiedergabezeit. Klicken Sie entlang des Navigationsschiebereglers, um zu unterschiedlichen Punkten im Musiktitel zu springen.
B		Verstrichene Zeit		Zeigt die verstrichene Zeit für den aktuellen Musiktitel an. Zeigen Sie mit der Maus darauf, um zwei Schaltflächen einzublenden, mit deren Hilfe Sie im Musiktitel vorwärts und zurückspringen können. Klicken Sie auf  , um schnell 8 Sekunden zurückzuspringen,

				oder auf  , um 30 Sekunden vorwärts zu springen.
C		Musiktiteldauer/Verbleiben de Zeit		Klicken Sie hier, um zwischen der Musiktiteldauer und der verbleibenden Wiedergabezeit zu wechseln.
D		Zufallswiedergabe	V	Gibt die Musik in einem Ordner, einer Wiedergabeliste oder auf einer Disc in Zufallsreihenfolge wieder.
E		Zurück	P	Zurück zum vorherigen Musiktitel im Ordner, in der Wiedergabeliste oder auf der Disc.
F		Wiedergabe/Pause	Leertaste	Gibt Musik wieder und unterbricht die Wiedergabe.
G		Ton aus/Lautstärkenregelung	Q / + und -	Klicken Sie, um den Ton auszuschalten. Klicken Sie erneut, um den Ton einzuschalten. Um die Lautstärke manuell zu regeln, zeigen Sie mit der Maus auf diese


				Schaltfläche, und erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke mithilfe des Schiebereglers.
H		Menü PowerDVD-Einstellungen		Öffnet das Menü PowerDVD-Einstellungen, in dem Sie auf Player-Einstellungen und PowerDVD-Voreinstellungen zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter PowerDVD-Einstellungen - Player-Einstellungen und PowerDVD-Einstellungen - Voreinstellungen .
I		Wiedergabe mit		Wählen Sie diese Option aus, um die aktuelle Musikdatei auf einem Heimmedienserver oder einem Gerät wiederzugeben, das mit demselben Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie unter

				Streamen von Medien (Wiedergabe mit).
J		Weiter	N	Weiter zum nächsten Musiktitel im Ordner, in der Wiedergabeliste oder auf der Disc.
K		Stopp	S	Hält die Musikwiedergabe an.
L		Wiederholen	Strg+R	Klicken Sie während der Wiedergabe auf diese Schaltfläche, um einen  oder alle Musiktitel  in einem Ordner/einer Wiedergabeliste zu wiederholen. Wenn die Schaltfläche als  angezeigt wird, ist die Funktion „Wiederholen“ ausgeschaltet.
M		Audio-Equalizer		Klicken Sie bei der Wiedergabe von Musik auf diese Schaltfläche, um auf die Audio Equalizer Voreinstellungen

				zur Änderung von Audio zuzugreifen.
N		Musiktitelinformationen		Zeigt das Albumbild und die Titelinformationen der Musik an, die gerade abgespielt wird. Wenn Sie während der Wiedergabe Medien auf anderen Registerkarten durchsuchen, doppelklicken Sie auf die Musiktitelinformationen, um rasch zum Abschnitt „Musik“ der Medienbibliothek zurückzukehren.

Den Audio Equalizer verwenden

Klicken Sie während der Musikwiedergabe auf  und wählen Sie anschließend Audio Equalizer für den Zugriff auf den Equalizer und Audiovoreinstellungen, die Sie zur Änderung von Audio in CyberLink PowerDVD verwenden können.



Wählen Sie eine Vorgabe aus dem Vorgaben Dropdown-Menü, um den Ton zu ändern. Die Vorgabe, die Sie auswählen sollten, richten sich nach der Art oder dem Genre der Musik, die Sie wiedergeben. Sie können die Regler am Equalizer auch manuell anpassen, um die Audioausgabe auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie nach der manuellen Einstellung der Regler auf Speichern. Sie können bis zu drei benutzerdefinierte Vorgaben mit den Optionen Benutzerdefinierte Vorgabe 1, 2 und 3 speichern.

Wiedergeben von Musik im Mini-Player-Modus


Sie können Musik in der Medienbibliothek im PowerDVD-Mini-Player-Modus wiedergeben. In diesem Modus können Sie problemlos Musik in CyberLink PowerDVD hören, während Sie andere Aufgaben auf dem Computer erledigen.




Hinweis: Außerdem können Sie im PowerDVD-Mini-Player-Modus Musikwiedergabelisten wiedergeben. Beachten Sie, dass der Mini-Player-Modus nicht verfügbar ist, wenn sich Videos oder Fotos in einer Wiedergabeliste befinden, die Musik enthält.


Für den Zugriff auf den Mini Player Modus während der Musikwiedergabe klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich im Medienfenster der Registerkarte Musik und wählen Sie anschließend Mini-Player. CyberLink PowerDVD schaltet in den Mini-Player-Modus um und zeigt das Albumbild über der Taskleiste in

Windows an. Sie können mit der Maus auf das Alumbild zeigen, um die im Mini-Player verfügbaren Steuerungen anzuzeigen.






Sie können mithilfe der Steuerungen die Wiedergabe unterbrechen/starten, zum vorherigen oder nächsten Musiktitel im Ordner oder in der Wiedergabeliste wechseln oder auf  klicken, um die Musik auszuschalten. Um die aktuellen Musiktitel- und Wiedergabeinformationen anzuzeigen, klicken Sie unten rechts, um den Mini-Player zu erweitern.




Sie können auf eine leere Stelle im Player klicken und ihn an einen anderen Ort auf dem Desktop des Computers ziehen. Klicken Sie auf , um den Mini-Player-Modus zu beenden und zum Klassikmodus zurückzukehren.

Wiedergabegeschwindigkeits-Navigator

Wenn Sie einen Rücklauf oder schnellen Vorlauf in Inhalten auf Filmdiscs, in Filmdateien, TV-Sendungen oder beim Wiedergeben von Videodateien durchführen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche  oder , um auf den Wiedergabegeschwindigkeits-Navigator zuzugreifen, der die Steuerung vereinfacht.



Hinweis: Sie können auch auf dieses Feld zugreifen, indem Sie oberhalb oder unterhalb der Playersteuerungen mit der rechten Maustaste klicken.



Ziehen Sie den blauen Steuerungsschieberegler nach links, um die Rücklaufgeschwindigkeit auf maximal das 16-fache der normalen Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen, oder nach rechts, um den Vorlauf um maximal das 32-fache zu erhöhen. Außerdem können Sie auf **8 | ←** klicken, um schnell 8 Sekunden zurückzuspringen, oder auf **→ | 30**, um 30 Sekunden vorwärts zu springen.




Hinweis: Wenn Sie einen touchfähigen Bildschirm besitzen, können Sie auch mithilfe der [Gesten-Steuerungen](#) während der Film-/Videowiedergabe vorwärts oder zurückspringen.

Drücken Sie die Leertaste auf der Tastatur, um das Bedienfeld zu schließen und die normale Wiedergabe fortzusetzen.

Andere Benutzeroberflächen-Steuerungen

CyberLink PowerDVD bietet außerdem die folgenden zusätzlichen Wiedergabefunktionen und -steuerungen, die während der Medienwiedergabe nützlich sein können.

- Im Fenstermodus können Sie während der Wiedergabe auf eine beliebige Stelle im Medienfenster klicken und dann das Programmfenster an einen neuen Ort auf dem Desktop Ihres Computers ziehen.
- Im Vollbildmodus verschieben Sie den Mauscursor auf die linke oder rechte Seite des Bildschirms. Titelleiste und Wiedergabesteuerung werden dann sofort ausgeblendet.
- Im Vollbildmodus wird die aktuelle Uhrzeit der Systemuhr in der Titelleiste angezeigt.



Während der Wiedergabe der Videodatei können Sie mit der Maus auf die aktuelle Zeit in der Titelleiste zeigen, um die geschätzte Wiedergabezeit anzuzeigen.

- Sie können mit der Maus auf den Navigationsschieberegler zeigen, um mithilfe von Instant Preview schnell Szenen während der DVD- und Filmdateiwiedergabe zu finden.





Diese Miniaturansichten werden während der Wiedergabe generiert und sind nur für zuvor angezeigte Videoinhalte verfügbar.



Hinweis: Diese Funktion wird von Videos mit einer Auflösung von mehr als 2560 x 1440, oder wenn die Ausgabeanzeige größer als 2560 x 1440 ist, nicht unterstützt.

- Die Lautstärkenregelung von CyberLink PowerDVD ist von der Audiosteuerung im Lautstärkemixer Ihres Computers unabhängig.



Das bedeutet beispielsweise, dass das Audio in anderen Windows-Programmen nicht ausgeschaltet wird, wenn Sie den Ton in CyberLink PowerDVD ausschalten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche , um den Lautstärkemixer zu öffnen.

Gesten-Steuerungen

Wenn CyberLink PowerDVD auf einem Computer mit touchfähigem Bildschirm installiert ist, können Sie Gesten-Steuerungen zum Durchsuchen von Medien und während der Medienwiedergabe verwenden.


- Beim Anzeigen eines Fotos, eines Films oder eines Videos können Sie das Bild mithilfe der Gesten „Auseinanderdrücken“ und „Zusammendrücken“ vergrößern oder verkleinern. Da diese Gesten-Steuerungen auch in der Kalenderansicht verfügbar sind, können Sie diese so ändern, dass mehrere Monate angezeigt werden oder ein bestimmter Tag vergrößert wird.



- Zeigen Sie mithilfe der Gesten Nach rechts und links streifen das vorherige oder das nächste Foto an. In der Kalenderansicht können Sie nach oben oder unten streifen, um in den Tagen und Monaten im Kalender zu blättern.



- Beim Wiedergeben von Filmen oder Videodateien verwenden Sie die Geste „Nach rechts streifen“, um schnell 8 Sekunden zurückzuspringen. Mit „Nach links streifen“ springen Sie 30 Sekunden vorwärts.




Video-Anfangs-/Endmarkierung (Videoszenenauswahl)


In der Medienbibliothek können Sie Anfangs-/Endmarkierungen bei Filmdateien, TV-Sendungen und Videoclips setzen, um die besten Momente in einem Video hervorzuheben. CyberLink PowerDVD wird sich die Anfangs-/Endmarkierungen merken, selbst wenn Sie das Programm schließen, womit Sie nur den gewünschten Teil des Videos wiedergeben können.



Hinweis: Diese Funktion wird von Videos mit einer Auflösung von mehr als 2560 x 1440, oder wenn die Ausgabeanzeige größer als 2560 x 1440 ist, nicht unterstützt.

So markieren Sie einen Video:

1. Suchen Sie eine Filmdatei, TV-Sendung oder einen Videoclip in der Medienbibliothek und doppelklicken Sie anschließend darauf, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
2. Klicken Sie auf  oder drücken Sie auf die Leertaste auf Ihrer Tastatur, um die Wiedergabe anzuhalten.
3. Schieben Sie Ihren Mauszeiger über den Navigationsregler, woraufhin die Markierungen angezeigt werden.



4. Klicken und ziehen Sie die Startmarkierung (Symbol links) und ziehen Sie sie zur Startposition des Videos.



Hinweis: Sie können mit der rechten Maustaste auf die Markierungen klicken, um die Einstellung nach Zeit vorzunehmen, um eine präzisere Position einzustellen. Siehe [Nach Zeit festlegen](#) für weitere Informationen.

5. Klicken und ziehen Sie die Endmarkierung (Symbol rechts) und ziehen Sie sie zur Endposition des Videos.



6. Starten Sie die Wiedergabe und nur der Videoinhalt zwischen den Wiedergabemarkierungen wird wiedergegeben.



Hinweis: Wenn Sie die Wiedergabemarkierungen von einem Video entfernen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie anschließend **Anfangs-/Endmarkierung entfernen**.

Nach Zeit festlegen

Für eine präzisere Platzierung einer Anfangs-/Endmarkierung, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie anschließend Nach Zeit festlegen, um den folgenden Dialog zu öffnen.

Nach Zeit festlegen ✕

Stunde
 Minute
 Sekunde


Geben Sie den Zeitcode (in Stunde, Minute und Sekunde) für die Anfangs-/Endmarkierung ein und klicken Sie anschließend auf OK, um die Markierung festzulegen.

Nach Zeit suchen

Sie können umgehend zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einer Disc, in einer Filmdatei, TV-Sendung, in einem Videoclip oder einem Musiktitel springen, wenn Sie die Funktion Nach Zeit suchen verwenden.

So verwenden Sie Nach Zeit suchen:

1. Klicken Sie während der Medienwiedergabe mit der rechten Maustaste auf den Navigationsschieberegler. Das Dialogfeld „Nach Zeit suchen“ wird angezeigt.



2. Geben Sie den Zeitcode (in Stunden, Minuten und Sekunden) ein, und klicken Sie auf OK. Die Wiedergabe wird ab der Zeit fortgesetzt, die Sie eingegeben haben.

Medienwiedergabemenü

Abhängig vom Medium, das wiedergegeben wird, bietet Ihnen das Medienwiedergabemenü schnellen Zugriff auf eine Reihe hilfreicher Funktionen und Features in CyberLink PowerDVD.



Hinweis: Das Medienwiedergabemenü steht während der Wiedergabe von Musik, Fotodiashows, VCDs oder SVCDs nicht zur Verfügung.

DVD-Wiedergabemenü

Wenn Sie DVDs in CyberLink PowerDVD wiedergeben, klicken Sie auf die Schaltfläche



, um auf die folgenden Funktionen zuzugreifen:

- Lesezeichen hinzufügen: Wählen Sie diese Option aus, um ein Lesezeichen zu dem Film hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Lesezeichenfunktionen](#).
- Lesezeichen/Kapitel: Wählen Sie diese Option aus, um zu einem Kapitel auf der Disc zu wechseln oder alle aktuellen Lesezeichen und Kapitel im entsprechenden Viewer anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Lesezeichen-Viewer](#) oder [Kapitel-Viewer](#).
- Menü auswählen: Hiermit gelangen Sie zu den verfügbaren Menüs auf der Disc.
- Fortsetzen: Wenn Sie während der Wiedergabe das Disc-Menü aufrufen, wählen Sie diese Option, um schnell zur Szene zurückzukehren, die Sie gerade angesehen haben.




Hinweis: die Fortsetzen aus Menü Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie die Wiedergabe gestoppt haben.

- Audiosprachen: Hiermit können Sie einen der zur Verfügung stehenden Audiostream oder die Dialogsprachen auswählen. Die Anzahl der Audiostreams hängt vom Discstitel ab.
- Primäre Untertitel: Hiermit können Sie die Standarduntertitel auswählen. Primäre Untertitel werden normalerweise unten im Bildschirm angezeigt.
- Sekundäre Untertitel: Hiermit können Sie zusätzliche Untertitel auswählen, die zusammen mit den Standarduntertiteln (primäre Untertitel) angezeigt werden. Sekundäre Untertitel werden normalerweise oben im Bildschirm angezeigt.
- Ansichtswinkel: Bei einigen Discstiteln können Sie diese Option auswählen, um zwischen den verfügbaren Kameraperspektiven umzuschalten.
- Schnappschuss: Wählen Sie diese Option aus, um ein Einzelbild der DVD aufzuzeichnen. Das Videoeinzelbild wird in die Windows-Zwischenablage kopiert und als Fotoschnappschuss auf dem Computer gespeichert. Im Abschnitt [Schnappschuss](#) unter „Weitere allgemeine Einstellungen“ finden Sie

Informationen darüber, wie Sie das Fotoschnappschussformat auswählen und den Ordner auf dem Computer festlegen, in dem es gespeichert wird.

- Weitere Funktionen: Wählen Sie diese Option aus, um auf weitere Wiedergabefunktionen, wie z.B. A-B-Wiederholung, Nächster Winkel usw., zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [Weitere Funktionen](#).

Blu-ray-Disc-Wiedergabemenü

Wenn Sie Blu-ray-Discs* in CyberLink PowerDVD wiedergeben, klicken Sie auf die Schaltfläche , um auf die folgenden Funktionen zuzugreifen:



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

- Menü auswählen: Hiermit gelangen Sie zu den verfügbaren Menüs auf der Disc.
- Fortsetzen: Wenn Sie während der Wiedergabe das Disc-Menü aufrufen, wählen Sie diese Option, um schnell zur Szene zurückzukehren, die Sie gerade angesehen haben.



Hinweis: die Fortsetzen aus Menü Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie die Wiedergabe gestoppt haben.

- Standbild aus: Wenn die Videowiedergabe unterbrochen wurde, das interaktive Menü aber aktiv ist, können Sie hiermit die Videowiedergabe fortsetzen.
- Kapitel: Wählen Sie diese Option aus, um zu einem Kapitel auf der aktuellen Disc zu wechseln oder eine Liste der verfügbaren Kapitel im Browser anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Browser](#).
- BiB-Video: Ermöglicht die Anzeige eines Bild-im-Bild-Fensters, in dem zusätzliche Inhalte angezeigt werden, die in bestimmten Blu-ray-Disciteln enthalten sind.
- Audiosprachen: Hiermit können Sie einen der zur Verfügung stehenden Audiostreams, d. h. die Dialogsprache, auswählen. Die Anzahl der Audiostreams hängt vom Discitel ab.
- BiB-Audiosprache: Wenn Sie ein BiB-Video wiedergeben, wählen Sie die Sprache für das Bild-im-Bild-Video in der Liste „BiB-Audiosprache“ aus.

- Primäre Untertitel: Hiermit können Sie die Standarduntertitel auswählen. Primäre Untertitel werden normalerweise unten im Bildschirm angezeigt.
- Sekundäre Untertitel: Hiermit können Sie zusätzliche Untertitel auswählen, die zusammen mit den Standarduntertiteln (primäre Untertitel) angezeigt werden. Sekundäre Untertitel werden normalerweise oben im Bildschirm angezeigt.
- Ansichtswinkel: Bei einigen Disciteln können Sie diese Option auswählen, um zwischen den Kameraperspektiven umzuschalten.
- Weitere Funktionen: Wählen Sie diese Option aus, um auf zusätzliche Wiedergabefunktionen, wie z. B. Navigationsschaltflächen und Farbschaltflächen, zuzugreifen, die Tasten auf Ihrer Fernbedienung entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter [Weitere Funktionen](#).


Filmdatei-/TV-Sendung-/Videowiedergabemenü

Wenn Sie Filmdateien, TV-Sendungen oder Videos in CyberLink PowerDVD

wiedergeben, klicken Sie auf die Schaltfläche , um auf die folgenden Funktionen zuzugreifen:



Hinweis: Wenn Sie DVD- oder Blu-ray-Disc-Ordner im Abschnitt


„Filmbibliothek“ wiedergeben, können Sie mit der Schaltfläche  auf dasselbe Medienwiedergabemenü wie auf einer regulären Disc zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [DVD-Wiedergabemenü](#) oder [Blu-ray-Disc-Wiedergabemenü](#).

- Lesezeichen hinzufügen: Wählen Sie diese Option aus, um ein Lesezeichen zu der Filmdatei/dem Video hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Lesezeichenfunktionen](#).
- Lesezeichen/Kapitel: Wählen Sie diese Option aus, um alle aktuellen Lesezeichen für die Filmdatei/das Video im Lesezeichen-Viewer anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Lesezeichen-Viewer](#).
- Audiosprachen: Hiermit können Sie einen der zur Verfügung stehenden Audiostreams, d. h. die Dialogsprache, auswählen. Die Anzahl der Audiostreams hängt von der Videodatei ab.
- Primäre Untertitel: Hiermit können Sie externe Untertiteldateien importieren und auf Untertitel-Einstellungen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [Importieren externer Untertiteldateien](#) oder [Untertitel-Einstellungen](#).

- Sekundäre Untertitel: Hiermit können Sie eine sekundäre Untertiteldatei importieren, die zusammen mit den Standarduntertiteln (primäre Untertitel) angezeigt wird und die Einstellungen für die sekundären Untertitel bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Importieren externer Untertiteldateien](#) oder [Untertitel-Einstellungen](#).
- Ansichtswinkel: Bei einigen Filmdateien können Sie diese Option auswählen, um zwischen den Kameraperspektiven umzuschalten.
- Schnappschuss: Wählen Sie diese Option aus, um ein Einzelbild des Videos aufzunehmen. Das Videoeinzelbild wird in die Windows-Zwischenablage kopiert und als Fotoschnappschuss auf dem Computer gespeichert. Im Abschnitt [Schnappschuss](#) unter „Weitere allgemeine Einstellungen“ finden Sie Informationen darüber, wie Sie das Fotoschnappschussformat auswählen und den Ordner auf dem Computer festlegen, in dem es gespeichert wird.




Hinweis: Während der Wiedergabe von WTV-Dateien stehen diese Videowiedergabemenü-Optionen nicht zur Verfügung. Sie können aber während der WTV-Wiedergabe den bevorzugten Video- und Audiostream sowie alle verfügbaren Untertitel auswählen.

Bei angehaltener Videodateiwiedergabe klicken Sie auf die Schaltfläche , um auf die folgende Funktion zuzugreifen:

- Lesezeichen-Viewer: Wählen Sie diese Option aus, um alle aktuellen Lesezeichen für die aktuelle Filmdatei/das aktuelle Video im Lesezeichen-Viewer anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Lesezeichen-Viewer](#).

Expressmenü

Das Expressmenü ermöglicht Ihnen während der Wiedergabe den schnellen Zugriff auf eine Vielzahl von Steuerungen und Wiedergabefunktionen von CyberLink PowerDVD. Klicken Sie einfach während der Wiedergabe mit der rechten Maustaste auf das Medienfenster, um auf das Menü zuzugreifen.





Hinweis: Die im Expressmenü angezeigten und verfügbaren Funktionen hängen von dem derzeit wiedergegebenen Medientyp und den Funktionen ab, die für das Medium (Disctitel, Videodatei usw.) verfügbar sind.

Grundsteuerelemente

Mit den Grundsteuerelementen können Sie die Wiedergabe steuern, auf das Menü „Gehe zu“ zugreifen, Lesezeichen hinzufügen usw., während Sie Filme und Videos ansehen.

Wiedergabesteuerung

Enthält die grundlegende Wiedergabesteuerung (Wiedergabe, Stopp, Pause usw.) für CyberLink PowerDVD.

Lesezeichen hinzufügen

Wählen Sie die Option Lesezeichen hinzufügen aus, um während der Wiedergabe ein Lesezeichen auf dem Film oder Video hinzuzufügen.

Lesezeichen/Kapitel

Wählen Sie diese Option aus, um alle aktuellen Lesezeichen und die Kapitelminiaturansichten für die aktuelle Disc anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter [Lesezeichen-Viewer](#) oder [Kapitel-Viewer](#).

Gehe zu

Verwenden Sie die Option Gehe zu, um schnell ein Kapitel auszuwählen oder durch verfügbare Titel zu navigieren. Der derzeit wiedergegebene Titel wird durch ein Häkchen angezeigt. Der Pfeil rechts neben dem Titel zeigt weitere Auswahlmöglichkeiten in Form von Kapiteln an. Sie können auch die Option Browser oder Kapitel-Viewer zum einfacheren Zugriff auf Kapitel verwenden.

Wiederholen

Wählen Sie diese Option aus, um die Wiedergabe für das aktuelle Kapitel, die Mediendatei oder den Disctitel usw. zu wiederholen. Sie ermöglicht außerdem während der Discwiedergabe den Zugriff auf [Say-It-Again](#) und [A-B-Wiederholung](#).

Zufallswiedergabe

Wählen Sie diese Option bei der Wiedergabe von Diashows, Filmdateien und Videos aus, um die Medien in einem Ordner oder einer Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

Disc-Menüsteuerung

Das Expressmenü bietet während der Wiedergabe schnellen Zugriff auf einige Disc-Menüsteuerungen.

DVD-Menüsteuerung

Während der Wiedergabe von DVD-Titeln stehen die folgenden zusätzlichen Menüsteuerungen im Expressmenü zur Verfügung:

Menü auswählen

Verwenden Sie die Option Menü auswählen, um schnell zu einem der zur Verfügung stehenden Discmenüs zu springen. Weitere Informationen finden Sie unter [Zugreifen auf Discmenüs in PowerDVD](#).

Fortsetzen

Wenn Sie während der Wiedergabe das Disc-Menü aufrufen, wählen Sie Fortsetzen, um schnell zur Szene zurückzukehren, die Sie gerade angesehen haben.



Hinweis: die Fortsetzen aus Menü Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie die Wiedergabe gestoppt haben.

Blu-ray-Disc-Menüsteuerung

Während der Wiedergabe von Blu-ray-Disc*-Titeln stehen die folgenden zusätzlichen Discmenüsteuerungen im Expressmenü zur Verfügung:



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Standbild aus

Wenn die Wiedergabe unterbrochen wurde, das interaktive Menü aber aktiv ist, können Sie hiermit die Videowiedergabe fortsetzen.

Präferenzsteuerung

Die Präferenzsteuerung bietet Zugriff auf Funktionen wie Audiosprache, Untertitel, Ansichtswinkel und mehr.

DVD- und Videopräferenzsteuerung

Während der Wiedergabe von Discs, Filmdateien und Videos sind die folgenden Voreinstellungen im Expressmenü verfügbar.

Audiosprachen

Im Menü „Audiosprachen“ können Sie einen der zur Verfügung stehenden Audiostreams, d. h. die Dialogsprache, auswählen. Die Anzahl der Audiostreams hängt vom Discitel ab.

Untertitel

Das Menü Primäre Untertitel ist das Auswahlmenü für Standarduntertitel. Primäre Untertitel werden normalerweise unten im Bildschirm angezeigt.

Im Menü Sekundäre Untertitel können Sie zusätzliche Untertitel auswählen, die neben den Standarduntertiteln angezeigt werden. Sekundäre Untertitel werden normalerweise oben im Bildschirm angezeigt.

Erweiterte Untertitel

Erweiterte Untertitel werden, wenn dies von Ihrem Discitel unterstützt wird, in der Regel von nationalen Organisationen für Hörgeschädigte angeboten. Diese Untertitel sind in Videoinhalten und als Text im Bild zu finden. Erweiterte Untertitel sind im Gegensatz zu normalen Untertiteln im Videosignal versteckt und erfordern zur Entschlüsselung einen Decoder. Wählen Sie die Option Einstellungen aus, um die Anzeige des Texts von erweiterten Untertiteln zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen von erweiterten Untertiteln.

Ansichtswinkel

Bei einigen Disciteln können Sie diese Option auswählen, um zwischen den verfügbaren Kamerawinkeln umzuschalten.

Karaoke

Die Option „Karaoke“ steht bei der Wiedergabe von Karaoke-Discs zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter [Wiedergeben einer Karaoke-Disc](#).

Blu-ray-Disc-Präferenzsteuerung

Während der Wiedergabe von Blu-ray-Disciteln* stehen die folgenden zusätzlichen Präferenzsteuerungen im Expressmenü zur Verfügung.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

BiB-Video

Ermöglicht die Anzeige eines Bild-im-Bild-Fensters, in dem zusätzliche Inhalte angezeigt werden, die in bestimmten Blu-ray-Disciteln enthalten sind.

BiB-Audiosprache

Wählen Sie die Sprache für das Bild-im-Bild-Video in der Liste aus.

Primäre Untertitel (für Blu-ray-Discs)

Wenn BiB-Video aktiviert ist, können für das Bild-im-Bild-Video zusätzliche Untertitel unter Primäre Untertitel bereitstehen (dies wird durch (von BiB) daneben angezeigt). Wenn Sie BiB-Untertitel auswählen, werden diese im Hauptvideo angezeigt.



Hinweis: Wenn das Video im BiB-Fenster endet oder geschlossen wird, werden wieder die ursprünglich ausgewählten primären Untertitel als Untertitel verwendet.

Ansichtsteuerung

Unter Ansichtsteuerung können Sie u.a. das 3D-Quellformat einstellen, das Seitenverhältnis des Medieninhalts anpassen, den Sie wiedergeben.

3D-Quellformat

Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Ansichtsformat von 3D-Inhalt ändern müssen. Siehe [Einstellen des 3D-Quellformats](#) für weitere Informationen.

Seitenverhältnis

Über die Option Seitenverhältnis können Sie auf Funktionen wie TrueTheater Stretch, Digitalzoom und Pan & Scan zugreifen.

Seitenverhältnis beibehalten

Wählen Sie die Option Seitenverhältnis beibehalten, um sicherzustellen, dass das korrekte Seitenverhältnis Ihrer Videoinhalte erhalten und ggf. die Option Letterbox angewendet wird.

Auf Bildschirmgröße strecken

Wählen Sie Auf Bildschirmgröße strecken, um den Film so zu strecken, dass er das Videofenster ausfüllt.

TrueTheater Stretch*

Die Funktion TrueTheater Stretch ist nur im Vollbildmodus verfügbar und für DVD-Titel im Breitbildformat konzipiert (d. h. optimiert für das Verhältnis 16:9 auf einer 4:3-Bildschirm). Sie verwendet die einzigartige Pano Vision-Videotechnologie von CyberLink, um den Film auf die Bildschirmgröße zu strecken.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Es stehen folgende TrueTheater Stretch-Modi zur Verfügung:

- Smarte Streckung: Beschneidet und streckt die Bildseiten leicht, wobei die Mitte unverändert bleibt.
- In Bildschirm einpassen: Belässt die Bildmitte unverändert, wobei die Seiten leicht gestreckt werden.
- Smart für 2,35:1: Wählen Sie diese Option für Discs mit einem Seitenverhältnis von 2,35:1. Diese Einstellung wurde speziell entwickelt, um die Anzeigefläche von Breitbildgeräten (16:9 oder 16:10) für die Wiedergabe von Discs mit diesem Seitenverhältnis zu maximieren.
- Benutzerdefinierte Streckung: Aktiviert ein vom Benutzer angepasstes Seitenverhältnis, das auf der Registerkarte Seitenverhältnis festgelegt wird.

Weitere Informationen zur Erstellung eines benutzerdefinierten Seitenverhältnisses finden Sie unter [Seitenverhältnis](#).

Pan&Scan

Die Funktion „Pan&Scan“ zeigt den Mittelteil von Discinhalten an und ermöglicht Ihnen, den Anzeigebereich zu verschieben, um weitere Teile des Videos betrachten zu können. Diese Funktion steht nur im Vollbildmodus zur Verfügung und eignet sich für Discitel mit Seitenverhältnissen von 2,35:1 oder 1,85:1 (eignet sich z. B. optimal für Breitbildinhalte auf einem 4:3-Bildschirm). Prüfen Sie das Seitenverhältnis eines bestimmten Discitels, um optimale Resultate bei der Verwendung dieser Funktion zu erhalten.

Pan&Scan ermöglicht Ihnen, Inhalte ohne schwarze Balken anzuzeigen. Dies hat allerdings den Nachteil, dass nicht der gesamte Bildschirmbereich ausgefüllt wird. Die Standardposition von Pan&Scan ist zentriert, aber Sie können das Videofenster einfach verschieben, indem Sie es auf es klicken und es dann nach links oder rechts ziehen.

Vollbild/Wiederherstellen

Wählen Sie Vollbild/Wiederherstellen aus, um CyberLink PowerDVD in den und aus dem Vollbildmodus umzuschalten.

Immer im Vordergrund

Wählen Sie diese Option aus, damit CyberLink PowerDVD immer im Vordergrund vor allen anderen Programmen und Fenstern auf Ihrem Computer angezeigt wird.

Funktionssteuerung

Während der Wiedergabe von Discs und anderen Mediendateien können Sie im Expressmenü auf die folgenden Funktionssteuerungen zugreifen.

Schnappschuss

Wählen Sie diese Option aus, um ein Einzelbild der DVD oder des Videos aufzunehmen. Das Videoeinzelbild wird in die Windows-Zwischenablage kopiert und als Fotoschnappschuss auf dem Computer gespeichert. Im Abschnitt [Schnappschuss](#) unter „Weitere allgemeine Einstellungen“ finden Sie Informationen darüber, wie Sie das Fotoschnappschussformat auswählen und den Ordner auf dem Computer festlegen, in dem es gespeichert wird.

Weitere Funktionen

Wählen Sie diese Option aus, um auf weitere Wiedergabefunktionen, wie z.B. A-B-Wiederholung, Nächster Winkel usw., zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [Weitere Funktionen](#).

Gemeinsam nutzen auf

Wählen Sie beim Anzeigen von Fotos diese Option, um das aktuelle Foto in einem sozialen Netzwerk oder per E-Mail zu teilen.

Drucken

Wählen Sie diese Option während der Wiedergabe von Fotodials aus, um das aktuelle Foto auf einem angeschlossenen Computer zu drucken. Wenn Sie klicken, wird das Foto zum Drucken zum Standardfoto-Viewer des Computers gesendet. Verwenden Sie den Standardfoto-Viewer des Computers, um das Foto nach Bedarf zu drucken.

Als PowerDVD Hintergrundbild festlegen

Wählen Sie diese Option, um das aktuelle Foto als eigenes PowerDVD Hintergrundbild einzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Hintergrundbild](#).

Öffnen mit

Wenn Sie ein Foto, das Sie ansehen, in einem anderen Programm öffnen möchten, wählen Sie Öffnen mit und dann das gewünschte Programm aus.

Von der Festplatte löschen

Wählen Sie diese Option, wenn Sie das aktuell in der Bibliothek angezeigte Foto entfernen und von der Festplatte des Computers löschen möchten.

Auf Datenträger suchen

Wählen Sie diese Option, um den Ordner im Windows Explorer anzuzeigen, in dem sich die Fotodatei befindet.

Wiedergabeinfo und -einstellungen

In diesem Abschnitt des Expressmenüs können Sie das OSD ein- und ausschalten und auf das Fenster PowerDVD-Einstellungen zugreifen.

Informationen anzeigen

Wenn Sie die Funktion Informationen anzeigen aktivieren, werden im OSD („On Screen Display“) die variable Videobitrate, Audiotypen wie Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2.0 oder DTS 5.1 und ihre Audiobitraten angezeigt. Außerdem werden die verstrichene und verbleibende Wiedergabezeit sowie Kapitel- und Titelinformationen angezeigt.



Hinweis: Diese Funktion wird von Videos mit einer Auflösung von mehr als 2560 x 1440, oder wenn die Ausgabeanzeige größer als 2560 x 1440 ist, nicht unterstützt.

Diashowvoreinstellungen



Wählen Sie diese Option bei der Wiedergabe einer Fotodiashow aus, um die Diashowvoreinstellungen anzupassen. Wählen Sie die Dauer der Anzeige der einzelnen Fotos aus, bevor dann das nächste angezeigt wird. Wählen Sie den Effekt, der auf die Diashow angewendet wird. Bewegung fügt Schwenkungen und Zooms zu den einzelnen Fotos hinzu, während Ausblenden einen Ausblendungseffekt zwischen den Fotos einfügt.

Einstellungen

Wählen Sie diese Option aus, um auf das Fenster Einstellungen zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [PowerDVD-Einstellungen - Player-Einstellungen](#).

Wiedergabemenü

Beim Wiedergeben vom Filmdiscs bietet Ihnen das Wiedergabemenü eine weitere Abkürzung für die Auswahl von Kapiteln, und Sie erhalten Zugriff auf den Browser und den Kapitel-Viewer.

1. Um auf das Wiedergabemenü zuzugreifen, klicken Sie während der Wiedergabe mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche  oder  in der Wiedergabesteuerung. Das Kapitel, das Sie gerade anzeigen, ist mit einem Häkchen gekennzeichnet.
2. Wählen Sie das Kapitel aus, das Sie anzeigen möchten, um es aufzurufen.


Browser

Der Browser bietet Ihnen ein Fenster, in dem Sie durch alle zur Verfügung stehenden Titel, ihre zugehörigen Kapitel und alle hinzugefügten Lesezeichen navigieren und diese anzeigen können.



Hinweis: Der Browser steht auch über das Expressmenü zur Verfügung, wenn Sie die Option **Gehe zu** auswählen.


1. Wählen Sie im Wiedergabemenü Browser aus, um das Browserfenster zum Navigieren zwischen den Titeln und Kapiteln und zum Anzeigen von Lesezeichen zu öffnen. Das aktuell wiedergegebene Kapitel ist mit einem roten Zeiger gekennzeichnet.



- Wählen Sie einfach ein Kapitel oder Lesezeichen aus (mit einem Häkchen markiert), und klicken Sie anschließend auf Gehe zu, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Kapitel-Viewer

Mit dem Kapitel-Viewer können Sie die DVD-Kapitelminiaturansichten in einer

Rasteransicht anzeigen. Sie können auch im Wiedergabemenü (klicken Sie auf , und wählen Sie Lesezeichen/Kapitel und danach Kapitel-Viewer) oder über das Expressmenü auf den Viewer zugreifen, wenn Sie die Option Gehe zu oder Lesezeichen/Kapitel auswählen.



Hinweis: Der Kapitel-Viewer steht aus Inhaltsschutzgründen für Blu-ray-Discs nicht zur Verfügung.

Verwenden Sie eine Fernbedienung oder die Maus, um die Kapitelminiaturansichten zu durchsuchen. Wählen Sie eine Kapitelminiaturansicht aus, um die Wiedergabe mit diesem Kapitel zu beginnen.



Hinweis: CyberLink PowerDVD speichert alle Kapitelminiaturansichten auf dem Computer, wenn Sie den Kapitel-Viewer verwenden. Wenn Sie die Miniaturansichten verwalten möchten, um zusätzlichen freien Platz auf der Disc bereitzustellen, lesen Sie den Abschnitt **Cachedateien** unter [Allgemeine Einstellungen](#).

Wiedergabe mit PowerDVD Remote steuern

Wenn Sie ein Android-Gerät oder iOS-Gerät besitzen, auf dem PowerDVD Remote* installiert ist, können Sie die Wiedergabe von Medien auf einem Computer, auf dem CyberLink PowerDVD 11, 12, 13, 14 oder 15 installiert ist, fernsteuern. Außerdem können Sie mit PowerDVD Remote Medien auf den angeschlossenen Geräten in CyberLink PowerDVD wiedergeben.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Einrichten von PowerDVD Remote auf einem Gerät

Bevor Sie die Wiedergabe von Medien mithilfe eines mobilen Geräts fernsteuern können, müssen Sie:

- Den Computer, auf dem CyberLink PowerDVD 11, 12, 13, 14, 15 installiert ist, mit einem WLAN verbinden.
- Das mobile Android- oder iOS-Gerät mit demselben WLAN verbinden.
- Die kostenlose App PowerDVD Remote aus dem Online-Shop (Google Play, Apple App Store) herunterladen.
- Die App PowerDVD Remote auf dem mobilen Gerät installieren.
- Auf dem mit dem WLAN verbundenen Computer auf die Registerkarte Geräte und Heimmedien (DLNA) von CyberLink PowerDVD klicken und dann PowerDVD Remote auswählen. Wählen Sie danach die Option Zulassen, dass PowerDVD Remote die Verbindung mit diesem Computer herstellt und ihn kontrolliert, um PowerDVD Remote die Berechtigung zu erteilen, die Wiedergabe von CyberLink PowerDVD auf dem aktuellen Computer zu kontrollieren.
- Den auf dieser Registerkarte angegebenen Passcode in das Gerät eingeben, auf dem PowerDVD Remote ausgeführt wird, damit CyberLink PowerDVD auf diesem Computer gesteuert werden kann.



Hinweis: Klicken Sie ggf. auf **Ändern**, um einen neuen **Passcode** für das angeschlossene Gerät zu generieren.

Medien in PowerDVD mit PowerDVD Remote wiedergeben

Nachdem Sie das mobile Gerät eingerichtet haben, indem Sie es mit dem WLAN verbunden und PowerDVD Remote installiert haben, können Sie mit seiner Hilfe die Wiedergabe von Medien in CyberLink PowerDVD oder dem Gerät selbst steuern.

So führen Sie die Fernsteuerung der Wiedergabe von Medien mit PowerDVD Remote durch:

1. Öffnen Sie das CyberLink PowerDVD-Programm auf dem Computer, auf dem Sie die Medien wiedergeben möchten.
2. Starten Sie die App PowerDVD Remote auf dem mobilen Gerät. PowerDVD Remote sucht und findet alle Medienserver, die mit demselben Netzwerk wie die App verbunden sind.
3. Wählen Sie den Server in der Liste (Name des Computers, auf dem Sie CyberLink PowerDVD gestartet haben), um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
4. Geben Sie ggf. den vierstelligen Passcode ein, um auf den Medienserver zuzugreifen. Siehe [Einrichten von PowerDVD Remote auf einem Gerät](#) für weitere Informationen.
5. PowerDVD Remote zeigt das Fenster Module an.
6. Im Fenster Module von PowerDVD Remote haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
 - Wählen Sie Film, um auf der Registerkarte Filme/TV des Computers, auf dem CyberLink PowerDVD ausgeführt wird, auf Filmdiscs zuzugreifen und sie wiederzugeben.
 - Wählen Sie Video, um auf der Registerkarte „Videos“ des Computers, auf dem CyberLink PowerDVD ausgeführt wird, auf Videodateien zuzugreifen und sie wiederzugeben.
 - Wählen Sie Foto, um auf der Registerkarte „Fotos“ des Computers, auf dem CyberLink PowerDVD ausgeführt wird, auf Fotos zuzugreifen und sie anzuzeigen.
 - Wählen Sie Musik, um auf der Registerkarte „Musik“ des Computers, auf dem CyberLink PowerDVD ausgeführt wird, auf Musik zuzugreifen und sie wiederzugeben.
 - Wählen Sie Gerät, um auf Medien zuzugreifen, die sich auf dem Gerät befinden, mit dessen Hilfe Sie die Wiedergabe steuern. Wenn weitere mobile Geräte mit dem Server verbunden sind, können Sie auf sie und das Gerät, mit dem Sie die Wiedergabe steuern, über die Registerkarte „Geräte“ des Computers zugreifen, auf dem CyberLink PowerDVD ausgeführt wird.



Hinweis: Bei der Fernwiedergabe von Medien mithilfe von PowerDVD Remote richten sich die verfügbaren Wiedergabesteuerungen nach dem Typ der Medien, den Sie wiedergeben. Eine Beschreibung der für die einzelnen Medientypen verfügbaren Steuerungen und Wiedergabefunktionen finden Sie unter [Wiedergabesteuerung](#).

7. Wählen Sie in PowerDVD Remote die Registerkarte Touchpad am unteren Bildschirmrand, um auf das Touchpad zuzugreifen und es zu verwenden. Wenn Sie einen Finger über den Bildschirm des mobilen Geräts ziehen, steuern Sie die Mausbewegung auf dem Computer, auf dem CyberLink PowerDVD ausgeführt wird. Durch Doppeltippen auf den Bildschirm wird die Wiedergabe ausgewählter Medien gestartet.



Hinweis: Das **Touchpad** bietet die gleichen Optionen wie eine herkömmliche Maus oder ein herkömmliches Touchpad. Sie können alle Schaltflächen, Registerkarten oder Mediendateien des Programms CyberLink PowerDVD auswählen und mit der Bildlaufleiste auf der rechten Seite in den Medien in einem Fenster blättern.


-
8. Wählen Sie in PowerDVD Remote die Registerkarte Wiedergabesteuerung aus, um die Wiedergabe des ausgewählten Mediums mit den verfügbaren Steuerungen zu steuern. Wenn Sie eine Disc über die Registerkarte Filme wiedergeben, tippen Sie auf die Option DVD/BD. Sie erhalten weitere Steuerungen, z.B. Zugriff auf den Kapitel-Viewer, Discmenüs, Untertitel und verfügbare Sprachen.

Kapitel 6:

Wiedergabefunktionen

CyberLink PowerDVD bietet viele Wiedergabefunktionen, die das Filmerlebnis mit Sicherheit verbessern.

TrueTheater-Verbesserungen


Klicken Sie auf , um das Fenster TrueTheater anzuzeigen. Bei TrueTheater handelt es sich um Video- und Audioverbesserungstechnologien von CyberLink, die dazu beitragen, Medien in besserer Qualität als das Original wiederzugeben.

TrueTheater aktivieren

Während der Wiedergabe von Blu-rays, DVDs, Videodateien (einschließlich Filmdateien und TV-Sendungen) und Videos auf YouTube können Sie TrueTheater Videoverbesserungen aktivieren, um die Wiedergabequalität zu maximieren.



Hinweis: Wenn TrueTheater-Verbesserungen während der Wiedergabe nicht verfügbar sind, lesen Sie den folgenden Abschnitt für Informationen über den möglichen Grund: [Warum ist TrueTheater nicht verfügbar?](#)

Klicken Sie auf , um das TrueTheater Fenster zu öffnen und die folgenden Optionen anzuzeigen:

Intellig. Verbesserung

Auf dieser Registerkarte können Sie sämtliche TrueTheater-Verbesserungen automatisch während der Wiedergabe anwenden. CyberLink PowerDVD passt TrueTheater Videoverbesserungen dynamisch an (schaltet ein oder aus), um eine optimale Leistung bei maximaler Wiedergabequalität zu bieten.

- Video: Wählen Sie diese Option, um Videoverbesserungen zu aktivieren und das Video besser aussehen zu lassen. Ziehen Sie die verfügbaren Regler nach links oder rechts, um die Stufe anzupassen, bis zu der TrueTheater Videoverbesserungen angewendet werden sollen. TrueTheater Video verbessert die Helligkeit, den Kontrast und auch die Farbe des Videos, um es gesättigter und lebendiger zu machen. TrueTheater wird das Video auch schärfen (wenn die Auflösung geringer als 720p ist), um es klarer aussehen zu lassen.

- **Audio:** Wählen Sie diese Option, um Audioverbesserungen zu aktivieren und das Audio besser klingen zu lassen. Ziehen Sie die verfügbaren Regler nach links oder rechts, um die Stufe anzupassen, bis zu der TrueTheater Audioverbesserungen angewendet werden sollen. TrueTheater-Audio verstärkt die Lautstärke, Bass und Dialoge im Film, um ein umfassenderes Medienerlebnis zu bieten.

Erweit. Verbesserung

Wählen Sie diese Registerkarte, um den Grad der auf das Video angewendeten TrueTheater-Verbesserungen wie folgt manuell zu aktivieren und einzustellen:

Video

Wählen Sie die Video Option, um die folgenden TrueTheater Videoverbesserungen zu aktivieren:

- **TrueTheater HD:** Wählen Sie diese Option, um eine höhere Auflösung als die des Originalvideos zu verwenden und so ein schärferes und fehlerfreieres Bild zu erzeugen. TrueTheater HD kann Videos mit einer Auflösung von 480p auf bis zu 1080p verbessern. Stellen Sie mit dem Schieberegler die für Ihre Konfiguration optimale Ausgabe­schärfe ein.
- **TrueTheater Lighting (CyberLink Eagle Vision 2):** Dies ist eine von CyberLink entwickelte Videoverbesserungstechnologie, die Videoinhalte erkennt und die Helligkeits-/Kontrastverhältnisse dynamisch so regelt, dass Sie die Videoeinstellungen in Szenen, die zu dunkel oder zu hell sind, nicht verändern müssen. Stellen Sie mit dem Pegel-Schieberegler den TrueTheater Lighting-Effekt auf den gewünschten Wert ein.
- **TrueTheater Color:** Wählen Sie diese Option, um die Farbsättigungsverhältnisse im Video dynamisch anzupassen. Verwenden Sie den Pegelregler, um die Farben im Video lebendiger zu machen, ohne die Hauttöne zu beeinflussen.
- **TrueTheater Motion:** Wählen Sie diese Option, um das Upsampling der Bildrate von 24 fps auf bis zu 60 fps zu aktivieren. Dadurch werden Schwenkszenen, insbesondere in Actionfilmen, glatter wiedergegeben. TrueTheater Motion kann die Bildrate von Videoinhalt je nach Ausgabe­bildrate der Anzeige auf 60 oder 72 fps verbessern.
- **TrueTheater Noise Reduction:** Wählen Sie diese Option, um das Ausmaß an Videorauschen, einschließlich High-ISO und TV-Signal-Rauschen, zu verringern, wenn Sie Heimvideodateien in CyberLink PowerDVD wiedergeben. Ziehen Sie

nach der Aktivierung den Schieberegler, um das Ausmaß der Rauschunterdrückung im Video zu erhöhen oder zu verringern.



Hinweis: Diese Funktion steht für die Discwiedergabe nicht zur Verfügung.

- TrueTheater Stabilizer: Wählen Sie diese Option, um eine Bewegungskompensations-Technologie anzuwenden, wenn Sie verwackelte Heimvideodateien wiedergeben. Diese Funktion eignet sich ideal für Videodateien, die ohne Stativ oder in Bewegung aufgenommen wurden.



Hinweis: Diese Funktion steht für die Discwiedergabe nicht zur Verfügung.

Audio

Wählen Sie die Audio Option, um TrueTheater Audioverbesserungen zu aktivieren. Ziehen Sie den verfügbaren Regler nach links oder rechts, um die anzuwendende Stärke anzupassen. TrueTheater-Audio verstärkt die Lautstärke, Bass und Dialoge im Film, um ein umfassenderes Medienerlebnis zu bieten.

Warum ist TrueTheater nicht verfügbar?




Während der Videowiedergabe gibt es einige Situationen, in denen TrueTheater-Verbesserungen nicht verfügbar sind:

- TrueTheater-Videoverbesserungen sind während der Wiedergabe von Blu-ray-3D-Discs und 3D-Videodateien nicht verfügbar.
- TrueTheater Videoverbesserungen sind nicht verfügbar, wenn die Videoauflösung 1080p übersteigt.
- TrueTheater Videoverbesserungen sind nicht verfügbar, wenn Sie ein Video über ein DLNA Netzwerk mit DTCP-IP wiedergeben.
- TrueTheater Audioverbesserungen sind nicht verfügbar, wenn der ausgewählte HDMI Audioausgangsmodus unter [Weitere Audioeinstellungen](#) einer der "nicht dekodierte" Passthrough an externes Gerät Optionen ist.

TrueTheater-Anzeigemodi

Die Option für den Anzeigemodus steht zur Verfügung, wenn Sie TrueTheater Videoverbesserungen aktivieren, und ermöglicht Ihnen, festzulegen, wie sie während der Wiedergabe angezeigt werden.

Sie können unter den folgenden Anzeigemodi auswählen:

-  : Wählen Sie diese Option, um die angewendeten Videoverbesserungen für das gesamte Video im Normalmodus anzuzeigen.
-  : Wählen Sie diese Option, um die angewendeten Videoverbesserungen im Teilen-Modus zu vergleichen, wobei die linke Hälfte des Videos normal und die rechte Hälfte mit Videoverbesserungen wiedergegeben werden.
-  : Wählen Sie diese Option, um die angewendeten Videoverbesserungen für das gesamte Video im Vergleichen-Modus anzuzeigen, wobei das Video links normal und rechts mit Videoverbesserungen wiedergegeben wird.

3D-Wiedergabe

CyberLink PowerDVD unterstützt die Wiedergabe von 3D Blu-ray-Discs*, DVDs*, Videodateien* und 3D-YouTube-Videos* und ermöglicht Ihnen auch, .JPS-, .MPO- und Seite-an-Seite-3D-Fotos* in 3D anzuschauen. CyberLink PowerDVD kann auch alle herkömmlichen 2D-Blu-ray-Discs**, DVD-Filme, Videodateien, YouTube-Videos und Fotos mit TrueTheater 3D* nach 3D konvertieren.

3D-Wiedergabewarnung: Sollte es zu Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit, verschwommener Sicht oder anderen ähnlichen Symptomen kommen, während Sie sich 3D-Videoinhalte anschauen, sollten Sie die Wiedergabe umgehend stoppen und einen Arzt aufsuchen.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung. ** Nur Windows 7 und 8.

Bevor Sie mit der 3D-Wiedergabe beginnen, wird empfohlen, das 3D-Anzeigegerät einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigegerät](#) in den 3D-Anzeigevoreinstellungen.

Aktivieren der 3D-Wiedergabe

Um die 3D* Wiedergabe zu aktivieren, wählen Sie einfach die **3D** Schaltfläche an den Wiedergabesteuerungen und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen:

- 3D-Medien in 3D wiedergeben: wählen Sie diese Option, um die automatische Wiedergabe von sämtlichen 3D-Medien (3D** Blu-ray Disc oder DVD, 3D Videodatei, 3D Fotos) zu aktivieren. Nach der Aktivierung wird CyberLink PowerDVD 3D-Medien automatisch in 3D wiedergeben, so dass Sie die 3D Wiedergabe nicht jedes Mal aktivieren müssen.



Hinweis: ** Wenn Ihre Version von CyberLink PowerDVD die 3D-Blu-ray-Discwiedergabe unterstützt, müssen Sie die Wiedergabe eventuell in den Einstellungen aktivieren. Informationen über das Aktivieren dieser Funktion finden Sie unter [Blu-ray-3D](#).

- 2D-Medien nach 3D konvertieren: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD sämtliche 2D-Medien (2D Blu-ray Discs, DVDs, Videodateien, YouTube Videos, Fotos) mit TrueTheater 3D beim Start der Wiedergabe in 3D konvertieren soll. Nach der Aktivierung müssen Sie TrueTheater 3D nicht jedes Mal aktivieren, wenn Sie 2D-Medien konvertieren möchten.



Hinweis: Der 3D-Modus ist aktiviert, wenn das 3D-Symbol in der Wiedergabesteuerung als **3D** angezeigt wird. Während der 3D-Wiedergabe sind mehrere Funktionen deaktiviert.

Wenn Sie die 3D-Anzeigekonfiguration oder die Wiedergabevoreinstellungen


anpassen müssen, klicken Sie in der Wiedergabesteuerung auf **3D**, und wählen Sie dann Weitere 3D-Voreinstellungen aus. Ausführliche Informationen über die verfügbaren Konfigurationsoptionen finden Sie unter [3D-Anzeige-Voreinstellungen](#).




Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Lesezeichen hinzufügen

Klicken Sie während der Wiedergabe von DVDs, Filmdateien, TV-Sendungen und



Videoclips auf , um Ihre Lieblingsszenen als Lesezeichen zu speichern und auf den Lesezeichen-Viewer zuzugreifen.

Wenn Sie eine Szene als Lesezeichen speichern möchten, klicken Sie auf  und wählen Sie anschließend Lesezeichen hinzufügen. Wenn Sie Lesezeichen zu Videos hinzufügen, wird CyberLink PowerDVD eine grafische Markierung zum Navigationsregler hinzufügen, so dass Sie es später ganz einfach wiederfinden und aufrufen können.



Lesezeichen-Viewer

Im Lesezeichen-Viewer können Sie sämtliche als Lesezeichen gespeicherten Szenen für die aktuell wiedergegebene DVD, Filmdatei, TV-Sendung oder Videoclip anzeigen. Sie können auch die bestehenden Lesezeichen bearbeiten, indem Sie Kommentare hinzufügen, oder DVD Lesezeichen von/auf die Festplatte exportieren/importieren.

Um den Lesezeichen-Viewer zu öffnen, klicken Sie auf , und wählen Sie anschließend Lesezeichen/Kapitel > Lesezeichen-Viewer während der Wiedergabe. Wenn die Wiedergabe auf der Video Registerkarte gestoppt wird, greifen Sie auf ihn durch Anklicken von  und anschließender Auswahl von Lesezeichen-Viewer zu.

Für DVDs zeigt der Lesezeichen-Viewer sämtliche Lesezeichen (falls vorhanden) für die Disc an, die Sie gerade ansehen. Für Videos zeigt der Lesezeichen-Viewer sämtliche Lesezeichen (wenn vorhanden) für die aktuelle Videodatei und sämtlicher Videos mit Lesezeichen auf der linken Seite an.



Im Lesezeichen-Viewer können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:



Hinweis: Einige dieser Aufgaben stehen für Video-Lesezeichen nicht zur Verfügung.

- Wählen Sie für Videolesezeichen, falls erforderlich, die Videodatei auf der linken Seite aus, um sämtliche als Lesezeichen gespeicherten Szenen für das Video anzuzeigen.
- Klicken Sie auf ein Lesezeichen im Hauptfenster, um die Wiedergabe von dieser Szene zu starten, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Wiedergabe, um die erste

als Lesezeichen gespeicherte Szene wiederzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Wiedergeben von Lesezeichen](#).

- Klicken Sie auf Bearbeiten, um Kommentare zu einem Lesezeichen hinzuzufügen. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen.
- Wenn Sie ein bestimmtes Lesezeichen löschen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten und anschließend auf die Schaltfläche  neben dem Lesezeichen, das Sie löschen möchten.
- Klicken Sie für DVD-Lesezeichen auf Exportieren, um die Lesezeichen in einer MovieMark-Datei auf der Festplatte zu speichern. Die im BMK-Format gespeicherte Datei können Sie dann auf einem anderen Computer importieren oder per E-Mail Freunden zusenden.
- Klicken Sie für DVD-Lesezeichen auf , um einen Satz von Lesezeichen (MovieMarks) im BMK Format in den Lesezeichen-Viewer zu importieren. Sie können die Liste der Filme, die Sie in MovieMarks importiert haben, anzeigen, indem Sie auf die Dropdown-Liste oben links klicken. Die DVD für den Film muss sich im Laufwerk befinden, damit Sie mit Lesezeichen markierte Szenen anzeigen können.
- Wenn Sie importierte Lesezeichen (MovieMark) in der Listenansicht löschen möchten, markieren Sie es, und klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf Beenden, um den Lesezeichen-Viewer zu schließen und zur DVD oder zum Video zurückzukehren.


Wiedergeben von Lesezeichen

Wenn Sie einen MovieMark oder einzelnes Lesezeichen wiedergeben, startet CyberLink PowerDVD die Wiedergabe von der als Lesezeichen gespeicherten Stelle und setzt die Wiedergabe der Disc/des Videos von der Stelle fort, an der das Lesezeichen gesetzt wurde. Drücken Sie auf die G-Taste auf der Tastatur, um die nächste als Lesezeichen gespeicherte Szene anzuzeigen.

Wenn sich die Lesezeichen in einer Filmdatei, TV-Sendung oder Videoclip befinden, können Sie einfach mit dem Mauszeiger über den Navigationsregler fahren, um die als Lesezeichen gespeicherten Szenen anzuzeigen.






Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das Lesezeichen, um ein Miniaturbild der Szene anzuzeigen, oder klicken Sie es an, um das Video von dieser als Lesezeichen markieren Stelle wiederzugeben.



Weitere Funktionen

Sie können während der Discwiedergabe auf das Fenster „Weitere Funktionen“ zugreifen, um weitere Wiedergabefunktionen, wie z. B. A-B-Wiederholung und Nächster Winkel, aufzurufen.

Wenn Sie das Fenster „Weitere Funktionen“ anzeigen möchten, klicken Sie während der Discwiedergabe auf , und wählen Sie Weitere Funktionen aus. Klicken Sie anschließend auf , um alle verfügbaren Schaltflächen anzuzeigen.



Hinweis: In der folgenden Tabelle ist die Abkürzungstaste jeder Schaltfläche enthalten, sofern vorhanden. Eine vollständige Liste aller Abkürzungstasten in PowerDVD und des zugehörigen Verhaltens finden Sie unter [PowerDVD-Abkürzungstasten](#).





	Schaltfläche/Symbol	Abkürzungstaste	Beschreibung
A	Navigationsschaltflächen	Pfeile Links, Rechts, Nach oben, Nach unten	Zum Navigieren in einem Disc-Menü.
B		F9 (rot), F10 (grün), F11 (gelb), F12 (blau)	Stimmen mit den entsprechenden farbigen Tasten auf der Fernbedienung überein. Werden nur während der Blu-ray-Discwiedergabe angezeigt.
C	Eingabetaste	Eingabetaste	Übernimmt die ausgewählte Option.

D	A-B-Wiederholung	X	Wiederholt die ausgewählte Szene. Siehe A-B-Wiederholung .
E	Say-It-Again	W	Wiederholt den letzten Dialog. Siehe Say-It-Again .
F	Schnappschuss	C	Zeichnet Videoinhalte als Bilddatei auf. (Wird während der Blu-ray-Discwiedergabe nicht unterstützt.) Siehe Aufnehmen von Fotoschnappschüssen .
G	Nächster Winkel	A	Wechselt zwischen den verfügbaren Kameraperspektiven. Siehe Nächster Winkel .
H	Erweitern/Reduzieren		Wählen Sie dies, um Schaltflächen durch Erweiterung oder Verkleinerung des Fensters anzuzeigen oder auszublenden.
I	1 - +10	0-9, * für +10	Zahlentastatur.
J	Karaoke	K	Schaltet zwischen den Karaoke-Modi hin und her. Siehe Wiedergeben einer Karaoke-Disc .

A-B-Wiederholung

Mit A-B-Wiederholung können Sie einen Teil des Films zur wiederholten Wiedergabe auswählen. Der Anfangspunkt der sich wiederholenden Wiedergabe wird A genannt und der Endpunkt B. Dies unterscheidet sich von der Funktion Say-It-Again, bei der nur der aktuelle Dialog wiederholt wird.

So verwenden Sie die A-B-Wiederholung:



1. Klicken Sie während der Wiedergabe auf die Schaltfläche , um auf das Dialogfeld „A-B-Wiederholung“ zuzugreifen (oder drücken Sie die Taste X auf der Tastatur).
2. Legen Sie Punkt A fest, indem Sie am Anfang des Segments, das Sie wiederholen möchten, auf die Schaltfläche  klicken.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche , wenn das Ende des zu wiederholenden Segments erreicht ist, um Punkt B festzulegen. Das Segment wird wiederholt und als Endlosschleife ausgeführt, auch wenn Sie das Dialogfeld A-B-Wiederholung schließen.
4. Wenn Sie die A-B-Wiederholung abbrechen möchten, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche . Sie können dazu auch außerhalb des Segments navigieren (indem Sie den Navigationsschieberegler verwenden oder zum nächsten oder vorherigen Kapitel springen).




Hinweis: Diese Funktion wird von Blu-ray-Disc Titeln nicht unterstützt.

Say-It-Again

Sie können auch Say-It-Again verwenden, um den Dialog zu wiederholen, den Sie gerade ansehen. So verwenden Sie Say-It-Again:

1. Klicken Sie während der Wiedergabe eines Dialogs einfach auf die Schaltfläche , um diesen zu wiederholen.
2. Klicken Sie nochmals auf , um Say-It-Again auszuschalten.

Nächster Winkel

Die Funktion Nächster Winkel ist häufig für Konzert-Discs verfügbar. Klicken Sie während der Wiedergabe auf , um zwischen den verfügbaren Blickwinkeln (Kameraperspektiven) zu wechseln.

Menü/Zahlentastatur

Menü/Zahlentastatur bietet Navigationsschaltflächen, ein Feld zur Eingabe von Zahlen und Schaltflächen zum Zugriff auf andere Funktionen.


Aufnahmen von Fotoschnappschüssen

CyberLink PowerDVD ermöglicht, während der Wiedergabe einer DVD, einer Filmdatei, einer TV-Sendung oder eines Videos Einzelbilder Ihrer Liebesszenen aufzunehmen. Das Videoeinzelbild wird in die Windows-Zwischenablage kopiert und als Fotodatei auf dem Computer gespeichert. Im Abschnitt [Schnappschuss](#) unter „Weitere allgemeine Einstellungen“ finden Sie Informationen darüber, wie Sie das Fotoschnappschuss-Dateiformat auswählen und den Ordner auf dem Computer festlegen, in dem es gespeichert wird.



Hinweis: Diese Funktion ist während der Wiedergabe von Blu-ray-Disciteln nicht verfügbar. Sie ist außerdem im 3D-Modus bei Videos mit einer Auflösung von mehr als 2560 x 1440, oder wenn die Ausgabeanzeige größer als 2560 x 1440 ist, nicht verfügbar.



Aufzeichnen von Schnappschüssen

1. Klicken Sie während der Wiedergabe im Fenster Weitere Funktionen auf die Schaltfläche , oder drücken Sie die Taste C auf der Tastatur, um ein Einzelbild des aktuellen Videoinhalts aufzuzeichnen. Um genauere Ergebnisse zu erzielen, können Sie die Wiedergabe unterbrechen, die Szene im Zeitlupenmodus wiedergeben oder schrittweise Einzelbild für Einzelbild ansehen und anschließend das gewünschte Videoeinzelbild aufzeichnen.
2. Das Schnappschuss Dialogfenster wird sich nach der Aufnahme des Fotoschnappschusses öffnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner öffnen, um den Speicherort des aufgenommenen Fotos auf der Festplatte des Computers anzuzeigen. Klicken Sie auf Einstellungen, um das Fotoformat oder den Speicherort zu ändern.

Aufnehmen eines Videoeinzelbilds

So nehmen Sie ein Videoeinzelbild auf, und speichern es als Foto.

1. Wählen Sie während der Wiedergabe einen der folgenden Schritte:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche , und wählen Sie dann Schnappschuss aus.
- Drücken Sie die Taste C auf der Tastatur.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche  im Fenster [Weitere Funktionen](#) (nur DVD-Discwiedergabe).



Hinweis: Genauer gesagt können Sie die Wiedergabe unterbrechen und mit den Schaltflächen Schritt vorwärts/rückwärts das genaue Videoeinzelbild suchen und aufnehmen.

2. Das Foto wird in dem Ordner gespeichert, der im Abschnitt [Schnappschuss](#) von „Weitere allgemeine Einstellungen“ angegeben ist.



Hinweis: Das Schnappschuss-Dialogfeld wird standardmäßig nach der Aufnahme des Fotoschnappschusses angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ordner öffnen**, um den Speicherort des aufgenommenen Fotos auf der Festplatte des Computers anzuzeigen. Klicken Sie auf **Einstellungen**, um das Fotoformat oder den Speicherort zu ändern.


Externe/eingebettete Untertitel

CyberLink PowerDVD unterstützt die Verwendung von Untertiteln, die in MKV-Filmdateien eingebettet sind. Sie können außerdem während der Filmwiedergabe Untertitel importieren, die sich in einer externen Datei befinden.



Hinweis: Die Verwendung externer Untertiteldateien wird nur während der Wiedergabe einzelner Videodateien (Filmdateien oder TV-Sendungen) unterstützt.

So zeigen Sie externe/eingebettete Untertitel während der Wiedergabe an oder ändern sie:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche  (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Medienfenster, um das Expressmenü anzuzeigen).
2. Wählen Sie Primäre Untertitel oder Sekundäre Untertitel und danach die Untertitelsprache, die Sie verwenden möchten, in der Liste aus. Wenn die Untertitel, die Sie verwenden möchten, nicht verfügbar sind, müssen Sie die Untertiteldatei möglicherweise importieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Importieren externer Untertiteldateien](#).

3. Sie können die Anzeige der Untertitel anhalten, indem Sie auf die Schaltfläche



klicken (oder im Medienfenster mit der rechten Maustaste klicken) und Primäre Untertitel > Aus oder Sekundäre Untertitel > Aus auswählen.

Informationen darüber, wie Sie Schriftschnitt, Position und Codierung für externe und eingebettete Untertitel ändern, finden Sie unter [Untertitel-Einstellungen](#).


Importieren externer Untertiteldateien

Sie können während der Film- und Videodateiwiedergabe Untertitel importieren, die sich in einer externen Datei befinden. CyberLink PowerDVD unterstützt die folgenden Dateiformate für externe Untertitel: ASS, PSB, SSA, SMI, SRT, SUB.

So importieren Sie eine externe Untertiteldatei:



Hinweis: Sie können auch während der Wiedergabe eine Untertiteldatei per Drag-and-Drop auf die CyberLink PowerDVD-Benutzeroberfläche verschieben, um sie zu importieren.

1. Klicken Sie während der Wiedergabe auf die Schaltfläche  (oder klicken Sie im Medienfenster mit der rechten Maustaste), und wählen Sie dann Primäre Untertitel > Importieren oder Sekundäre Untertitel > Importieren aus.
2. Suchen Sie die zu importierende Untertiteldatei in dem Dialogfeld, das angezeigt wird, und wählen Sie sie aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen, um die Untertiteldatei zu importieren.



Hinweis: CyberLink PowerDVD importiert automatisch alle unterstützten Untertiteldateien, die sich im selben Verzeichnis wie die Filmdatei befinden, die wiedergegeben wird. Sie können bis zu zehn Untertiteldateien importieren, aber während der Wiedergabe nur maximal zwei anzeigen.

Nach dem Import können Sie in den Einstellungen ggf. Schriftschnitt, Position und Codierung ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Untertitel-Einstellungen](#).

Kapitel 7:


Verwenden von CyberLink Cloud

Klicken Sie auf die Registerkarte CyberLink Cloud*, um die auf dem Clouddienst von CyberLink gespeicherten Medien anzuzeigen. Sie können Videos, Fotos und Musik von der Festplatte Ihres Computers zu CyberLink Cloud hochladen. Auf diese Weise können Sie sie sichern und zur Verfügung stellen, sodass sie an einem beliebigen Ort mit Power Media Player auf einem mobilen Gerät wiedergegeben werden können. CyberLink PowerDVD kann die Medien in der Medienbibliothek auch mit Medien in CyberLink Cloud automatisch synchronisieren.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

CyberLink PowerDVD zeigt am unteren Rand des Medienfensters an, wie viele Medien jedes Typs Sie in CyberLink Cloud gespeichert haben. Außerdem wird angezeigt, wie viel freier Speicherplatz verfügbar ist.



Hochladen von Medien zu CyberLink Cloud

Sie können schnell und unkompliziert Medien, die sich in der CyberLink-Medienbibliothek und auf der Festplatte Ihres Computers befinden, zu CyberLink Cloud hochladen. Bei Bedarf können Sie auch nur die in CyberLink PowerDVD erstellten Wiedergabelisten hochladen. Die (in den Wiedergabelisten aufgeführten) Mediendateien werden automatisch zusammen mit den Wiedergabelisten hochgeladen.



Hinweis: Sie können die in der CyberLink Cloud gespeicherten Medien wiedergeben und mehr. Siehe [Wiedergeben von in CyberLink Cloud gespeicherten Medien](#) für weitere Informationen.

So laden Sie Medien zu CyberLink Cloud hoch:

1. Wählen Sie einen der folgenden Schritte:
 - Klicken Sie auf die Registerkarte Medienbibliothek, und suchen Sie die Medien, die Sie hochladen möchten, in der Bibliothek.
 - Klicken Sie auf die Registerkarte Mein Computer, und suchen Sie die Medien, die Sie hochladen möchten, auf der Festplatte Ihres Computers.
 - Klicken Sie auf die Registerkarte Wiedergabelisten, und wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die Sie hochladen möchten.



Hinweis: Sie können auch Mediendateien und Ordner per Drag-and-Drop aus Windows-Explorer in den CyberLink Cloud-Bereich des Medienfelds verschieben, um sie hochzuladen.

2. Wählen Sie die Medien aus, die Sie hochladen möchten. Sie können einzelne Mediendateien oder ganze Medienordner oder Musikalben auswählen. Wenn Sie eine Wiedergabeliste hochladen möchten, wählen Sie einfach den Wiedergabelistennamen im Medienfeld aus.
3. Verschieben Sie die ausgewählten Medien, den ausgewählten Ordner oder die ausgewählte Wiedergabeliste per Drag-and-Drop in den CyberLink Cloud-Bereich des Medienfelds. CyberLink PowerDVD lädt alle ausgewählten Inhalte zu CyberLink Cloud hoch.



Hinweis: Wenn Sie Filmdateien zu CyberLink Cloud hochladen, werden Sie gefragt, ob Sie die Untertitel des Films, sofern vorhanden, ebenfalls hochladen möchten.




Synchronisieren von Medien mit CyberLink Cloud

CyberLink PowerDVD synchronisiert die Medien in der Medienbibliothek automatisch mit den Medien in CyberLink Cloud und stellt sicher, dass sie jederzeit dort verfügbar sind, wo Sie sie benötigen.



Hinweis: In den [CyberLink Cloud-Einstellungen](#) können Sie Synchronisierungsoptionen für die Synchronisierung von Medien konfigurieren.

So synchronisieren Sie Medien mit CyberLink Cloud:

1. Klicken Sie in CyberLink PowerDVD auf die Registerkarte CyberLink Cloud im Medienfeld und anschließend auf den Abschnitt Informationen.
2. Klicken Sie auf  im Medienfenster und konfigurieren Sie die Optionen wie folgt:
 - Von anderen Geräten hochgeladene Videos automatisch herunterladen: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD neue Videos, die in CyberLink Cloud gefunden werden, in die Medienbibliothek herunterladen und importieren soll.
 - Videos automatisch mit CyberLink Cloud synchronisieren: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD die Videos in der Medienbibliothek mit den Videos in CyberLink Cloud synchronisieren soll. Sie können wählen, ob Alle Videos oder nur Ausgewählte Wiedergabelisten, Ordner synchronisiert werden sollen, die Sie angeben, nachdem diese Option ausgewählt wurde.
3. Klicken Sie auf  im Medienfenster und konfigurieren Sie die Optionen wie folgt:
 - Von anderen Geräten hochgeladene Fotos automatisch herunterladen: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD neue Fotos, die in CyberLink Cloud gefunden werden, in die Medienbibliothek herunterladen und importieren soll.
 - Fotos automatisch mit CyberLink Cloud synchronisieren: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD die Fotos in der Medienbibliothek mit den Fotos in CyberLink Cloud synchronisieren soll. Sie können wählen, ob Alle Fotos oder nur Ausgewählte Wiedergabelisten, Ordner synchronisiert werden sollen, die Sie angeben, nachdem diese Option ausgewählt wurde.
4. Klicken Sie auf  im Medienfenster und konfigurieren Sie die Optionen wie folgt:
 - Von anderen Geräten hochgeladene Musikdateien automatisch herunterladen: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD neue Musik, die in CyberLink Cloud gefunden wird, in die Medienbibliothek herunterladen und importieren soll.
 - Musik automatisch mit CyberLink Cloud synchronisieren: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD die Musik in der Medienbibliothek mit der Musik in CyberLink Cloud synchronisieren soll. Sie können wählen, ob Sämtliche Musik oder nur Ausgewählte Wiedergabelisten, Interpreten,

Alben und Genres synchronisiert werden sollen, die Sie angeben, nachdem diese Option ausgewählt wurde.

5. Wählen Sie die Schaltfläche Synchronis. aus, wenn Sie bereit sind, den Synchronisierungsprozess zu starten. CyberLink PowerDVD synchronisiert alle Medien auf der Grundlage der Optionen, die Sie ausgewählt haben.

Kapitel 8:

Teilen, Synchronisieren und Übertragen von Medien in die Medienbibliothek

In CyberLink PowerDVD können Sie sämtliche Medien in der PowerDVD-Medienbibliothek teilen, so dass sie für andere Computer und im selben Netzwerk verbundene Geräte verfügbar sind. Sie können auch Videos und Fotos in der Medienbibliothek auf sozialen Netzwerk-Webseiten teilen, sämtliche Medien in der Medienbibliothek mit einem per USB-Kabel verbundenen Android-Gerät synchronisieren*, oder Filmdateien auf der Registerkarte Geräte und Heimmedien (DLNA) auf ein Gerät übertragen.




Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Teilen von Medien in einem Netzwerk

Sie können die Medien in der PowerDVD-Medienbibliothek teilen, so dass sie für andere Computer und mit demselben Heimnetzwerk verbundenen Geräte verfügbar sind.

So nutzen Sie Medien auf einem Computer mit CyberLink PowerDVD in einem Heimnetzwerk gemeinsam:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit einem WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist.
2. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Registerkarte Geräte und Heimmedien (DLNA) des CyberLink PowerDVD Medienfeldes, klicken Sie auf die Menüschaltfläche  und wählen Sie anschließend Meine Medien mit

Heimmediengeräten gemeinsam nutzen. Das Einstellungsfenster Heimmedien (DLNA) wird angezeigt.

3. Konfigurieren Sie alle Optionen für die gemeinsame Nutzung im Fenster „Heimmedien- (DLNA-)Voreinstellungen“. Ausführliche Informationen über das Konfigurieren dieser Optionen finden Sie unter [Heimmedien- \(DLNA-\)Voreinstellungen](#).
4. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern und die Medien mit den angegebenen Heimmedienclients gemeinsam zu nutzen.




Hinweis: Ausführliche Informationen über das Wiedergeben von Medien, die in einem Heimnetzwerk freigegeben werden, finden Sie unter [Wiedergeben von freigegebenen Medien](#).

Teilen von Medien in sozialen Netzwerken


Sie können in CyberLink PowerDVD Videos aus der Medienbibliothek zu Facebook, YouTube und Vimeo hochladen oder Fotos auf Facebook und Flickr teilen.

Hochladen von Videos zu Facebook

Sie können Videos aus CyberLink PowerDVD zu Facebook hochladen. So laden Sie nicht urheberrechtlich geschützte Videos zu Facebook hoch:

1. Wählen Sie den Abschnitt Videos auf der Registerkarte Medienbibliothek aus, um alle verfügbaren Videodateien anzuzeigen.
2. Suchen und wählen Sie die Videos aus, die Sie zu Facebook hochladen möchten.
3. Klicken Sie auf  unten rechts in der Wiedergabesteuerung, und wählen Sie dann Facebook aus.



Hinweis: Möglicherweise müssen Sie mit der Maus auf die Schaltfläche  zeigen, um die Teilen-Schaltfläche anzuzeigen.

4. Klicken Sie auf Anmelden, um CyberLink PowerDVD Zugriff auf Ihr Facebook-Konto zu gewähren, melden Sie sich an, und schließen Sie die Autorisierung ab. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Schließen, um fortzufahren.
5. Machen Sie folgende Angaben zu Ihrem Video:

- Videotitel: Geben Sie den Titel des Videos ein. Wenn dieses Feld grau unterlegt ist, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Dateinamen verwenden.
- Videobeschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung des Videos ein.




Hinweis: Sie müssen einen Titel und eine Beschreibung eingeben, bevor Sie das Video hochladen können.


- Datenschutz: Geben Sie an, wer berechtigt ist, das Video nach dem Hochladen anzuzeigen.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hochladen, um fortzufahren. Klicken Sie auf Fertig, wenn das Video hochgeladen wurde.

Hochladen von Videos zu YouTube

Sie können Videos aus der Medienbibliothek direkt zu YouTube hochladen. So laden Sie nicht urheberrechtlich geschützte Videos zu YouTube hoch:

1. Wählen Sie den Abschnitt Videos auf der Registerkarte Medienbibliothek aus, um alle verfügbaren Videodateien anzuzeigen.
2. Suchen und wählen Sie die Videos aus, die Sie zu YouTube hochladen möchten.
3. Klicken Sie auf  unten rechts in der Wiedergabesteuerung, und wählen Sie dann YouTube aus.



Hinweis: Möglicherweise müssen Sie mit der Maus auf die Schaltfläche  zeigen, um die Teilen-Schaltfläche anzuzeigen.

4. Der Assistent zum Hochladen wird geöffnet und zeigt das Anmeldefenster an. So melden Sie sich bei YouTube an:
 - Wenn Sie bereits ein YouTube-Konto besitzen, geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein. Klicken Sie anschließend auf Anmelden, um sich anzumelden und CyberLink PowerDVD zu gestatten, Videos zu Ihrem Konto hochzuladen.
 - Falls Sie noch kein Konto bei YouTube eröffnet haben, klicken Sie auf den Link Bei YouTube registrieren, um ein neues Konto zu eröffnen und CyberLink PowerDVD dann zu gestatten, Videos zum erstellten Konto hochzuladen.
5. Bestätigen Sie dann den Hinweis zum Urheberrecht, und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

6. Machen Sie folgende Angaben zu Ihrem Video:
 - Titel: Geben Sie den Titel des Videos ein. Wenn dieses Feld grau unterlegt ist, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Dateinamen verwenden.
 - Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung des Videos ein.
 - Tags: Geben Sie mehrere Tags ein, die das Video beschreiben, und trennen Sie sie durch Kommas. Tags sind Schlüsselwörter, nach denen auf YouTube gesucht werden kann.



Hinweis: Sie müssen einen Titel, eine Beschreibung und mindestens ein Tag eingeben, bevor Sie das Video hochladen können.

- Videokategorie: Wählen Sie den relevanten Videokategorietyp in der Liste aus.
- Datenschutz: Wählen Sie aus, ob das Video Öffentlich sein soll, oder markieren Sie es als Privat.
- 3D-Option*: Wählen Sie die Option Nach 3D hochladen, wenn Sie das Video zu YouTube 3D hochladen möchten. Wenn Sie ein 2D-Video hochladen, wird es von CyberLink PowerDVD vor dem Hochladen mithilfe von TrueTheater 3D* in das 3D-Format konvertiert.




Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.


7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hochladen, um das Video zu YouTube hochzuladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig, sobald das Video hochgeladen wurde.

Hochladen von Videos zu Vimeo

Sie können Videos aus der Medienbibliothek direkt zu Vimeo hochladen. So laden Sie nicht urheberrechtlich geschützte Videos zu Vimeo hoch:

1. Wählen Sie den Abschnitt Videos auf der Registerkarte Medienbibliothek aus, um alle verfügbaren Videodateien anzuzeigen.
2. Suchen und wählen Sie die Videos aus, die Sie zu Vimeo hochladen möchten.
3. Klicken Sie auf  unten rechts in der Wiedergabesteuerung, und wählen Sie dann Vimeo aus.



Hinweis: Möglicherweise müssen Sie mit der Maus auf die Schaltfläche  zeigen, um die Teilen-Schaltfläche anzuzeigen.

4. Der Assistent zum Hochladen wird geöffnet und zeigt das Anmeldefenster an. So melden Sie sich bei Vimeo an:
 - Wenn Sie bereits ein Vimeo-Konto besitzen, geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein. Klicken Sie anschließend auf Anmelden, um sich anzumelden und CyberLink PowerDVD zu gestatten, Videos zu Ihrem Konto hochzuladen.
 - Falls Sie noch kein Konto bei Vimeo eröffnet haben, klicken Sie auf den Link Bei Vimeo registrieren, um ein neues Konto zu eröffnen und CyberLink PowerDVD dann zu gestatten, Videos zum erstellten Konto hochzuladen.
5. Bestätigen Sie dann den Hinweis zum Urheberrecht, und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
6. Machen Sie folgende Angaben zu Ihrem Video:
 - Titel: Geben Sie den Titel des Videos ein. Wenn dieses Feld grau unterlegt ist, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Dateinamen verwenden.
 - Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung des Videos ein.
 - Tags: Geben Sie mehrere Tags ein, die das Video beschreiben, und trennen Sie sie durch Kommas. Tags sind Schlüsselwörter, nach denen auf Vimeo gesucht werden kann.



Hinweis: Sie müssen einen Titel, eine Beschreibung und mindestens ein Tag eingeben, bevor Sie das Video hochladen können.


- Datenschutz: Wählen Sie aus, ob das Video Öffentlich sein soll, oder markieren Sie es als Privat.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hochladen, um das Video zu Vimeo hochzuladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig, sobald das Video hochgeladen wurde.

Hochladen von Fotos zu Facebook


So laden Sie Fotos zu Facebook hoch:

1. Wählen Sie den Abschnitt Fotos auf der Registerkarte Medienbibliothek aus, um alle verfügbaren Fotos anzuzeigen.

- Suchen und wählen Sie alle Fotos aus, die Sie zu Facebook hochladen möchten.

- Klicken Sie auf  unten rechts in der Wiedergabesteuerung, und wählen Sie dann Facebook aus.



Hinweis: Möglicherweise müssen Sie mit der Maus auf die Schaltfläche  zeigen, um die Teilen-Schaltfläche anzuzeigen.

- Klicken Sie auf Anmelden, um CyberLink PowerDVD Zugriff auf Ihr Facebook-Konto zu gewähren, melden Sie sich an, und schließen Sie die Autorisierung ab. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Schließen, um fortzufahren.
- Machen Sie folgende Angaben zu Ihrem Foto:
 - Album auswählen: Wählen Sie ein vorhandenes Album von der Facebook-Seite aus, zu dem die Fotos hochgeladen werden sollen. Wählen Sie Neues Album erstellen, um die Fotos zu einem neuen Album hinzuzufügen.
 - Albumname: Geben Sie einen Namen für ein neu erstelltes Fotoalbum ein.




Hinweis: Wenn Sie ein neues Album erstellen möchten, müssen Sie einen Albumnamen eingeben, bevor Sie Fotos hochladen können.

- Speicherort: Geben Sie den Ort ein, an dem die Fotos aufgenommen wurden.
- Albumbeschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung der Fotos ein, die Sie hochladen.
- Datenschutz: Wählen Sie aus, wer berechtigt ist, die Fotos nach dem Hochladen anzuzeigen.
- Fotobeschreibung hinzufügen: Geben Sie eine Beschreibung ein, die unter allen hochgeladenen Fotos angezeigt wird.
- Wählen Sie Hochladen, um die Fotos zu Facebook hochzuladen. Wählen Sie „Fertig“, wenn die Fotos hochgeladen wurden.


Hochladen von Fotos zu Flickr

So laden Sie Fotos zu Flickr hoch:

- Wählen Sie den Abschnitt Fotos auf der Registerkarte Medienbibliothek aus, um alle verfügbaren Fotos anzuzeigen.
- Suchen und wählen Sie alle Fotos aus, die Sie zu Flickr hochladen möchten.

3. Klicken Sie auf  unten rechts in der Wiedergabesteuerung, und wählen Sie dann Flickr aus.



Hinweis: Möglicherweise müssen Sie mit der Maus auf die Schaltfläche  zeigen, um die Teilen-Schaltfläche anzuzeigen.

4. Klicken Sie auf Anmelden, um CyberLink PowerDVD Zugriff auf Ihr Flickr-Konto zu gewähren, melden Sie sich an, und schließen Sie die Autorisierung ab. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Schließen, um fortzufahren.
5. Machen Sie folgende Angaben zu Ihrem Foto:
- Größe ändern: Geben Sie an, ob Sie die Größe der Fotos ändern möchten, und geben Sie ggf. die Größe ein.
 - Datenschutz: Wählen Sie aus, wer berechtigt ist, die Fotos nach dem Hochladen anzuzeigen. Wählen Sie Öffentlich, damit jeder sie sehen kann.
 - Zusätzliche Tags: Geben Sie Tags ein, die die Fotos beschreiben.
6. Wählen Sie Hochladen, um die Fotos zu Flickr hochzuladen. Wählen Sie Fertig, wenn die Fotos hochgeladen wurden.

Synchronisieren von Medien mit dem verbundenen Gerät

Sie können Medien aus der Medienbibliothek mit Medien auf einem Android-Gerät* synchronisieren.



Hinweis: Sie müssen zuerst das Android-Gerät (über ein USB-Kabel) mit einem Computer verbinden, auf dem CyberLink PowerDVD ausgeführt wird, bevor Sie Medien mit ihm synchronisieren können. * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

So synchronisieren Sie Medien mit verbundenen Geräten:

1. Klicken Sie in CyberLink PowerDVD auf die Registerkarte Geräte und Heimmedien (DLNA) des Medienfelds, und wählen Sie das verbundene Gerät in der Liste aus.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein, und konfigurieren Sie die Optionen wie folgt:

- PowerDVD öffnen, wenn dieses Gerät über USB angeschlossen ist: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD automatisch gestartet werden soll, wenn das Gerät mit dem Computer verbunden ist.
 - Synchronisierungsprozess automatisch starten, wenn das Gerät über USB angeschlossen ist: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD automatisch alle Medien auf dem verbundenen Gerät mit den Medien in der Medienbibliothek synchronisieren soll.
 - Video automatisch transcodieren in: Wählen Sie diese Option und danach die Videoqualität der konvertierten Dateien aus, die CyberLink PowerDVD mit dem Android-Gerät synchronisiert. Wenn diese Option ausgewählt ist, konvertiert CyberLink PowerDVD während des Synchronisierungsprozesses Nicht-MP4-Videos in das MP4-Format, um sicherzustellen, dass sie auf dem Android-Gerät wiedergegeben werden können.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Videos, und konfigurieren Sie die Optionen wie folgt:
- Neu gefundene Videos von meinem Gerät importieren: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD neue Videos, die auf dem verbundenen Android-Gerät gefunden werden, in die Medienbibliothek importieren soll.
 - Videos aus der Bibliothek mit meinem Gerät synchronisieren: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD die Videos in der Medienbibliothek mit den Videos auf dem verbundenen Android-Gerät synchronisieren soll. Sie können wählen, ob Alle Videos oder nur Ausgewählte Wiedergabelisten, Ordner synchronisiert werden sollen, die Sie angeben, nachdem diese Option ausgewählt wurde.



Hinweis: Sie können Videos auch manuell von dem verbundenen Android-Gerät in die Medienbibliothek oder umgekehrt übertragen. Klicken Sie einfach auf das Gerät in die Registerkarte **Geräte** und danach auf **Videos**. Suchen Sie die Videos auf dem Gerät, wählen Sie sie aus, und verschieben Sie sie dann per Drag-and-Drop in den Abschnitt **Videos** der Registerkarte **Medienbibliothek**. Um Videos manuell aus der Medienbibliothek zum Gerät zu übertragen, verschieben Sie sie einfach per Drag-and-Drop auf das Gerät in der Registerkarte **Geräte**.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Fotos, und konfigurieren Sie die Optionen wie folgt:
- Neu gefundene Fotos von meinem Gerät importieren: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD neue Fotos, die auf dem verbundenen Android-Gerät gefunden werden, in die Medienbibliothek importieren soll.

- Fotos aus der Bibliothek mit meinem Gerät synchronisieren: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD die Fotos in der Medienbibliothek mit den Fotos auf dem verbundenen Android-Gerät synchronisieren soll. Sie können wählen, ob Alle Fotos oder nur Ausgewählte Wiedergabelisten, Ordner synchronisiert werden sollen, die Sie angeben, nachdem diese Option ausgewählt wurde.



Hinweis: Sie können Fotos auch manuell von dem verbundenen Android-Gerät in die Medienbibliothek oder umgekehrt übertragen. Klicken Sie einfach auf das Gerät auf der Registerkarte **Geräte** und danach auf **Fotos**. Suchen Sie die Fotos auf dem Gerät, wählen Sie sie aus, und verschieben Sie sie dann per Drag-and-Drop in den Abschnitt **Fotos** der Registerkarte **Medienbibliothek**. Um Fotos manuell aus der Medienbibliothek zum Gerät zu übertragen, verschieben Sie sie einfach per Drag-and-Drop auf das Gerät in der Registerkarte **Geräte**.

-
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Musik, und konfigurieren Sie die Optionen wie folgt:
 - Neu gefundene Musik von meinem Gerät importieren: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD neue Musik, die auf dem verbundenen Android-Gerät gefunden wird, in die Medienbibliothek importieren soll.
 - Musik aus der Bibliothek mit meinem Gerät synchronisieren: Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD die Musik in der Medienbibliothek mit der Musik auf dem verbundenen Android-Gerät synchronisieren soll. Sie können wählen, ob Sämtliche Musik oder nur Ausgewählte Wiedergabelisten, Interpreten, Alben und Genres synchronisiert werden sollen, die Sie angeben, nachdem diese Option ausgewählt wurde.



Hinweis: Sie können Musik auch manuell von dem verbundenen Android-Gerät in die Medienbibliothek oder umgekehrt übertragen. Klicken Sie einfach auf das Gerät auf der Registerkarte **Geräte** und danach auf **Musik**. Suchen Sie die Musik auf dem Gerät, wählen Sie sie aus, und verschieben Sie sie dann per Drag-and-Drop in den Abschnitt **Musik** der Registerkarte **Medienbibliothek**. Um Musik manuell aus der Medienbibliothek zum Gerät zu übertragen, verschieben Sie sie einfach per Drag-and-Drop auf das Gerät in der Registerkarte **Geräte**.

-
6. Wählen Sie die Schaltfläche Synchronis. aus, wenn Sie bereit sind, den Synchronisierungsprozess zu starten. CyberLink PowerDVD synchronisiert alle Medien auf der Grundlage der Optionen, die Sie ausgewählt haben.

Übertragen von Filmdateien auf Geräte

Sie können Filmdateien, die sich in Ihrer Filmbibliothek befinden, manuell auf angeschlossene Geräte übertragen. In diesem Fall werden auch alle für den Film verfügbaren Untertitel auf das Gerät übertragen.



Hinweis: Die Übertragung von DVD- und Blu-ray-Disc-Ordern auf angeschlossene Geräte wird nicht unterstützt.

So übertragen Sie Medien manuell auf angeschlossene Geräte:



1. Klicken Sie in CyberLink PowerDVD auf die Registerkarte Filme/TV und dann auf den Abschnitt Filmbibliothek.
2. Wählen Sie die Filmdatei aus, die Sie auf das Gerät übertragen möchten, und verschieben Sie sie per Drag-and-Drop auf das Gerät auf der Registerkarte Geräte und Heimmedien (DLNA) von CyberLink PowerDVD.
3. Wenn für die ausgewählte Filmdatei Untertitel verfügbar sind, wird das Fenster „Kopieroptionen für Untertitel“ mit folgenden Optionen angezeigt:
 - Untertitel als einzelne Untertiteldatei kopieren: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Film mit CyberLink Power Media Player auf dem Gerät wiedergeben möchten.
 - Folgende Untertiteldatei codieren und mit dem Video einblenden: Wählen Sie diese Option, wenn die Filmdatei-Wiedergabesoftware auf dem angeschlossenen Gerät Untertiteldateien nicht unterstützt. Wählen Sie die Untertiteldatei, die Sie einblenden/codieren möchten, ggf. in der Liste aus.
 - Nein, Untertiteldateien nicht kopieren: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Untertiteldatei nicht auf das Gerät kopiert werden soll.
4. Klicken Sie auf OK, um die Filmdatei und ihre Untertitel auf das angeschlossene Gerät zu übertragen.

Kapitel 9:

PowerDVD-Einstellungen - Player-Einstellungen

Dieses Kapitel beschreibt die Player-Einstellungen von CyberLink PowerDVD. Sie können die Einstellungen im Programm ändern, um CyberLink PowerDVD nach Ihren spezifischen Wiedergabeanforderungen zu konfigurieren.

So greifen Sie auf die Registerkarte „Player-Einstellungen“ zu:

- Klicken Sie am oberen Rand des Fensters auf der Titelleiste auf die Schaltfläche .
- Klicken Sie auf die Schaltfläche  in der Wiedergabesteuerung, und wählen Sie dann Player-Einstellungen aus.
- Drücken Sie die Strg+Umschalt+C auf der Tastatur.



Hinweis: Dolby, Pro-Logic, Surround EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD und das doppelte D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories. DTS, DTS 96/24, DTS-HD sind Marken der DTS (Digital Theater Systems).

Allgemeine Einstellungen

Auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen können Sie PowerDVD benennen, die Sprache der Benutzeroberfläche einstellen, Playeroptionen konfigurieren und mehr. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

PowerDVD benennen

Geben Sie in das vorgesehene Feld einen Namen für CyberLink PowerDVD auf dem Computer ein, den Sie gerade verwenden. Verwenden Sie diesen Namen, um einen Computer in einem Netzwerk oder auf der Registerkarte Heimmedien (DLNA) eines anderen Computers auszuweisen, auf dem PowerDVD ausgeführt wird.

Benutzeroberflächensprache

Mit der Option „Benutzeroberflächensprache“ können Sie die Sprache der Benutzeroberfläche von CyberLink PowerDVD einstellen. Wählen Sie die Sprache, die von CyberLink PowerDVD verwendet werden soll, in der Dropdownliste aus. Wählen

Sie Systemstandard aus, wenn Sie die Sprache des Betriebssystems verwenden möchten.

Playeroptionen

- PowerDVD automatisch beim Starten von Windows ausführen: Wählen Sie diese Option, damit CyberLink PowerDVD automatisch gestartet wird, wenn Sie den Computer starten.
- OSD anzeigen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie während der Wiedergabe Bildschirmanzeigetext (OSD) anzeigen möchten.
- Wenn das Video endet, automatisch das nächste wiedergeben: Wählen Sie diese Option, falls CyberLink PowerDVD das nächste Video, das in einem Ordner gefunden wird, wiedergeben soll, wenn die Wiedergabe des vorherigen beendet ist.
- Auf Produkt-Aktualisierungsinformationen prüfen: Wählen Sie diese Option aus, um regelmäßig automatisch auf Aktualisierungen oder neue Versionen von PowerDVD zu prüfen.

Einstellung der automatischen Wiedergabefortsetzung

Mit der Einstellung der automatischen Wiedergabefortsetzung können Sie das Verhalten von CyberLink PowerDVD bei der Wiedergabe einer DVD-Disc oder Videodatei (in der Film-/TV-Sendungen Bibliothek) festlegen, die Sie zuvor angezeigt haben. Wählen Sie die verfügbaren Einstellungen in der Dropdownliste aus. Wählen Sie eine der ersten beiden Optionen, um zu verhindern, dass CyberLink PowerDVD nachfragt. Ausführlichere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter [Automatische Wiedergabefortsetzung](#).

Mit PowerDVD geöffnete Dateien auswählen

Die Schaltfläche Dateizuordnung einstellen ermöglicht Ihnen, Dateiformate festzulegen, für die CyberLink PowerDVD der Standardplayer ist. Wenn Sie auf eines der ausgewählten Dateiformate im Fenster „Dateizuordnung einstellen“ doppelklicken, wird CyberLink PowerDVD gestartet und gibt die Datei wieder.



Hinweis: Diese Funktion ist unter Windows 8 nicht verfügbar. Sie können stattdessen auf die Schaltfläche **Zuordnungen für PowerDVD festlegen** klicken, um auf die Funktion „Programmzuordnungen festlegen“ in Windows zuzugreifen.

Die Kontrollkästchen haben folgende Bedeutung:

- bedeutet, dass CyberLink PowerDVD nicht der Standardplayer für diesen Dateityp ist.
- bedeutet, dass CyberLink PowerDVD für einen Teil dieser Dateierweiterungen, nicht aber für alle, der Standardplayer ist.
- bedeutet, dass CyberLink PowerDVD der Standardplayer für alle Dateierweiterungen dieses Typs ist.
- Automatische Wiedergabe beim Einlegen einer Disc: Wählen Sie diese Option, damit CyberLink PowerDVD automatisch gestartet wird und mit der Wiedergabe beginnt, wenn eine Disc in das Disclaufwerk eingelegt wird.

CyberLink-Produktverbesserungsprogramm

- Ich möchte teilnehmen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie am CyberLink-Produktverbesserungsprogramm für PowerDVD teilnehmen möchten. Nach der Aktivierung sammelt CyberLink PowerDVD Informationen über die Hardware- und Softwarekonfiguration Ihres Computersystems und Ihr Nutzungsverhalten sowie Statistiken in Zusammenhang mit der Software. Klicken Sie auf den Link Mehr Info, um ausführlichere Informationen zu den erfassten Inhalten anzuzeigen.



Hinweis: Das CyberLink-Produktverbesserungsprogramm für PowerDVD erfasst keine personenbezogenen Daten, um Sie mit ihrer Hilfe zu bestimmen.

"Nie mehr anzeigen"-Dialogfelder zurücksetzen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen, um alle Nie mehr anzeigen-Bestätigungsdialogfelder auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Durch erneutes Klicken auf die Schaltfläche werden alle Dialogfelder von CyberLink PowerDVD wieder angezeigt.

Cachedateien

Klicken Sie auf die Schaltfläche Cachedateien, um den für das Speichern der Kapitelminiaturansichten und Sofortminiaturansichten, die beim Ansehen von Videoinhalten generiert werden, und für angeheftete Videos verwendeten Cache zu verwalten. Der Cache wird außerdem zum Speichern zusätzlicher Inhalte, wie z. B. BD-Live-Inhalte und Blu-ray-Anwendungen, verwendet, die während der Blu-ray-Disc-Wiedergabe heruntergeladen werden.

Sie können die Optionen wie folgt im Fenster „Cachedateien“ ändern:

- CACHEDATEIEN SPEICHERN IN: Wenn Sie den Speicherort ändern möchten, in dem die CACHEDATEIEN gespeichert werden, klicken Sie auf Durchsuchen, und wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie speichern möchten.
- GRÖÖE DES CACHESPEICHERS BEGRENZEN AUF: Wählen Sie diese Option, und geben Sie dann in das vorgesehene Feld den maximalen Speicherplatz ein, den CyberLink PowerDVD zum Speichern von CACHEDATEIEN IN ANSPRUCH NEHMEN kann. Wenn diese Grenze erreicht wird, werden ältere CACHEDATEIEN verwendet, um Platz für neue zu schaffen.
- AKTUELLE CACHEGRÖÖE: Gibt die aktuelle Größe des CACHEDATEISPEICHERS AN.
- KLICKEN SIE AUF DIE SCHALTFLÄCHE CACHE LÖSCHEN, UM DEN CACHE ZU LEEREN UND DIE ZUSÄTZLICHEN INHALTE VON IHREM COMPUTER ZU LÖSCHEN, UM BEI BEDARF SPEICHERPLATZ AUF DER FESTPLATTE VERFÜGBAR ZU MACHEN.

Weitere allgemeine Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Einstellungen, um auf zusätzliche Einstellungen, wie z. B. zum Konfigurieren der Einstellungen zum Aufzeichnen von Einzelbildern (Schnappschüssen), Auswählen der Standardfilmsprache usw., zuzugreifen. Ausführlichere Informationen finden Sie unter [Weitere allgemeine Einstellungen](#).

Weitere allgemeine Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Einstellungen, um auf zusätzliche Einstellungen, wie z. B. zum Konfigurieren der Einstellungen zum Aufzeichnen von Einzelbildern (Schnappschüssen), Auswählen der Standardfilmsprache, zuzugreifen.

„Weitere allgemeine Einstellungen“ besteht aus zwei Registerkarten: [Schnappschuss](#) und [Filmsprache](#). Die folgenden Einstellungen sind auf diesen Registerkarten verfügbar:

Schnappschuss

Auf der Registerkarte Schnappschuss können Sie die Einstellungen für die Aufzeichnung einzelner Bilder aus Videos und Filmen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufnehmen von Fotoschnappschüssen](#).

- Schnappschussformat: Wählen Sie das gewünschte Dateiformat des aufgezeichneten Einzelbild-Schnappschusses in der Dropdownliste aus.
- Schnappschuss speichern in: Wenn Sie den Speicherort ändern möchten, in dem die Schnappschüsse gespeichert werden, klicken Sie auf Durchsuchen, und wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie speichern möchten.

Filmsprache

Die Registerkarte Filmsprache ermöglicht Ihnen, die Standardsprache für Ihren Discinhalt festzulegen (falls vorhanden).

Standardeinstellungen Filmsprache

- Wählen Sie die Option Anpassen, um die gewünschte Standardsprache für die Menüs, Untertitel und das Audio von Discs anzugeben.
- Wählen Sie Wie Sprache der Benutzeroberfläche, damit CyberLink PowerDVD automatisch das Menü, die Untertitel und das Audio einer Disc in der Sprache des Betriebssystems anzeigt.



Hinweis: Die ausgewählte Sprache wird nur dann verwendet, wenn sie auf dem wiedergegebenen Discitel zur Verfügung steht.

Video-, Audio-, Untertitel-Einstellungen

Auf der Registerkarte Video-, Audio-, Untertitel-Einstellungen können Sie Einstellungen für die Video- und Audiowiedergabe konfigurieren. Sie können auch Untertitel auf Filmdateien und erweiterte Untertitel auf DVDs und Blu-ray-Filmen anpassen. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

Videos

Im Abschnitt Videos können Sie Hardware-Beschleunigung aktivieren, Videoverbesserungen anwenden, und mehr. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

- Hardwarebeschleunigungsdecodierung, wenn möglich, aktivieren: Wählen Sie diese Option, um die GPU Beschleunigung zum Dekodieren des Videos für eine flüssigere Filmwiedergabe zu verwenden. Wenn die Option ausgewählt ist, wird CyberLink PowerDVD die Hardwarebeschleunigung (wenn möglich) aktivieren, wenn Blu-ray/DVD/Videodateien wiedergegeben werden. Ob die Hardwarebeschleunigung aktiviert werden kann oder nicht, hängt von den GPU-Fähigkeiten Ihres Computers (z.B. Intel, NVIDIA, AMD) ab. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem GPU Hersteller, oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.



Hinweis: Während der Wiedergabe von Videodateien und DVD und bei aktivieren TrueTheater Videoverbesserungen wird die Hardwarebeschleunigung nicht verwendet, selbst wenn diese Option aktiviert ist.

- AMD™ Fluid Motion für Blu-ray Filme aktivieren: Wenn die Grafikkarte Ihres Computers und der Treiber AMD™ Fluid Motion unterstützt, wird diese Option verfügbar sein. Wählen Sie sie aus, um eine flüssigere Blu-ray Wiedergabe zu aktivieren.



Hinweis: Während der Blu-ray 3D Wiedergabe oder im 3D-Modus werden die TrueTheater Videoverbesserungen deaktiviert, wenn AMD™ Fluid Motion aktiviert ist.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Videoverbesserungen, um Verbesserungen am Video vorzunehmen, das Sie gerade ansehen. Eine ausführliche Beschreibung der verfügbaren Funktionen und Einstellungen finden Sie unter [Videoverbesserungen aktivieren](#).



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Videoeinstellungen, um auf zusätzliche Einstellungen, wie z. B. Deinterlacing und Einstellung des Wiedergabeseitenverhältnisses, zuzugreifen. Ausführlichere Informationen finden Sie unter [Weitere Videoeinstellungen](#).

Audio

Im Abschnitt „Audio“ können Sie den Audioausgabemodus und mehr einstellen. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

- Ausgabe: Wählen Sie abhängig von Ihrer Soundkarte und/oder der Anzahl der Lautsprecher die Ausgabe aus, die zu Ihrer Konfiguration passt. Eine Definition der einzelnen Ausgabetypen finden Sie unter [Lautsprecher-Umgebung](#).

Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Audioeinstellungen, um auf zusätzliche Einstellungen, wie z. B. Einstellung der Ausgabequalität und Ausgabesynchronisierung usw., zuzugreifen. Ausführlichere Informationen finden Sie unter [Weitere Audioeinstellungen](#).

Untertitel und erweiterte Untertitel

In diesem Abschnitt können Sie Schriftart, Schriftschnitt, Position, Codierung usw. für Untertitel auf Filmdateien ändern. Außerdem können Sie die Schriftart, den Schriftgrad und die Schriftfarbe des Texts von erweiterten Untertiteln ändern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Untertitel-Einstellungen, um auf diese Einstellungen zuzugreifen. Ausführlichere Informationen finden Sie unter [Untertitel-Einstellungen](#).



Hinweis: Diese Einstellungen gelten nur für externe und eingebettete Untertitel von Filmdateien und TV-Sendungen. Untertitel auf Blu-ray- und DVD-Discs/-Ordern können nicht über diese Einstellung geändert werden.

Weitere Videoeinstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Videoeinstellungen in „Video-, Audio-Untertitel-Einstellungen“, um auf zusätzliche Einstellungen, wie z. B. Deinterlacing und Einstellung des Wiedergabeseitenverhältnisses, zuzugreifen.

„Weitere Videoeinstellungen“ besteht aus zwei Registerkarten: [Deinterlacing](#) und [Seitenverhältnis](#). Die folgenden Einstellungen sind auf diesen Registerkarten verfügbar:

Deinterlacing

Auf der Registerkarte Deinterlacing können Sie festlegen, wie und wann Interlaced-Video in eine Nicht-Interlaced-Form konvertiert werden soll.

Deinterlace-Einstellungen

- Wählen Sie Ohne, wenn Sie das Deinterlacing nicht verwenden möchten.

- Wählen Sie Deinterlacing durchführen, wenn Sie das Deinterlacing verwenden möchten, und danach Deinterlacing anwenden bei in der Dropdownliste aus.



Hinweis: Wenn Videoverbesserungen zur Verfügung stehen, sind die unten gezeigten Deinterlacing-Optionen deaktiviert.

- Wenn Sie die Hardwarebeschleunigung während der Wiedergabe verwenden, wählen Sie den Deinterlacing-Algorithmus in der zweiten Dropdownliste aus. Probieren Sie jede Option aus, um festzustellen, mit welcher Sie die besten Ergebnisse erzielen.
- Wenn Sie die Softwaredecodierung während der Wiedergabe verwenden, wählen Sie den Deinterlacing-Algorithmus in der dritten Dropdownliste aus. Probieren Sie jede Option aus, um festzustellen, mit welcher Sie die besten Ergebnisse erzielen.

Seitenverhältnis

Auf der Registerkarte Seitenverhältnis können Sie regeln, wie Video im Verhältnis 4:3 nach 16:9 (und umgekehrt) konvertiert wird.

Seitenverhältnispräferenz

- Das Videoseitenverhältnis stets beibehalten: Wählen Sie diese Option, um das ursprüngliche Seitenverhältnis beizubehalten, wenn Sie die Größe der Videoanzeige verändern. Die Option kann nicht gleichzeitig mit TrueTheater Stretch verwendet werden.
- Strecken anwenden: Wählen Sie diese Option, um alle Teile des Videos gleichmäßig zu strecken, was zu auffälligen Verzerrungen führt, wenn das Seitenverhältnis der Videoanzeige nicht zum Seitenverhältnis des Monitors passt.

TrueTheater Stretch

TrueTheater Stretch* ist eine nicht-lineare Videostreckungstechnik, bei der eine minimale Verzerrung in der Bildmitte erzeugt wird. Die Funktion TrueTheater Stretch ist nur im Vollbildmodus verfügbar und für DVD-Titel im Breitbildformat konzipiert (d. h. optimiert für das Verhältnis 16:9 auf einer 4:3-Anzeige). Sie verwendet die einzigartige Pano Vision-Videotechnologie von CyberLink, um den Film auf die Bildschirmgröße zu strecken.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung. Diese Funktion ist während der Wiedergabe von Blu-ray-Disc-Titeln deaktiviert, wenn DxVA benutzt wird.

Wählen Sie nach der Aktivierung eine der folgenden Optionen:

- **Smarte Streckung:** Beschneidet und streckt die Bildseiten leicht, wobei die Mitte unverändert bleibt (für die meisten Videos empfohlen).
- **In Bildschirm einpassen:** Belässt die Bildmitte unverändert, wobei die Seiten leicht gestreckt werden.
- **Smart für 2,35:1:** Wählen Sie diese Option für Disc-Titel mit einem Seitenverhältnis von 2,35:1. Diese Einstellung wurde speziell entwickelt, um die Anzeigefläche von Breitbildgeräten (16:9 oder 16:10) für die Wiedergabe von Discs mit diesem Seitenverhältnis zu maximieren.

Weitere Audioeinstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Audioeinstellungen in „Video-, Audio-, Untertitel-Einstellungen“, um auf zusätzliche Einstellungen, wie z. B. Einstellung der Ausgabequalität und Ausgabesynchronisierung usw., zuzugreifen.

„Weitere Audioeinstellungen“ besteht aus zwei Registerkarten: [Ausgabequalität](#) und [Verschiedenes](#). Die folgenden Einstellungen sind auf diesen Registerkarten verfügbar:

Ausgabequalität

Auf der Registerkarte Ausgabequalität können Sie die Lautsprecher-Umgebung, den Ausgabemodus und die dynamische Komprimierung des Tonumfangs festlegen, die für das Audio verwendet werden.

Lautsprecher-Umgebung



Hinweis: Diese Einstellungen sind in Versionen von CyberLink PowerDVD deaktiviert, die Dolby PCEE für die Optimierung von Sound für die Medienwiedergabe einsetzen.

Wählen Sie, abhängig von Ihrer Soundkarte und/oder der Anzahl der Lautsprecher die Lautsprecher-Umgebung aus, die mit der Art und Weise übereinstimmt, wie Sie Inhalte in CyberLink PowerDVD anhören:

- **Kopfhörer** wendet sich hauptsächlich an Notebook-Benutzer, die Sound über Kopfhörer empfangen.

- 2 Lautsprecher wird von den meisten Benutzern gewählt, die Discs auf einem Desktop-/Laptop-Computer abspielen und nur 2 Lautsprecher oder eine Soundkarte besitzen, die nur für eine 2-Kanal-Ausgabe geeignet ist.
- 4 Lautsprecher ist für Computer mit Soundkarten bestimmt, die eine 4-Kanal-Ausgabe unterstützen.
- 6 Lautsprecher (auch 5.1-Kanal genannt) ist für Computer mit Soundkarten bestimmt, die eine 6-Kanal-Ausgabe unterstützen. Dies ist besonders für DVD-Titel geeignet, die Multikanal-Codierung besitzen, z. B. Dolby Digital 5.1 oder DTS 5.1.
- Die Option 8 Lautsprecher (auch 7.1-Kanal genannt) steht für Benutzer zur Verfügung, die mehrere Lautsprecher besitzen und über jeden dieser Lautsprecher Sound ausgeben möchten.
- Die Option S/PDIF verwenden ist eine fortschrittliche technologische, von den Unternehmen Sony und Philips entwickelte digitale Schnittstelle und unterscheidet sich somit von der Signalübertragung über herkömmliche analoge Schnittstellen. Um echte Ausgabequalität aus 6 Lautsprechern genießen zu können, müssen Sie einen externen Dolby Digital oder DTS Decoder sowie eine S/PDIF-konforme Soundkarte besitzen, die diese Auswahl möglich machen.



Hinweis: Wenn die Audioausgabe „S/PDIF verwenden“ aktiviert ist und es sich beim Ausgangsstream nicht um PCM handelt, wird die Lautstärkenregelung von CyberLink PowerDVD deaktiviert, da der Decoder diese Aufgabe übernimmt.

- Die Option HDMI-Ausgang wendet sich an Benutzer, deren Audio über einen HDMI-Anschluss (High-Definition Multimedia Interface) verbunden ist.

Ausgabemodus

Mit dieser Option können Sie die Spezialverarbeitung für das Audiosignal auswählen. Experimentieren Sie mit den verfügbaren Einstellungen, um zu sehen, welche Sie bevorzugen.



Hinweis: Die im Dropdownmenü **Ausgabemodus** zur Verfügung stehenden Optionen hängen von der unter Lautsprecher-Umgebung getroffenen Auswahl und der Konfiguration des Computers ab.

Headphone-Ausgabeoptionen

Die folgenden Ausgabeoptionen stehen bei der Lautsprecher-Umgebung „Kopfhörer“ zur Verfügung. Wählen Sie die Option je nach persönlicher Präferenz und dem Setup aus.

- Der wichtigste Unterschied zwischen Dolby Surround* Compatible Downmix und Stereo ist, dass Dolby Surround die Dolby Surround Downmixing-Algorithmen verwendet und die Möglichkeit besteht, an die Soundkarte einen analogen Pro-Logic-Decoder anzuschließen, damit auch 4-Kanal Surround-Sound (links, rechts, Mitte, Surround) für Dolby Surround möglich ist. Ansonsten sind beide Optionen bei der 2-Kanalausgabe relativ ähnlich.
- Dolby Headphone* ist ein Nachbearbeitungseffekt, der dafür entwickelt wurde, ein virtuelles Surround-Sound-Klangerlebnis zu erzeugen, das besonders für Kopfhörer geeignet ist, jedoch auch für Notebook- und Desktop-Umgebungen verwendet werden kann. Wählen Sie je nach individueller Hörumgebung eine der folgenden Optionen aus.
 - Dolby Headphone: Modell für kleine Räume: Diese Option simuliert ein gut gedämpftes Privatzimmer und eignet sich sowohl für Filme als auch für reine Musikaufnahmen. Diese Option entspricht dem Dolby Headphone-Referenzraum und ist bei allen mit der Dolby Headphone-Technologie ausgestatteten Produkten im Lieferumfang enthalten.
 - Dolby Headphone: Modell für Konferenzräume: Diese Option simuliert einen akustisch „lebendigeren“ Raum und eignet sich besonders für das Anhören von Musik (z. B. Aufnahmen in Jazz-Clubs).
 - Dolby Headphone: Modell für Kinosäle: Diese Option simuliert größere Veranstaltungsorte, wie eine Konzerthalle oder ein Kino.
- Die Option TrueTheater Surround* verwendet eine von CyberLink entwickelte Technologie, die die Klangqualität eines Notebooks über Kopfhörer verbessert. Die erweiterten Optionen simulieren die sehr unterschiedlichen Erlebnisse von Klang in einem Wohnzimmer, einem kleinen Kino oder einem großen Stadion. Wählen Sie je nach individueller Hörumgebung eine der folgenden Optionen aus.
 - Wohnzimmer: Diese Option simuliert ein gut gedämpftes Privatzimmer und eignet sich sowohl für Filme als auch für reine Musikaufnahmen.
 - Kino: Diese Option simuliert eine Livekonzert-Umgebung und ist besonders für das Anhören von Musik geeignet.
 - Stadion: Diese Option simuliert einen größeren Veranstaltungsort für Konzerte.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

2-Lautsprecher-Ausgabeoptionen

Wenn Sie 2 Lautsprecher auswählen, stehen die folgenden Ausgabeoptionen zur Verfügung. Wählen Sie die Option je nach persönlicher Präferenz und dem Setup aus.

- Der wichtigste Unterschied zwischen Dolby Surround* Compatible Downmix und Stereo ist, dass Dolby Surround die Dolby Surround Downmixing-Algorithmen verwendet und die Möglichkeit besteht, an die Soundkarte einen analogen Pro-Logic-Decoder anzuschließen, damit auch 4-Kanal Surround-Sound (links, rechts, Mitte, Surround) für Dolby Surround möglich ist. Ansonsten sind beide Optionen bei der 2-Kanalausgabe relativ ähnlich.
- Die Option Dolby Virtual Speaker* ermöglicht Ihnen, virtuellen Surround-Sound aus zwei Lautsprechern zu hören. Wählen Sie je nach individueller Hörumgebung eine der folgenden Optionen aus.
 - Verweis: Dieser Modus erzeugt einen sehr realistischen 5-Lautsprecher-Surround-Sound aus zwei Lautsprechern mit der scheinbaren Breite des Klangs über dem vorderen Bild, was durch den Abstand zwischen den beiden Lautsprechern definiert wird.
 - Breit 1: Dieser Modus bietet ein breiteres, weiteres vorderes Bild, wenn die Lautsprecher eng beieinander stehen.
 - Breit 2: Dieser Modus ähnelt Breit 1, betont jedoch den Surround-Sound noch mehr.
- TrueTheater Surround*: ist eine von CyberLink entwickelte Virtual-Surround-Technologie. Wählen Sie je nach individueller Hörumgebung eine der folgenden Optionen aus.
 - Wohnzimmer: Diese Option simuliert ein gut gedämpftes Privatzimmer und eignet sich sowohl für Filme als auch für reine Musikaufnahmen.
 - Kino: Diese Option simuliert eine Livekonzert-Umgebung und ist besonders für das Anhören von Musik geeignet.
 - Stadion: Diese Option simuliert einen größeren Veranstaltungsort für Konzerte.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

4/6/8-Lautsprecher-Ausgabeoptionen

Wenn Sie 4, 6 oder 8 Lautsprecher auswählen, stehen die folgenden Ausgabeoptionen zur Verfügung. Wählen Sie die Option je nach persönlicher Präferenz und dem Setup aus.

- Dolby Pro Logic II*: verfügt über drei Optionen. Wählen Sie je nach individueller Hörumgebung eine der folgenden Optionen aus.
 - Filmmodus: Wählen Sie diese Option zum Ansehen von Filmen aus.
 - Musik hören: Wählen Sie diese Option zum Anhören von Musik aus.
 - DDEX-Modus: Wählen Sie diese Option für verbesserten Surround-Sound aus.
- TrueTheater Surround*: Dies ist eine von CyberLink entwickelte Audiokanal-Erweiterungstechnologie, die den Stereosound konvertiert und in mehrere Kanäle ausgibt (konvertiert eine 2-Kanal-Quelle zu 4, 6, 7 oder 8 Lautsprechern oder eine 6-Kanal-Quelle zu 7 oder 8 Lautsprechern). Wählen Sie je nach individueller Hörumgebung eine der folgenden Optionen aus.
 - Filmwiedergabe: Dieser Modus ist besonders für Filme mit dynamischer Audio-Positionsverschiebung geeignet.
 - Musikmodus - Standard: Dieser Modus simuliert ein Konzert vom Zuhörerraum aus.
 - Musikmodus - Bühne: Dieser Modus simuliert ein Konzert von der Bühne aus.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

S/PDIF-Ausgabemodi verwenden

Die folgenden Ausgabemodi stehen bei der Wiedergabe von Blu-ray-Disciteln zur Verfügung, wenn „S/PDIF verwenden“ als Lautsprecher-Umgebung ausgewählt ist. Der Modus, den Sie auswählen sollten, hängt von dem an Ihren Computer angeschlossenen externen Decoder (AV-Empfänger) ab.

- Nur Primäraudio: Dieser Modus gibt Audio nur vom Primärvideo aus (z. B. steht kein Sound für Bild-in-Bild, Sekundärvideostreams oder Regisseurkommentare zur Verfügung). Das komprimierte Audioformat wird durch die externe Decodereinheit (AV-Empfänger) geleitet.



Hinweis: Wenn das Primäraudioformat ein anderes Format als Dolby Digital, DD+, DTS oder DTS-HD ist, wird es von CyberLink PowerDVD decodiert und beide Audiosignale werden gleichzeitig ausgegeben.

- Dolby Digital*-Mixing: Dieser Modus gibt sowohl den Primärvideosound als auch den Sekundärvideosound gleichzeitig aus, wobei beide gemischt und in einen Dolby-Digital-Bitstream codiert werden. Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre externe Decodereinheit (AV-Empfänger) Dolby Digital unterstützt.
- DTS*-Mischung: Dieser Modus gibt sowohl den Primärvideosound als auch den Sekundärvideosound gleichzeitig aus, wobei beide gemischt und in einen DTS-Bitstream codiert werden. Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre externe Decodereinheit (AV-Empfänger) DTS unterstützt.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

HDMI Ausgabemodi

Die folgenden Ausgabemodi stehen zur Verfügung, wenn ein externer Decoder (AV-Empfänger) mit einem HDMI-Anschluss in Windows 8, 7 oder Vista angeschlossen ist. Der Modus, den Sie auswählen sollten, hängt von dem an Ihren Computer angeschlossenen externen Decoder (AV-Empfänger) ab.

- PCM von PowerDVD dekodiert: Dieser Modus erzeugt eine digitale Darstellung des Analogsignals. Wählen Sie diese Option, wenn Ihr externer Decoder (AV-Empfänger) nicht Dolby Digital oder DTS unterstützt, um eine sich digital anhörende Ausgabe für Ihr Audio zu erstellen.
- Nicht dekodiertes Dolby Digital/DTS-Audio zu externem Gerät: Dieser Modus leitet komprimiertes Audio durch Ihren externen Decoder (AV-Empfänger). Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Verstärker/Empfänger Dolby Digital oder DTS unterstützt, um eines davon während der Wiedergabe auszuwählen, sofern es verfügbar ist.
- Nicht dekodiertes High-Definition-Audio zu externem Gerät (HDMI 1.3 und höher): Dieser Modus leitet verlustfreies Audio durch Ihren externen Decoder (AV-Empfänger). Wählen Sie diese Option, wenn Ihr

Verstärker/Empfänger High-Definition-Audio unterstützt, um dies während der Wiedergabe auszuwählen, sofern es verfügbar ist.

Dynamische Komprimierung des Tonumfangs

Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf Discitel mit Dolby Digital-Technologie.

- Wählen Sie die erste Option aus, wenn Sie Discitel in einer stillen Umgebung ansehen. Alle hörbaren Töne, von Niedrig- bis zu Hoch-Frequenz-Soundeffekten, können unterschieden werden und fallen in den gesamten dynamischen Tonumfang von Dolby Digital.
- Wählen Sie die zweite Option aus, wenn Sie Discitel in einer normalen Hörumgebung ansehen. Hörbare Effekte, die in den extremen Tonumfang des Dolby Digital-Audiospektrums fallen, werden komprimiert.
- Wählen Sie die dritte Option aus, wenn Sie Discitel in einer lauten Umgebung oder auf einem Notebook oder Laptop ansehen. Bei dieser Option werden Niedrig-Ton-Audiosignale verstärkt, so dass sich die Hörlautstärke erhöht.

Verschiedenes

Auf der Registerkarte Verschiedenes können Sie die Audioausgabe synchronisieren und die exklusive Audioausgabe aktivieren.

Synchronisierung der Audioausgabe

Verwenden Sie die Option „Synchronisierung der Audioausgabe“, um nicht synchronisierte Audio- und Videostreams zu korrigieren. Dieser Fall kann dann eintreten, wenn Audio und Video über verschiedene Schnittstellen angeschlossen sind, da die TV-Nachverarbeitung das Video verzögern kann. Sie können diese Option auch verwenden, wenn bei Verwendung von Bluetooth-Kopfhörern eine Audioverzögerung auftritt.

- Audio verzögern um: Geben Sie in das vorgesehene Feld die gewünschte Dauer der Audioverzögerung ein (bis zu 2 Sekunden). Wenn das Audio hinter dem Video liegt, können Sie es durch Eingabe eines negativen Werts um bis zu eine halbe Sekunde vorverlegen.

Exklusive Audioausgabe (WASAPI exklusiv)



Hinweis: Diese Funktion ist nur bei der Audiowiedergabe mit folgenden Codecs verfügbar: ALAC, AAC, AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD, FLAC, MP3, MPEG Audio, LPCM, WAV, WMA. Diese Funktion ist unter Windows XP nicht verfügbar.

- Wählen Sie die verfügbare Option aus, wenn Sie die Windows Audio Session API (WASAPI) zur Stummschaltung aller anderen Audioquellen verwenden und den Windows-Mixer umgehen möchten, um eine Beeinträchtigung der Audioqualität durch die Windows-Tonmischung zu vermeiden. Sofern von Ihrem Audiogerät (Karte/Chip) und -treiber unterstützt, ist das bei der Wiedergabe gehörte Audio bitgenau. Nach der Auswahl gibt CyberLink PowerDVD ausschließlich das gewünschte Audio wieder und schaltet alle anderen Audioquellen auf dem Computer, auch das möglicherweise auf einer Blu-ray-Disc verfügbare sekundäre Audio, stumm.

Einstellungen für Untertitel und erweiterte Untertitel

Im Fenster „Einstellungen für Untertitel und erweiterte Untertitel“ können Sie die Einstellungen von Untertiteln für Filmdateien ändern. Außerdem können Sie die Schriftart, den Schriftgrad und die Schriftfarbe des Texts von erweiterten Untertiteln ändern. Weitere Einstellungen für erweiterte Untertitel finden Sie unter [Weitere Einstellungen von erweiterten Untertiteln](#).

Untertitel-Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Untertitel-Einstellungen in „Video-, Audio-, Untertitel-Einstellungen“, um Schriftschnitt, Position, Codierung usw. für Untertitel auf Filmdateien zu ändern. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:



Hinweis: Diese Einstellungen gelten nur für externe und eingebettete Untertitel von Filmdateien. Untertitel auf Blu-ray- und DVD-Discs/-Ordnern können nicht über diese Einstellung geändert werden.

Schriftschnitt



Hinweis: Diese Funktion wird von Videos mit einer Auflösung von mehr als 2560 x 1440, oder wenn die Ausgabeanzeige größer als 2560 x 1440 ist, nicht unterstützt.

- **Schriftart:** Wählen Sie die Schriftart und -größe, die Sie für Untertiteltext verwenden möchten, in der Dropdownliste aus. Beachten Sie, dass diese Schriftarteinstellungen bei Aktivierung auch für erweiterte Untertitel verwendet werden.
- **Schriftartfarbe:** Legen Sie bei Bedarf die Farbe des Untertiteltexts fest. Beachten Sie, dass diese Schriftfarbe bei Aktivierung auch für erweiterte Untertitel verwendet werden.
- **Randfarbe:** Wählen Sie bei Bedarf eine Randfarbe für den Untertiteltext aus. Sie können dadurch die Lesbarkeit von Untertiteln verbessern, wenn die Textfarbe auf eine ähnliche Farbe im Video trifft.
- **Position:** Legen Sie die Position der Untertitel auf dem Bildschirm mithilfe der Pfeiltasten fest. Je höher der Prozentsatz, desto näher werden die Untertitel am oberen Bildschirmrand angezeigt.

Standardcodierung

- Wählen Sie bei Bedarf die Sprachcodierung für Nicht-Unicode-Untertiteldateien aus.

Importierte Dateieinstellungen



Hinweis: Diese Einstellungen gelten nur für die importierte/eingebettete Untertiteldatei, die zu diesem Zeitpunkt während der Wiedergabe verwendet wird.

- Aktuelle Datei: In diesem Feld werden die Position und die Untertiteldatei angezeigt, die importiert wurde und derzeit bei der Wiedergabe verwendet wird.
- Codierung: Wählen Sie bei Bedarf die Sprachcodierung aus, die für importierte Untertitel verwendet wird.
- Verzögerung um: Wenn die Untertitel dem Dialog voranzugehen scheinen, verzögern Sie sie mit dem Pfeil Nach unten um die angegebene Zeitspanne. Wenn die Untertitel hinter dem Dialog liegen, geben Sie mithilfe des Pfeils Nach unten einen negativen Wert ein, um die Untertitel um die angegebene Zeitspanne vorzuerlegen.

Weitere Einstellungen von erweiterten Untertiteln

Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Einstellungen von erweiterten Untertiteln im Fenster „Einstellungen für Untertitel und erweiterte Untertitel“, um die Anzeige von erweiterten Untertiteln auf DVDs und Blu-ray-Discs anzupassen. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

- Benutzerdefinierte(n) Schriftschnitt, -grad und -farbe des Texts von erweiterten Untertiteln für DVD- und Blu-ray-Filme anwenden: Aktivieren Sie mithilfe dieser Option die Anpassung des Texts von erweiterten Untertiteln.
-



Hinweis: Wenn diese Option aktiviert ist, wendet CyberLink PowerDVD die im Fenster „Einstellungen für Untertitel und erweiterte Untertitel“ ausgewählte Schriftart, -größe und -farbe an.

Rand

- Stil: Wählen Sie in der Dropdownliste den Stil des Rands des Texts von erweiterten Untertiteln aus.

Schrift hintergrund

- Farbe: Wählen Sie mithilfe dieser Option die Hintergrundfarbe des Texts von erweiterten Untertiteln aus. Wählen Sie im Fenster „Farbe“ die Deckkraft der Hintergrundfarbe des Texts von erweiterten Untertiteln aus.

Hintergrund des Fensters für erweiterte Untertitel

- Farbe: Wählen Sie mithilfe dieser Option die Farbe des Hintergrunds aus, auf dem der Text von erweiterten Untertiteln angezeigt wird. Wählen Sie im Fenster „Farbe“ die Deckkraft des Hintergrunds aus, auf dem der Text von erweiterten Untertiteln angezeigt wird.

Blu-ray-Disc-Einstellungen

Auf der Registerkarte der Einstellungen für Blu-ray Disc* können Sie die Einstellungen zur Wiedergabe von Blu-ray-Disc-Titeln konfigurieren. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Blu-ray-Einstellung für Land und Region

Einige Blu-ray-Disc-Titel besitzen möglicherweise länderspezifische Funktionen und werden nur aktiviert, wenn Sie den geeigneten Ländercode auswählen. Durch Auswahl eines Lands geben Sie die Region an, auf die das Blu-ray-Disc-Laufwerk gesetzt wird. Nachdem Sie eine Region eingestellt haben, können Sie mit dem Disclaufwerk und CyberLink PowerDVD lediglich Titel aus dieser Region wiedergeben.



Hinweis: Regionseinstellungen des Disclaufwerks können maximal 5 Mal verändert werden.

Wählen Sie das Land, das für CyberLink PowerDVD verwendet werden soll, in der Dropdownliste aus. Wählen Sie System-Speicherort aus, wenn das vom Betriebssystem verwendete Land verwendet werden soll.

Regionscode

Dieser Abschnitt informiert Sie darüber, wie häufig Sie die Blu-ray-Einstellung für Land und Region des Blu-ray-Disc-Laufwerks Ihres Computers ändern können. Die maximale Einstellung ist 5 Mal. Diese Zahl wird bei jeder Änderung der Blu-ray-Einstellung für Land und Region um 1 verringert.

Weitere Blu-ray-Disc-Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Einstellungen, um auf zusätzliche Einstellungen, wie z. B. zum Konfigurieren der BD-Live-Einstellungen, Festlegen des Hybrid-Disc-Wiedergabeverhaltens usw., zuzugreifen. Ausführlichere Informationen finden Sie unter [Weitere Blu-ray-Disc-Einstellungen](#).

Weitere Blu-ray-Disc-Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Einstellungen in den Blu-ray-Disc-Einstellungen, um auf zusätzliche Einstellungen, wie z. B. zum Konfigurieren der BD-Live-Einstellungen, Festlegen des Hybrid-Disc-Wiedergabeverhaltens usw., zuzugreifen.

„Weitere Blu-ray-Disc-Einstellungen“ besteht aus zwei Registerkarten: [Verschiedenes](#) und [Hybrid-Disc](#). Die folgenden Einstellungen sind auf diesen Registerkarten verfügbar:

Verschiedenes

Auf der Registerkarte „Verschiedenes“ können Sie die BD-Live-Optionen einstellen, die Blu-ray-3D-Unterstützung aktivieren, Windows Aero deaktivieren und mehr.

- Netzwerk für BD-Live aktivieren: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie zulassen möchten, das Blu-ray-Discs auf zusätzliche BD-J-Inhalte aus dem Internet zuzugreifen und diese herunterladen. Deaktivieren Sie diese Option, um die Blu-ray-Disc-Startzeit zu erhöhen.
- BD-J-Tastaturunterstützung aktivieren: Wählen Sie diese Option, um die Tastaturunterstützung für BD-J-Inhalte zu aktivieren.



Hinweis: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden alle bestehenden Abkürzungstasten für CyberLink PowerDVD deaktiviert.

- Verbindung zulassen, wenn die Zertifizierung ungültig ist: Wenn Sie auf BD-J-Inhalte einer Blu-ray-Disc zugreifen und die digitale Signatur dieser Disc nicht erkannt wird bzw. die Signatur ungültig ist, fragt Sie CyberLink PowerDVD, ob Sie weiterhin eine Verbindung zum Internet herstellen möchten. Die Inhalte sind möglicherweise nicht sicher. Wenn Sie diese Option auswählen, fährt CyberLink PowerDVD mit der Herstellung der Verbindung zur BD-Live-Site fort, ohne Sie zu fragen.

- Blu-ray-3D*-Unterstützung aktivieren: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Blu-ray-3D-Discs in CyberLink PowerDVD wiedergeben möchten. Heben Sie die Auswahl auf, um die Blu-ray-3D-Wiedergabe zu deaktivieren.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

- Zulassen, dass PowerDVD Windows Aero automatisch deaktiviert, um die Blu-ray-Disc-Wiedergabe zu optimieren.: Wählen Sie diese Option bei der Wiedergabe von Blue-ray-Discs auf einem Windows 7/Vista-Computer aus, um Windows Aero automatisch zu deaktivieren und auf diese Weise die Blu-ray-Disc-Wiedergabe zur Leistungsverbesserung zu optimieren. Nachdem die Wiedergabe gestoppt wurde, aktiviert CyberLink PowerDVD Windows Aero neu.

Hybrid-Disc

Verwenden Sie die Registerkarte „Hybrid-Disc“, um das Standardverhalten von CyberLink PowerDVD beim Einlegen einer Hybrid-Disc in das Laufwerk festzulegen.

Hybrid-Disc

- Wenn eine Hybrid-Blu-ray-Disc eingelegt wird: Wählen Sie im Dropdownmenü das Verhalten von CyberLink PowerDVD für den Fall aus, dass eine Hybrid-Disc (DVD/Blu-ray-Disc) in das Disclaufwerk eingelegt wird. Wählen Sie Wiedergabeformat basiert auf Art des Disc-Laufwerks, wenn Sie möchten, dass CyberLink PowerDVD das Blu-ray-Disc-Format wiedergibt, sollte eine Hybrid-Disc in ein Blu-ray-Disc-Laufwerk eingelegt werden. Wählen Sie Immer DVD-Video wiedergeben, wenn Sie möchten, dass CyberLink PowerDVD das DVD-Video wiedergibt.

CyberLink Cloud-Einstellungen

Auf der Registerkarte CyberLink Cloud-Einstellungen* können Sie die Synchronisierungsoptionen für CyberLink Cloud auswählen, die Standard-Downloadordner einstellen und konfigurieren, wie CyberLink PowerDVD Medien vor dem Hochladen konvertiert.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

„CyberLink Cloud-Einstellungen“ besteht aus zwei Registerkarten: [Allgemein](#) und [Konvertierung](#).

Allgemeine Einstellungen

Auf der Registerkarte „Allgemein“ stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

Synchronisierungsoptionen

- Synchronisieren, wenn PowerDVD nicht ausgeführt wird (Hintergrundsynchronisierung): Deaktivieren Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD nur dann Medien in der Medienbibliothek mit Medien in CyberLink Cloud synchronisieren soll, wenn das Programm ausgeführt wird.
- Synchronisierung anhalten, wenn Akkuladung unter 20 % fällt: Wählen Sie diese Option aus, wenn CyberLink PowerDVD die Synchronisierung von Medien automatisch anhalten soll, wenn die Akkuladung des Laptops/Notebooks unter 20 % fällt.

Downloadordner

- Sie können bei Bedarf die Ordner auf der Festplatte des Computers festlegen, in die die CyberLink Cloud-Medien heruntergeladen werden. Um einen Ordner zu ändern, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Durchsuchen, navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie heruntergeladene Medien speichern möchten, und klicken Sie dann auf Ordner auswählen.
- CyberLink Cloud-Cache löschen: Klicken Sie auf die Schaltfläche Offline-Cache löschen, um Speicherplatz auf der Festplatte freizugeben, indem die beim Herunterladen von Inhalt von CyberLink Cloud gespeicherten temporären Dateien geleert werden.

Konvertierungseinstellungen

Auf der Registerkarte „Konvertierung“ stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

- Videos für mobile Geräte vor dem Upload konvertieren: Wählen Sie diese Option aus, wenn CyberLink PowerDVD die Auflösung der Videos vor dem Upload zu CyberLink Cloud ändern soll. Danach wählen Sie die gewünschte Video-Auflösung in der Dropdownliste aus.
- Fotos für mobile Geräte vor dem Upload in das JPEG-Format konvertieren: Wählen Sie diese Option aus, wenn CyberLink PowerDVD die Auflösung der Fotos vor dem Upload zu CyberLink Cloud ändern soll. Danach wählen Sie die gewünschte Foto-Auflösung in der Dropdownliste aus.

- Musikdateien für ein optimales Hörerlebnis auf Android-/iOS-Geräten vor dem Upload in das AAC-Format konvertieren: Wählen Sie diese Option aus, wenn CyberLink PowerDVD die Bitrate der Musikdateien vor dem Upload zu CyberLink Cloud ändern soll. Danach wählen Sie die gewünschte Bitrate in der Dropdownliste aus.

Abkürzungstasten/Mausradeinstellungen

Auf der Registerkarte Abkürzungstasten/Mausradeinstellungen können Sie das Funktionsverhalten bestimmter Abkürzungstasten der Tastatur und des Mousrads während der Medienwiedergabe einstellen. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

Tastatur-Abkürzungstasten

- Strg + Rechts/Links Wählen Sie in der Dropdownliste, wie sich CyberLink PowerDVD verhalten soll, wenn Sie die Strg-Taste auf der Tastatur gedrückt halten und dann die Pfeiltaste Rechts oder Links drücken.



Hinweis: Diese Abkürzungstaste ist, allerdings nur während der Wiedergabe von Videodateien, auch verfügbar, wenn Sie nur die Pfeiltaste Rechts/Links drücken.

- Umschalt + Rechts/Links: Wählen Sie in der Dropdownliste, wie sich CyberLink PowerDVD verhalten soll, wenn Sie die Umschalt-Taste auf der Tastatur gedrückt halten und dann die Pfeiltaste Rechts oder Links drücken.
- Alt + Rechts/Links: Wählen Sie in der Dropdownliste, wie sich CyberLink PowerDVD verhalten soll, wenn Sie die Alt-Taste auf der Tastatur gedrückt halten und dann die Pfeiltaste Rechts oder Links drücken.

Mausrad-Abkürzungstasten

- Mausrad: Wählen Sie in der Dropdownliste aus, wie sich CyberLink PowerDVD verhalten soll, wenn Sie das Scrollrad einer Maus während der Wiedergabe verwenden.
- Strg + Mausrad: Wählen Sie in der Dropdownliste, wie sich CyberLink PowerDVD verhalten soll, wenn Sie während der Wiedergabe die Strg-Taste auf der Tastatur gedrückt halten und dann das Scrollrad einer Maus verwenden.

- Umschalt + Mausrad: Wählen Sie in der Dropdownliste, wie sich CyberLink PowerDVD verhalten soll, wenn Sie während der Wiedergabe die Umschalt-Taste auf der Tastatur gedrückt halten und dann das Scrollrad einer Maus verwenden.

Filminfoeinstellungen

Auf der Registerkarte Filminfoeinstellungen können Sie die Interaktion von CyberLink PowerDVD mit dem Webdienst für Filminformationen von CyberLink konfigurieren.

Automatische Anmeldung

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Sie sich automatisch bei MoovieLive anmelden, wenn CyberLink PowerDVD gestartet wird.

- Wählen Sie Automatisch anmelden aus, und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, damit Sie stets von den Vorteilen von MoovieLive profitieren können.



Hinweis: Wenn Sie keinen Benutzernamen und kein Kennwort besitzen, wählen Sie **Registrieren**, um diese jetzt zu erhalten.

Filminfofunktionen

- Wählen Sie die Option Erweiterte Funktionen aktivieren aus, um die erweiterten Funktionen und Vorteile des Filminformationsdiensts in CyberLink PowerDVD, wie z. B. das Herunterladen von Discinformationen beim Einlegen einer Disc, zu aktivieren.



Hinweis: Wenn Sie die erweiterten Funktionen aktivieren, werden Sie dazu aufgefordert, den Datenschutzbestimmungen von MoovieLive zuzustimmen. Sie können auf den Link auf der Registerkarte klicken, um die Details der Datenschutzbestimmung und Nutzungsbedingungen anzuzeigen.

Standardsprache zum Anzeigen von Filminformationen

Mit dieser Option können Sie die Sprache der Filminformationen auswählen, die vom Filminformationsdienst zu CyberLink PowerDVD heruntergeladen werden.

Wählen Sie die Sprache, die von CyberLink PowerDVD verwendet werden soll, in der Dropdownliste aus. Wählen Sie Wie Sprache der Benutzeroberfläche aus, um die Sprache zu verwenden, die auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen festgelegt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzeroberflächensprache](#).

Informationen

Auf der Registerkarte Informationseinstellungen können Sie detaillierte Informationen über alle Aspekte der wiedergegebenen Disc, dem Disclaufwerk des Computers und der Hardwarekonfiguration sowie der aktuellen Konfigurationseinstellungen von CyberLink PowerDVD ansehen.




Hinweis: Die angezeigten Informationen hängen vom Computer, seiner Konfiguration und Ihrer aktuellen Nutzungsweise ab. Einige Informationen werden möglicherweise nur in Englisch angezeigt.

Kapitel 10:

PowerDVD-Einstellungen - Voreinstellungen

Dieses Kapitel beschreibt die CyberLink PowerDVD-Voreinstellungen. Sie können die Voreinstellungen ändern, um die Benutzeroberfläche von CyberLink PowerDVD anzupassen, um anzugeben, welche Medien in der Bibliothek angezeigt werden, um einzustellen, welche Ordner in einem Heimmediennetzwerk freigegeben werden oder um die 3D-Anzeige zu konfigurieren.

So greifen Sie auf die Registerkarte „Voreinstellungen“ zu:

- Klicken Sie am oberen Rand des Fensters auf der Titelleiste auf die Schaltfläche  und danach auf die Registerkarte Voreinstellungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche  in der Wiedergabesteuerung, und wählen Sie dann 3D-Anzeige, Heimmedien (DLNA), Medienbibliothek oder Voreinstellungen für die UI-Anpassung aus.
- Drücken Sie Strg+Umschalt+C auf der Tastatur, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Voreinstellungen.

Voreinstellungen für die Benutzeroberflächenanpassung

Auf der Registerkarte Voreinstellungen für die UI-Anpassung können Sie das PowerDVD Hintergrundbild einstellen und festlegen, welche Elemente und Funktionen im Medienfeld, in der Titelleiste, auf der Registerkarte Filme/TV und in der Wiedergabesteuerung angezeigt werden sollen.

Voreinstellungen für die UI-Anpassung besteht aus drei Registerkarten: [Hintergrundbild](#), [Medienfeld](#) und [Andere](#).


Hintergrundbild

In CyberLink PowerDVD können Sie das UI-Hintergrundbild für Ihren Player anpassen. Sie können Hintergrundbilder von MoovieLive herunterladen oder Ihre eigenen gestalten. Die folgenden Voreinstellungen sind verfügbar:

Neues Hintergrundbild für PowerDVD abrufen

Klicken Sie auf eines der Hintergrundbild-Miniaturbilder, oder auf den Link Weitere anzeigen, um die neuesten PowerDVD Hintergrundbilder von MoovieLive herunterzuladen. Klicken Sie nach dem Download auf die .pbgz Datei, um sie zu installieren und sie im Abschnitt Mein Hintergrundbild anzuzeigen.



Hinweis: Sie können auch das Benachrichtigungscenter für Informationen über die neuesten Hintergrundbilder von CyberLink überprüfen. Klicken Sie einfach auf  und anschließend auf den Abschnitt **Neueste Hintergrundbilder von MoovieLive**, um die neuesten verfügbaren anzuzeigen.

Erstellen Sie ein eigenes Hintergrundbild

Klicken Sie auf Erstellen, um Ihr eigenes Bild von Ihrem Computer zu importieren, um Ihr eigenes PowerDVD Hintergrundbild zu erstellen. Rufen Sie einfach das Bild auf, das Sie verwenden möchten, und klicken Sie anschließend auf Öffnen, um das neue Hintergrundbild zu erstellen und es im Abschnitt Mein Hintergrundbild verfügbar zu machen.



Hinweis: Sie können in der PowerDVD-Medienbibliothek auch mit der rechten Maustaste auf ein Foto klicken und **Als PowerDVD Hintergrundbild festlegen** auswählen, um Ihr eigenes Hintergrundbild zu erstellen.

Wählen Sie ein Hintergrundbild aus, das als PowerDVD-Hintergrund eingestellt werden soll

Um ein Hintergrundbild als PowerDVD Hintergrund einzustellen, wählen Sie es einfach im Abschnitt PowerDVD-Standardhintergrundbild oder Mein Hintergrundbild aus. Klicken Sie auf OK, um die Änderung zu übernehmen.

Medienfeld

Auf der Registerkarte Medienfeld können Sie angeben, welche Elemente und Funktionen im Medienfeld angezeigt werden sollen. Die folgenden Voreinstellungen sind verfügbar:

Im Medienfeld angezeigte Elemente anpassen

Wählen Sie in der Liste die Elemente aus, die im Medienfeld von CyberLink PowerDVD angezeigt werden sollen. Heben Sie die Auswahl der Elemente auf, die Sie ausblenden möchten.

Medienbibliothek

Alle Medienbibliothek-Registerkarten werden standardmäßig in CyberLink PowerDVD angezeigt. Sie können sie nicht ausblenden.

CyberLink Cloud*

Wählen Sie diese Option aus, wenn CyberLink PowerDVD die Registerkarte „CyberLink Cloud“ anzeigen soll, über die auf den Clouddienst von CyberLink zugegriffen werden kann.

Mein Computer

Wählen Sie diese Option aus, wenn CyberLink PowerDVD die Registerkarte „Mein Computer“ anzeigen soll, die Zugriff auf alle Ordner auf der Festplatte des Computers bietet.

Wiedergabelisten

Wählen Sie diese Option aus, wenn CyberLink PowerDVD die Registerkarte „Wiedergabelisten“ anzeigen soll, die den Zugriff auf Ihre Medienwiedergabelisten ermöglicht. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie angeben, welche Wiedergabelisten auf der Registerkarte angezeigt/ausgeblendet werden sollen.

Onlinevideo

Wählen Sie diese Option aus, wenn CyberLink PowerDVD die Registerkarte „Onlinevideo“ anzeigen soll, die den Zugriff auf YouTube und Vimeo ermöglicht. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie angeben, welche dieser sozialen Medienwebsites auf der Registerkarte angezeigt/ausgeblendet werden sollen.

Geräte und Heimmedien (DLNA)

Wählen Sie diese Option aus, wenn CyberLink PowerDVD die Registerkarte Geräte und Heimmedien anzeigen soll, die den Zugriff auf alle mit Ihrem Computer verbundenen Geräte und Heimmedienclients ermöglicht und diese anzeigt. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie angeben, welche Gerätetypen auf der Registerkarte angezeigt/ausgeblendet werden sollen.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

Andere

Auf der Registerkarte Andere können Sie festlegen, welche Elemente und Funktionen in der Titelleiste, auf der Registerkarte Filme/TV und in der Wiedergabesteuerung angezeigt werden sollen. Die folgenden Voreinstellungen sind verfügbar:

In der Titelleiste angezeigte Elemente anpassen

In den Kinomodus umschalten

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das Symbol In den Kinomodus umschalten in der Titelleiste anzeigen möchten. Wenn Sie auf das Symbol klicken, wird der Kinomodus von CyberLink PowerDVD gestartet.

Hilfe anzeigen

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das Hilfesymbol in der Titelleiste anzeigen möchten. Wenn Sie auf das Symbol klicken, wird diese Helpdatei aufgerufen.

Auf der Registerkarte Filme/TV angezeigte Elemente anpassen

Wählen Sie in der Liste die Elemente aus, die in der Medienbibliothek auf der Registerkarte Filme/TV angezeigt werden sollen. Heben Sie die Auswahl der Elemente auf, die Sie ausblenden möchten.



Hinweis: Die Abschnitte „BD/DVD-Film“ und „Filminfo“ werden standardmäßig in CyberLink PowerDVD angezeigt. Sie können sie nicht ausblenden.

Filmbibliothek

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Abschnitt Filmbibliothek in der Medienbibliothek anzeigen möchten.

TV-Sendungen

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Abschnitt TV-Sendungen in der Medienbibliothek anzeigen möchten.


Auf den Wiedergabesteuerungen angezeigte Elemente anpassen

Öffnen mit


Wählen Sie diese Option aus, falls die Funktion Öffnen mit verfügbar sein soll, wenn Sie beim Anzeigen von Fotos und Wiedergeben von Diashows auf die Schaltfläche

 klicken.


E-Mail

Wählen Sie diese Option aus, falls die Funktion E-Mail verfügbar sein soll, wenn Sie beim Anzeigen von Fotos und Wiedergeben von Diashows auf die Schaltfläche  klicken.

Drucken

Wählen Sie diese Option aus, falls die Funktion Drucken verfügbar sein soll, wenn Sie beim Anzeigen von Fotos und Wiedergeben von Diashows auf die Schaltfläche  klicken.

Wiedergabe mit

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Schaltfläche  in der Wiedergabesteuerung anzeigen möchten.

Auf Facebook teilen

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Option Facebook im Menü „Teilen“ anzeigen möchten.

Zu YouTube hochladen

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Option YouTube im Menü „Teilen“ anzeigen möchten.

Auf Vimeo teilen

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Option Vimeo im Menü „Teilen“ anzeigen möchten.

Auf Flickr teilen

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Option Flickr im Menü „Teilen“ anzeigen möchten.

3D aktivieren/deaktivieren

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Schaltfläche **3D** in der Wiedergabesteuerung anzeigen möchten.

Wiedergabegeschwindigkeits-Navigator

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie auf den Wiedergabegeschwindigkeits-Navigator zugreifen möchten, wenn Sie während der Wiedergabe auf die Schaltfläche „Rücklauf“ oder „Schneller Vorlauf“ klicken. Weitere Informationen finden Sie unter [Wiedergabegeschwindigkeits-Navigator](#).

Video-Anfangs-/Endmarkierung

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie in der Lage sein möchten, während der Videowiedergabe auf die Funktion „Video-Anfangs-/Endmarkierung“ zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter [Video-Anfangs-/Endmarkierung](#).

Medienbibliothek-Voreinstellungen

Auf die Registerkarte Medienbibliothek-Voreinstellungen können Sie die Ordner und verbundenen Netzwerkgeräte auf dem Computer angeben, aus denen CyberLink PowerDVD Medien importiert. Auf diese Weise können Sie steuern, welche Medien auf den einzelnen Registerkarten in der Medienbibliothek angezeigt werden.

Medienbibliothek-Voreinstellungen besteht aus vier Registerkarten: [Filme](#), [TV-Sendungen](#), [Videos/Fotos](#), und [Musik](#).

Filme

Klicken Sie auf die Registerkarte Filme, um die Ordner festzulegen, aus denen CyberLink PowerDVD Filmdateien importiert. Filmdateien sind DVD/Blu-ray-Disc*-Ordner und einzelne Videodateien (Filmdateien, die Sie mit einem Videorecorder aufgenommen haben), die auf der Festplatte des Computers und verbundenen Netzwerkgeräten gespeichert sind.

Die Filmdateien in den von Ihnen angegebenen Ordnern werden in den Abschnitt Filmbibliothek der Medienbibliothek importiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Filme/TV in der Medienbibliothek](#).

Filmbibliothek

Die Liste „Filmbibliothek“ enthält die Ordner, aus denen CyberLink PowerDVD unterstützte Filmdateien importiert. Eine Liste der unterstützten Dateiformate finden Sie unter [Unterstützte Filmdatei-/TV-Sendungen-Formate](#).




Hinweis: Diese Ordner werden fortlaufend auf neue Medien geprüft. Wenn Sie also Medien zu ihnen hinzufügen oder aus ihnen entfernen, wird die PowerDVD-Medienbibliothek automatisch aktualisiert.

So fügen Sie der Filmbibliothek Ordner hinzu:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filmordner hinzufügen.
2. Rufen Sie den Ordner auf, den Sie hinzufügen möchten. Der Ordner kann sich auf der Festplatte Ihres Computers oder auf einem verbundenen Netzwerkgerät befinden.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner auswählen, um ihn der Liste hinzuzufügen.
4. Wiederholen Sie diese Schritte bei Bedarf, um weitere Ordner hinzuzufügen.
5. Wählen Sie ggf. die Option Videos ignorieren, die kürzer sind als, und geben Sie eine Dauer in Minuten in das vorgesehene Feld ein. Dadurch werden kürzere Heim- oder andere Videos herausgefiltert, die Sie möglicherweise nicht in die Filmbibliothek aufnehmen möchten.
6. Wählen Sie falls erforderlich die Option Nicht verbundene Medien anzeigen, wenn Sie Filmdateien auf nicht verbundenen Netzwerkgeräten in der Medienbibliothek anzeigen möchten.

7. Nachdem Sie alle Ordner hinzugefügt haben, klicken Sie auf OK, um das Fenster „Medienbibliothek-Voreinstellungen“ zu schließen. CyberLink PowerDVD durchsucht den Ordner und importiert alle unterstützten Filmdateien.



Hinweis: Wenn Sie einen Ordner aus der Filmbibliothek entfernen möchten, zeigen Sie mit der Maus auf den Ordner in der Liste, und wählen Sie .

TV-Sendungen

Klicken Sie auf die Registerkarte TV-Sendungen, um die Ordner festzulegen, aus denen CyberLink PowerDVD TV-Sendungen importiert. TV-Sendungen sind mit einem Videorecorder aufgenommene Videodateien, die auf der Festplatte des Computers und verbundenen Netzwerkgeräten gespeichert sind.

Die TV-Sendungen in den von Ihnen angegebenen Ordnern werden in den Abschnitt TV-Sendungen der Medienbibliothek importiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Filme/TV in der Medienbibliothek](#).

TV-Sendungen Bibliothek

Die Liste TV-Sendungen Bibliothek enthält die Ordner, aus denen CyberLink PowerDVD unterstützte TV-Sendungen importiert. Eine Liste der unterstützten Dateiformate finden Sie unter [Unterstützte Filmdatei-/TV-Sendungen-Formate](#).



Hinweis: Diese Ordner werden fortlaufend auf neue Medien geprüft. Wenn Sie also Medien zu ihnen hinzufügen oder aus ihnen entfernen, wird die PowerDVD-Medienbibliothek automatisch aktualisiert.

So fügen Sie der TV-Sendungen Bibliothek Ordner hinzu:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche TV-Sendungsordner hinzufügen.
2. Rufen Sie den Ordner auf, den Sie hinzufügen möchten. Der Ordner kann sich auf der Festplatte Ihres Computers oder auf einem verbundenen Netzwerkgerät befinden.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner auswählen, um ihn der Liste hinzuzufügen.
4. Wiederholen Sie diese Schritte bei Bedarf, um weitere Ordner hinzuzufügen.
5. Wählen Sie ggf. die Option Videos ignorieren, die kürzer sind als, und geben Sie eine Dauer in Minuten in das vorgesehene Feld ein. Dadurch werden kürzere Heim- oder andere Videos herausgefiltert, die Sie möglicherweise nicht in die TV-Sendungen Bibliothek aufnehmen möchten.

6. Wählen Sie falls erforderlich die Option Nicht verbundene Medien anzeigen, wenn Sie TV-Sendungen auf nicht verbundenen Netzwerkgeräten in der Medienbibliothek anzeigen möchten.
7. Nachdem Sie alle Ordner hinzugefügt haben, klicken Sie auf OK, um das Fenster „Medienbibliothek-Voreinstellungen“ zu schließen. CyberLink PowerDVD durchsucht den Ordner und importiert alle unterstützten Filmdateien.



Hinweis: Wenn Sie einen Ordner aus der TV-Sendungen Bibliothek entfernen möchten, zeigen Sie mit der Maus auf den Ordner in der Liste, und wählen Sie



Organisation von TV-Sendungen

Für ein schnelleres Durchsuchen werden TV-Sendungen nach Serie und Staffel geordnet. CyberLink PowerDVD führt dies automatisch basierend auf den Datei- und Ordernamen der TV-Sendung durch. Stellen Sie für optimale Ergebnisse sicher, dass die Namen der Dateien und Ordner der TV-Sendung wie folgt sind:

- Der Name der TV-Sendung sollte sich entweder in Dateinamen oder im Namen des übergeordneten Ordners befinden.
- Wenn "XX" die Staffel anzeigt, sollte es sich entweder im Dateinamen als "SXX" oder als "Season XX" im übergeordneten Ordner der Datei befinden.
- Wenn "YY" die Folgennummer anzeigt, sollte es sich im Dateinamen entweder als "YY" oder "EYY" befinden.

Namensbeispiele

Nachstehend finden Sie einige Beispiele, wie Sie Ihre TV-Sendungen organisieren können, so dass Sie geordnet in der TV-Sendungen Bibliothek angezeigt werden:

Name des obersten Ordners	Name des übergeordneten Ordners	Dateiname
--	TV-Sendungen	The.PowerDVD.Show.S01E01.MP4, The.PowerDVD.Show.S01E02.MP4, The.PowerDVD.Show.S02E01.MP4, ...
TV-Sendungen	Die PowerDVD-Sendungen	S01E01.MP4, S01E02.MP4, S02E01.MP4, ...
Die PowerDVD-Sendungen	Season 1	E01.MP4, S01E02.MP4, ...
Die PowerDVD-Sendungen	Season 1	01.MP4, 02.MP4, ...



Hinweis: Wenn sich zwischen der Folgennummer und der Dateierweiterung weiterer Text befindet, wird er ignoriert und nicht in der TV-Sendungen Bibliothek angezeigt.

Videos/Fotos

Klicken Sie auf die Registerkarte Videos/Fotos, um die Ordner festzulegen, aus denen CyberLink PowerDVD Videos und Fotos importiert. Es wird empfohlen, dass Sie Videodateien, die Amateurfilme sind, oder andere kurze Clips importieren, die Sie

nicht in den Abschnitt „Filmbibliothek“ aufnehmen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter [Videos in der Medienbibliothek](#).

Die von Ihnen importierten Fotos stehen für Diashows, die gemeinsame Nutzung und andere Funktionen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter [Fotos in der Medienbibliothek](#).

Video-/Fotobibliotheken

Die Liste „Video-/Fotobibliotheken“ enthält die Ordner, aus denen CyberLink PowerDVD unterstützte Videodateien und Fotos importiert. Eine Liste der unterstützten Dateiformate finden Sie unter [Unterstützte Videodateiformate](#) und [Unterstützte Fotoformate](#).



Hinweis: Diese Ordner werden fortlaufend auf neue Medien geprüft. Wenn Sie also Medien zu ihnen hinzufügen oder aus ihnen entfernen, wird die PowerDVD-Medienbibliothek automatisch aktualisiert.

So fügen Sie den Video- und Fotobibliotheken Ordner hinzu:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Video-/Fotoordner hinzufügen.
2. Rufen Sie den Ordner auf, den Sie hinzufügen möchten. Der Ordner kann sich auf der Festplatte Ihres Computers oder auf einem verbundenen Netzwerkgerät befinden.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner auswählen, um ihn der Liste hinzuzufügen.
4. Wiederholen Sie diese Schritte bei Bedarf, um weitere Ordner hinzuzufügen.
5. Wählen Sie ggf. eine der folgenden Importoptionen:
 - Fotodateien ignorieren, die kleiner sind als: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie keine Fotodateien importieren möchten, die kleiner als die in der Dropdownliste ausgewählte Größenangabe sind.
 - Videodateien ignorieren, die kleiner sind als: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie keine Videodateien importieren möchten, die kleiner als die in der Dropdownliste ausgewählte Größenangabe sind.
6. Wählen Sie falls erforderlich die Option Nicht verbundene Medien anzeigen, wenn Sie Videos/Fotos auf nicht verbundenen Netzwerkgeräten in der Medienbibliothek anzeigen möchten.
7. Nachdem Sie alle Ordner hinzugefügt haben, klicken Sie auf OK, um das Fenster „Medienbibliothek-Voreinstellungen“ zu schließen. CyberLink PowerDVD

durchsucht den Ordner und importiert alle unterstützten Videodateien und Fotos.



Hinweis: Wenn Sie einen Ordner aus der Video- oder Fotobibliothek entfernen möchten, zeigen Sie mit der Maus auf den Ordner in der Liste, und wählen Sie



Musik

Klicken Sie auf die Registerkarte Musik, um die Ordner festzulegen, aus denen CyberLink PowerDVD Audiodateien importiert. Sie können jeden beliebigen Audiodateityp in die Musikbibliothek importieren, der in einem unterstützten Format vorliegt. Die Dateien werden jedoch in die Registerkarte Musik der Medienbibliothek importiert. Weitere Informationen finden Sie unter [Musik in der Medienbibliothek](#).

Musikbibliothek

Die Liste „Musikbibliothek“ enthält die Ordner, aus der CyberLink PowerDVD unterstützte Musik importiert. Eine Liste der unterstützten Dateiformate finden Sie unter [Unterstützte Audioformate](#).




Hinweis: Diese Ordner werden fortlaufend auf neue Medien geprüft. Wenn Sie also Medien zu ihnen hinzufügen oder aus ihnen entfernen, wird die PowerDVD-Medienbibliothek automatisch aktualisiert.

So fügen Sie der Musikbibliothek Ordner hinzu:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Musikordner hinzufügen.
2. Rufen Sie den Ordner auf, den Sie hinzufügen möchten. Der Ordner kann sich auf der Festplatte Ihres Computers oder auf einem verbundenen Netzwerkgerät befinden.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner auswählen, um ihn der Liste hinzuzufügen.
4. Wiederholen Sie diese Schritte bei Bedarf, um weitere Ordner hinzuzufügen.
5. Wählen Sie falls erforderlich die Option Nicht verbundene Medien anzeigen, wenn Sie Musikdateien auf nicht verbundenen Netzwerkgeräten in der Medienbibliothek anzeigen möchten.
6. Nachdem Sie alle Ordner hinzugefügt haben, klicken Sie auf OK, um das Fenster „Medienbibliothek-Voreinstellungen“ zu schließen. CyberLink PowerDVD durchsucht den Ordner und importiert alle unterstützten Audiodateien.



Hinweis: Wenn Sie einen Ordner aus der Musikbibliothek entfernen möchten, zeigen Sie mit der Maus auf den Ordner in der Liste, und wählen Sie .

Heimmedien- (DLNA-)Voreinstellungen

Auf der Registerkarte Heimmedien- (DLNA-)Voreinstellungen* können Sie Medien aus der Medienbibliothek in einem Netzwerk verfügbar machen und anderen Netzwerkgeräten gestatten, Medien zu der Anwendung CyberLink PowerDVD Ihres Computers zu streamen.




Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

„Heimmedien- (DLNA-)Voreinstellungen“ besteht aus zwei Registerkarten: [Zugriffskontrolle](#) und [Ordnerfreigabe](#).

Zugriffskontrolle


Auf der Registerkarte Zugriffskontrolle können Sie anderen Netzwerkgeräten gestatten, Medien zu der Anwendung CyberLink PowerDVD Ihres Computers zu streamen, und die Freigabe von Medien in Ihrer Bibliothek in einem Netzwerk aktivieren. Die folgenden Voreinstellungen sind verfügbar:

- Zulassen, dass andere Heimmediencomputer oder -geräte Medieninhalte auf diesem PowerDVD wiedergeben: Wählen Sie diese Option aus, um einem Netzwerkcomputer/-gerät zu gestatten, Medien mit CyberLink PowerDVD auf dem aktuellen Computer wiederzugeben.
- Inhalt der PowerDVD-Bibliothek zu anderen Heimmediencomputern oder -geräten streamen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Medien in der Medienbibliothek mit Computern und Geräten gemeinsam nutzen möchten, die mit demselben Netzwerk verbunden sind. Wählen Sie nach der Auswahl eine der beiden folgenden Optionen:
 - Zu allen Heimmediengeräten streamen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Medien in der Bibliothek mit allen mit dem Netzwerk verbundenen Computern und Geräten gemeinsam nutzen möchten.

- Nur zu den unten ausgewählten Geräten streamen: Wenn Sie Medien nur mit bestimmten Computern und Geräten gemeinsam nutzen möchten, wählen Sie diese Option aus. Wählen Sie danach die einzelnen Geräte aus, mit denen Sie die Medien gemeinsam nutzen möchten, und klicken Sie anschließend auf , um sie zur Liste Zugelassen hinzuzufügen.



Hinweis: Wenn ein Computer oder ein Gerät, die Sie gemeinsam nutzen möchten, in keiner der Listen angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass er/es

aktiviert und mit dem Netzwerk verbunden ist. Klicken Sie danach auf , um die Liste der Heimmediencomputer und -geräte zu aktualisieren.

Ordnerfreigabe

Auf der Registerkarte Ordnerfreigabe können Sie die Ordner aus der Medienbibliothek einstellen, die in einem Netzwerk verfügbar sind. Die folgenden Voreinstellungen sind verfügbar:



Hinweis: Sie müssen zuerst die Option **PowerDVD-Bibliotheksinhalte zu anderen Heimmediencomputern/-geräten streamen** auf der Registerkarte Zugriffskontrolle aktivieren, bevor Sie Ordner freigeben können.

- Alle Medien in der Bibliothek: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie alle Medien aus der Medienbibliothek freigeben möchten.
- Nur die unten ausgewählten Ordner: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie angeben möchten, welche Medienbibliotheksordner freigegeben sind. Sie können sie freigeben, indem Sie sie in der Liste auswählen.

3D-Anzeige-Voreinstellungen

Auf der Registerkarte 3D-Anzeige* können Sie die 3D-Wiedergabe aktivieren, Ihre 3D-Anzeigeräte einrichten, und mehr.



Hinweis: * Diese Funktion steht in einigen Versionen von CyberLink PowerDVD nicht zur Verfügung.

3D-Anzeige-Voreinstellungen besteht aus zwei Registerkarten: [Allgemein](#) und [Anzeigerät](#).

Allgemein

Stellen Sie auf der Registerkarte Allgemein die Konfiguration der 3D-Anzeige ein. Die folgenden Voreinstellungen sind verfügbar:

3D-Medien in 3D wiedergeben

Wählen Sie diese Option, um die automatische Wiedergabe von sämtlichen 3D-Medien (3D** Blu-ray Disc oder DVD, 3D Videodatei, 3D Fotos) zu aktivieren. Nach der Aktivierung wird CyberLink PowerDVD 3D-Medien automatisch in 3D wiedergeben, wenn die Wiedergabe gestartet wird. Nach der Aktivierung müssen Sie die 3D-Wiedergabe nicht jedes Mal aktivieren, wenn Sie 3D-Medien wiedergeben.



Hinweis: ** Wenn Ihre Version von CyberLink PowerDVD die 3D-Blu-ray-Discwiedergabe unterstützt, müssen Sie die Wiedergabe eventuell in den Einstellungen aktivieren. Informationen über das Aktivieren dieser Funktion finden Sie unter [Blu-ray-3D](#).

2D-Medien nach 3D konvertieren

Wählen Sie diese Option, wenn CyberLink PowerDVD sämtliche 2D-Medien (2D Blu-ray Discs, DVDs, Videodateien, YouTube Videos, Fotos) mit TrueTheater 3D beim Start der Wiedergabe in 3D konvertieren soll. Nach der Aktivierung müssen Sie die 3D-Wiedergabe nicht jedes Mal aktivieren, wenn Sie 2D-Medien konvertieren möchten.

- 3D-Szenen-Tiefe: Verwenden Sie bei Bedarf den Schieberegler, um die 3D-Szenentiefe auf dem Videobild einzustellen, bis das resultierende 3D-Bild für Ihre spezifische Konfiguration und Anzeigelerlebnis optimiert ist. Mit dem Schieberegler für die 3D-Szenentiefe kann die Szenentiefe von nativem 3D- und konvertiertem TrueTheater-3D-Inhalt eingestellt werden.

Austauschbare Augenansicht

Wenn Sie sich während der Wiedergabe von 3D-Inhalten unwohl fühlen sollten, kann dies möglicherweise daran liegen, dass das 3D-Bild anders wiedergegeben wird als herkömmliche Inhalte. Ist dies der Fall, wählen Sie die entgegengesetzte Augenansicht aus. Dies ändert die Art und Weise, wie die 3D-Inhalte auf dem Anzeigegerät angezeigt werden und kann so zu einem angenehmeren Ansichterlebnis führen.

Anzeigegerät

Auf der Registerkarte Anzeigegerät können Sie das 3D-Anzeigegerät einrichten. Die folgenden Voreinstellungen sind verfügbar:

3D-Bildschirm auswählen

- Autom. Erkennung: Wählen Sie diese Option, damit CyberLink PowerDVD das Gerät automatisch für Sie erkennt. Wenn Sie keine 3D-Anzeige besitzen, spielt CyberLink PowerDVD 3D-Inhalte im Anaglyphen Rot/Zyan-Modus ab und Sie können sich die Inhalte mit Hilfe einer anaglyphen (Rot/Zyan-)3D-Brille in 3D anschauen.
- Wenn Sie das 3D-Anzeigegerät manuell auswählen möchten, wählen Sie die andere Optionsschaltfläche aus und wählen Sie das Gerät anschließend im Dropdown-Menü aus. Wenn Sie kein 3D-Anzeigegerät besitzen, wählen Sie Anaglyphen Rot/Zyan-Modus aus, und sehen Sie sich dann die 3D-Inhalte mit einer anaglyphen (Rot/Zyan-)3D-Brille an.

Kapitel 11:

PowerDVD-Abkürzungstasten

Dieser Abschnitt enthält eine Aufstellung aller in CyberLink PowerDVD verfügbaren Abkürzungstasten.

Abkürzungstaste	Beschreibung
Wiedergabesteuerung	
`	Zugriff auf den Wiedergabegeschwindigkeits-Navigator.
B oder [Rücklauf im Medieninhalt. Drücken Sie die Taste mehrere Male, um die Rücklaufgeschwindigkeit zu erhöhen.
E oder ,	Unterbrechen Sie die Wiedergabe, und gehen Sie einen Schritt zurück. Drücken Sie die Schaltfläche mehrere Male, um im Videoinhalt einen Schritt zurückzugehen. Hinweis: Diese Funktion ist für einige Videodateiformate nicht verfügbar.
P	Zurück zum vorherigen Kapitel oder zur vorherigen Mediendatei in einer Wiedergabeliste/einem Ordner. Oder zurück zum vorherigen Musiktitel auf einer Musikdisc.
S	Wiedergabe anhalten.
Leertaste	Medien wiedergeben/Wiedergabe unterbrechen.
N	Weiter zum nächsten Kapitel oder zur nächsten Mediendatei in einer Wiedergabeliste/einem Ordner. Oder weiter zum nächsten Musiktitel auf einer Musikdisc.
F oder]	Schneller Vorlauf im Medieninhalt. Drücken Sie die Taste mehrere Male, um die Geschwindigkeit des schnellen Vorlaufs zu erhöhen.
T oder .	Wiedergabe unterbrechen und zum nächsten Videoeinzelbild wechseln. Drücken Sie die Taste mehrere Male, um Einzelbild für Einzelbild schrittweise in den Medien vorwärts zu gehen.

}	Langsamer Vorlauf im Medieninhalt. Drücken Sie die Taste mehrere Male, um die Geschwindigkeit des langsamen Vorlaufs zu erhöhen.
Q	Ton ein/aus.
= oder +	Audiolautstärke erhöhen.
-	Audiolautstärke verringern.
Strg+R	Eine oder alle Mediendateien in einem Ordner/einer Wiedergabeliste wiederholen.
V	Zufallswiedergabe von Musik ein-/ausschalten.
Strg+,	Foto um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Strg+.	Foto/Video um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen.
Menüs	
M	Zugriff auf die DVD-Menüsteuerung während der DVD-Wiedergabe. Wenn diese Taste während der Blu-ray-Disc*-Wiedergabe gedrückt wird, wird das Popupmenü angezeigt.
Strg+P	Zeigt das Wiedergabemenü an.
R	In Menüs nach oben navigieren.
Verschiedene Abkürzungstasten	
F1 oder ?	PowerDVD-Hilfe öffnen.
F5	CyberLink PowerDVD-Programm maximieren.
F9, F10, F11, F12	Rote, grüne, gelbe und blaue Taste auf einer Fernbedienung.
Pfeiltaste Links	In Menüs nach links navigieren.
Pfeiltaste Rechts	In Menüs nach rechts navigieren.
Pfeiltaste Nach oben	In Menüs nach oben navigieren.
Pfeiltaste Nach unten	In Menüs nach unten navigieren.

Eingabetaste	Übernimmt die ausgewählte Option bei der Navigation in Menüs mithilfe der Pfeiltasten.
Strg+Umschalt+A	Fenster „Über PowerDVD“ öffnen.
Strg+Umschalt+C	Fenster „PowerDVD-Einstellungen“ öffnen.
Strg+C	Fotoschnappschuss aufnehmen.
Strg+D	Sekundäres Audio für Blu-ray-Disc-Filme aktivieren/deaktivieren.
Strg+E	Disc im ausgewählten Disclaufwerk auswerfen.
Strg+G	PG textST aktivieren/deaktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt ein BD-ROM-Player entweder einen Textuntertitelstream oder einen Präsentationsgrafik-Untertitelstream, sofern dies für einen Discitel zur Verfügung steht.
Strg+K	Erweiterte Untertitel aktivieren/deaktivieren.
Strg+M	Während der Musikwiedergabe in den Mini-Player-Modus wechseln.
Strg+N	CyberLink PowerDVD-Programm minimieren.
Strg+U	Sekundäre Untertitel aktivieren/deaktivieren.
Strg+V	Sekundäres Video aktivieren/deaktivieren.
Strg+W	Wenn die Videowiedergabe unterbrochen wurde, das interaktive Menü aber aktiv ist, können Sie hiermit die Videowiedergabe fortsetzen.
Strg+Y	Position der sekundären Untertitel ändern (Read-it-Clearly).
Esc	Aktives Dialogfeld schließen oder Vollbildmodus beenden.
Strg+Pfeiltaste Nach oben	Bildschirmhelligkeit** um 5 bis 10 % erhöhen.
Strg+Pfeiltaste Nach unten	Bildschirmhelligkeit** um 5 bis 10 % verringern.
A	Zum nächsten verfügbaren Winkel.
C	Fotoschnappschuss aufnehmen.
D	OSD-Wiedergabedetails ein-/ausschalten.

G	Zum Lesezeichen wechseln.
H	Zwischen verfügbaren Audiokanälen umschalten.
I	Zugriff auf das Dialogfeld „PowerDVD Upgrade-Informationen“.
J	Zum DVD-Hauptmenü wechseln.
K	Zwischen den Karaoke-Modi umschalten.
L	Zugriff auf ein Menü, in dem Sie schnell zu einem der verfügbaren Discmenüs wechseln können.
W	Say-it-Again aktivieren.
X	Dialogfenster „A-B-Wiederholung“ öffnen.
Z	Wiedergabe in/aus Vollbildmodus umschalten.
Zusätzliche Abkürzungstasten für besondere Tastaturen	
Anwendungen	Hiermit können Sie ein Kontextmenü anzeigen.
Zurück	Zeitsuche vorherige 5 Sekunden.
Weiter	Zeitsuche nächste 5 Sekunden.
Auswählen	Übernimmt die ausgewählte Option.
Benutzerdefiniert (Kann unter Abkürzungstasten/Mausradeinstellungen angepasst werden)	
Strg+Pfeiltaste Rechts/Links	30 Sek. vorwärts springen/8 Sek. zurückspringen (Standard).
Umschalt+Pfeiltaste Rechts/Links	2 Min. vorwärts/zurückspringen (Standard).
Alt+Pfeiltaste Rechts/Links	5 Min. vorwärts/zurückspringen (Standard).
Mausrad	Lautstärke erhöhen/verringern (Standard).
Strg+Mausrad	Sofortzoom (Standard).
Umschalt+Mausrad	Schneller Vorlauf/Rücklauf (Standard).



Hinweis: ** Der Grad der Helligkeitserhöhung/-verringerng richtet sich nach den Fähigkeiten des Anzeigegeräts. Nicht alle Anzeigegeräte unterstützen die Helligkeitsanpassung von CyberLink PowerDVD.

Kapitel 12:

Lizenz- und Copyright-Informationen

This section contains the PowerDVD licensing and copyright information. There is also a list of the third-party components used in PowerDVD.

Dolby Laboratories

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1995-2005 Dolby Laboratories. All rights reserved.

DTS

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DTS-HD

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DTS-HD-MA (DTS-HD 7.1 output)

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Apple Lossless Audio Codec

CyberLink PowerDVD uses Apple Lossless Audio Codec. It's licensed under Apache license. Related files are located in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\ALAC.

Java

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.



BSD License

1/Under BSD license:

Redistribution of source code must retain the following copyright notice and following disclaimer:

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Cinavia

Cinavia Bekanntgabe

Dieses Produkt verwendet die Technologie von Cinavia zur Einschränkung des Gebrauchs nicht autorisierter Kopien kommerzieller Film- und Videoprodukte und deren Tonstreifen. Sobald ein unzulässiger Gebrauch einer nicht autorisierten Kopie entdeckt wird, wird eine Meldung angezeigt und die Wiedergabe oder der Kopiervorgang wird unterbrochen.

Weitere Informationen zur Technologie von Cinavia werden im Cinavia Online Verbraucher-Informationszentrum unter <http://www.cinavia.com> angeboten. Zur Anforderung zusätzlicher Information über Cinavia per Post, senden Sie eine Postkarte mit Ihrer Postanschrift an: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Cinavia™ ist ein Warenzeichen der Verance Corporation. Geschützt durch das US-Patent 7.369.677 und weltweite Patente, die durch die Verance Corporation in Lizenz erteilt und angemeldet wurden. Alle Rechte vorbehalten.

Python 27

CyberLink PowerDVD uses Python, related license files are available in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicensespython27/*.*.txt and in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\python27\from_pydocs*.*.html.

Pthreads-win32

Cyberlink H.264 video decoder is a software work uses open-source PThread library (namely PThreadVC2.dll) which is under LGPL (GNU Lesser General Public License).

0. Pthreads-win32 license file only deals with license of PThread library, not including the license of other parts of Cyberlink H.264 video decoder. The Pthreads-win32 license file could be found in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\pthreadswin32\copying.html.
1. The PThread library is available at <http://sources.redhat.com/pthreads-win32/>.
2. One copy of LGPL is provided in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\licenses\lgpl-2.1.txt. It is also available at <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html>.

Intel OpenCV

CyberLink PowerDVD uses Intel Open Source Computer Vision Library. The License Agreement For Open Source Computer Vision Library is in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\opencv\license.txt.

simplejson

CyberLink PowerDVD uses simplejson. It's licensed under MIT License which is attached in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\simplejson\license.txt.

CSystemTray

CyberLink PowerDVD uses "CSystemTray" in code project. It's licensed under CPOL license. Related files are located in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\systemtray and C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\licenses/CPOL.html.

boost C++ Libraries

CyberLink PowerDVD uses boost C++ Libraries. It's licensed under boost license.

Related file is located in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\licenses\boost_license_1_0.txt.

multiprocessing

CyberLink PowerDVD uses multiprocessing. It's licensed under BSD license. Related files are located in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\multiprocessing\license.txt.

oauth2

CyberLink PowerDVD uses oauth2. It's licensed under MIT License which is attached in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\oauth2\LICENSE.txt.

httplib2

CyberLink PowerDVD uses httplib2. It's licensed under MIT License which is attached in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\httplib2\license.txt.

beautifulsoup

CyberLink PowerDVD uses beautifulsoup. It's licensed under Creative Commons License which is attached in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\beautifulsoup\license.txt

socksipy

CyberLink PowerDVD uses socksipy. It's licensed under BSD style License which is attached in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\socksipy\license.txt.

Monkey's Audio

CyberLink PowerDVD uses "Monkey's Audio" as source filter in code project. The Monkey's Audio license file could be found in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\Monkey's Audio\license.html.

SQLite3

CyberLink PowerDVD uses "SQLite3" as database engine in code project. The SQLite3 license file could be found in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\licenses\sqlite3_copyright-release.html.

rapidjson

CyberLink PowerDVD uses rapidjson. It's licensed under MIT License which is attached in C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD15\Custom\Setting\FreeLicenses\licenses\license_rapidjson.txt.

Kapitel 13:

Technischer Support

Wenn Sie technischen Support benötigen, kann Ihnen dieses Kapitel weiterhelfen. Es enthält alle Informationen und Antworten, die Sie zur Problemlösung benötigen. Möglicherweise erhalten Sie ebenfalls schnell eine Antwort auf eine Frage, wenn Sie Ihren Händler/Vertriebsansprechpartner vor Ort kontaktieren.

Ehe Sie den Technischen Support rufen

Bevor Sie sich an den Technischen Support von CyberLink wenden, nutzen Sie eine oder mehrere der folgenden kostenlosen Supportoptionen:

- Lesen Sie im Benutzerhandbuch oder in der Online-Hilfe nach, die mit Ihrem Programm installiert wird.
- Lesen Sie in der Infodatenbank unter folgendem Link auf der CyberLink-Website nach: <http://www.cyberlink.com/support/search-product-result.do>
- Lesen Sie die Informationen auf der Seite [Hilferessourcen](#) in diesem Dokument.

Wenn Sie den Technischen Support per E-Mail oder telefonisch kontaktieren, halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- registrierter Produktschlüssel (Ihren Produktschlüssel finden Sie auf der CD-Hülle, auf der Verpackung oder in der E-Mail, die Sie nach dem Kauf eines CyberLink-Produktes im CyberLink Shop erhalten haben).
- den Produktnamen, die Version und die Build-Nummer, die üblicherweise durch Klicken auf das Produktsymbol innerhalb der Benutzeroberfläche zu finden sind.
- die auf Ihrem System installierte Windows-Version.
- Liste der Hardwarekomponenten in Ihrem System (Digitalisierungskarte, Soundkarte, VGA-Karte) und deren Spezifikationen. Schnellstmögliche Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie Ihre Systeminfo mithilfe von DxDiag.txt generieren und beifügen.



Hinweis: So generieren Sie die Systeminfodatei DxDiag.txt: Klicken Sie auf die Windows- (Start-)Schaltfläche, und suchen Sie „dxdiag“. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Alle Informationen speichern**, um die Datei DxDiag.txt zu speichern.

- den genauen Wortlaut der Warnmeldungen, die Ihnen angezeigt wurden (schreiben Sie diese vielleicht auf oder machen Sie einen Schnappschuss von der Bildschirmanzeige).
- eine genaue Beschreibung des Problems und unter welchen Umständen es aufgetreten ist.

Web-Support

Lösungen für Ihre Probleme finden Sie 24 Stunden am Tag gratis auf unserer CyberLink-Website:



Hinweis: Sie müssen sich erst als Mitglied registrieren, ehe Sie den CyberLink-Websupport nutzen können.

CyberLink bietet Ihnen zahlreiche Supportoptionen im Web, wie etwa die häufig gestellten Fragen (FAQ) in folgenden Sprachen:

Sprache	URL für den Web-Support
Englisch	http://www.cyberlink.com/cs-help
Traditionelles Chinesisch	http://tw.cyberlink.com/cs-help
Japanisch	http://jp.cyberlink.com/cs-help
Spanisch	http://es.cyberlink.com/cs-help
Koreanisch	http://kr.cyberlink.com/cs-help
Vereinfachtes Chinesisch	http://cn.cyberlink.com/cs-help
Deutsch	http://de.cyberlink.com/cs-help
Französisch	http://fr.cyberlink.com/cs-help
Italienisch	http://it.cyberlink.com/cs-help

Hilferessourcen

Die folgende Liste enthält eine Aufstellung der Hilferessourcen, die Ihnen bei der Verwendung der CyberLink-Produkte helfen können.

- Rufen Sie die Infodatenbank und die FAQ (Häufig gestellte Fragen) von CyberLink auf: <http://www.cyberlink.com/support/search-product-result.do>
- Zeigen Sie die Videoanleitungen für Ihre Software an:
<http://directorzone.cyberlink.com/tutorial/>
- Stellen Sie in unserem CyberLink-Benutzerforum Fragen, die von anderen Benutzern beantwortet werden:
<http://forum.cyberlink.com/forum/forums/list/ENU.page>



Hinweis: Das Benutzerforum von CyberLink ist nur in englischer und deutscher Sprache verfügbar.

Index

2

2D zu 3D 177

3

3D 177

- aktivieren 114, 177
- Aktivieren der Blu-ray-Wiedergabe 158
- Anzeigegerät 177
- Diashows 71
- Filmwiedergabe 57
- Format ändern 24, 100
- Fotos 71
- Konfiguration 176
- Option 131
- TrueTheater 177
- Videodateiwiedergabe 66
- Voreinstellungen 176
- Wiedergabe 113
- YouTube 131

4

4K 8

5

5.1-Kanal 146

7

7.1-Kanal 146

A

- Abkürzungstasten 179
- A-B-Wiederholung 119
- Aktivieren
 - 3D 114
 - Blu-ray-3D 158
 - TrueTheater 110
- Albumbild 22
- Als Cover einstellen 19
- AMD™ Fluid Motion 142
- Android-Gerät
 - Synchronisieren von Medien mit 128
- Anpassen
 - Benutzeroberfläche 163
- Ansichtswinkel
 - Blu-ray-Disc 94
 - DVD 92
 - Videodateien 95
- Anzeigegerät
 - 3D-Konfiguration 177
- Anzeigemodus 113
- Arbeitsbereich 14
- Audio 36

- Audio 36
 - 5.1-Kanal 146
 - 7.1-Kanal 146
 - Ausgabesynchronisierung 152
 - BiB-Sprache 93
 - Blu-ray-Disc-Sprache 93
 - Discs 36
 - DVD-Sprache 92
 - Einstellungen 142, 146
 - Equalizer 81
 - Exklusive Ausgabe 153
 - Extrahierung 21, 45
 - High Definition 151
 - Menü 28
 - Passthrough 151
 - rippen 37
 - Ripping 36
 - Standardsprache 142
 - Streaming 47
 - Unterstützte Formate 36
 - Verbesserung 110
 - Verzögerung 152
 - Videodateisprache 94
 - Voreinstellungen 81
 - WASAPI 153
 - Wiedergabe 36
 - Audio extrahieren 21
 - YouTube 45
 - Audio rippen 37
 - Audio verzögern 152
 - Aufzeichnen
 - Dateiformat 142
 - Einstellungen 142
 - Screenshots 121
 - Ausfüllen 101
 - Ausgabemodus 147
 - Automatische Wiedergabefortsetzung
 - Einstellung 139
 - Optionen 27, 31
- ## B
- BD-J-Inhalt 157
 - BD-Live 157
 - Benutzeroberfläche
 - Anpassung 163
 - Sprache 138
 - Bewerten
 - Medien 24
 - BiB
 - Audiosprache 93
 - Video 93
 - Bibliothek
 - Filmdateien 12
 - Importieren von Medien in 10
 - Suchen 23
 - TV-Sendungen 12
 - Bluetooth 152
 - Blu-ray Discs
 - Menüs 28
 - Blu-ray-3D
 - Aktivieren 158
 - Blu-ray-Discs
 - Audiosprache 93
 - BiB-Video 93
 - Einstellungen 156
 - Hybrid 158
 - Ländercode 156

Blu-ray-Discs

- Mauslösung 30
- Popupmenü 29, 55
- Regionscode 156
- Untertitel 94
- Wiedergeben 27
- Winkel 94

Browser 105

C

Cachedateien 140

CDs

- Audio rippen 37
- Ripping 36
- Wiedergabe 36

Coverbild

- Filme 17
- TV-Sendungen 18

CyberLink Cloud

- Einstellungen 158
- Herunterladen 41
- Hochladen von Medien 124
- Medien 39
- Streamen 39, 41
- Synchronisieren 158
- Synchronisieren von Medien 125
- Überblick 5
- Wiedergeben 39
- Wiedergeben von Medien 41

D

Dateizuordnung 139

Dauer

- Diashow 71

Deinterlacing 144

Diashows

- Voreinstellungen 71
- Wiedergabesteuerungen 69
- Wiedergeben 35

Digitalzoom 58, 64, 74

Discs

- 3D-Wiedergabe 57
- Automatische Wiedergabe 139
- Digitalzoom 58
- Hybrid 158
- Informationen 162
- Standardsprache 142
- Unterstützte Formate 28
- Wiedergabesteuerung 53
- Wiedergeben 27

DLNA

- Medien wiedergeben 47
- Voreinstellungen 175

Dolby Digital

- an externes Gerät 151
- Mixing 151

Dolby Headphone 148

Dolby Surround 148, 149

Dolby Virtual Speaker 149

Drehen

- Fotos 75

- Drehen
 - Videos 67
- Drucken 72
- DTS
 - an externes Gerät 151
 - Mischung 151
- DVDs
 - Audiosprache 92
 - Menüs 28
 - Untertitel 92
 - Wiedergeben 27
 - Winkel 92
- Dynamische Komprimierung des Tonumfangs 152

E

- Effekte
 - Audiovoreinstellungen 80
 - Diashow 71
- Einstellungen 142
 - 3D 176
 - Allgemein 138
 - Audio 142, 146
 - Blu-ray-Discs 156
 - Filminfo 161
 - Heimmedien-Voreinstellungen 175
 - Informationen 162
 - Player 138, 160
 - Seitenverhältnis 145
 - TrueTheater 142
 - Untertitel 153
 - Video 142
- E-Mail 72

- Entrauschen 111
- Equalizer 80, 81
- Erweiterte Untertitel
 - Einstellungen 155
- Exklusive Audioausgabe 153
- Exportieren
 - Lesezeichen 116
 - Wiedergabelisten 42
- Expressmenü 96

F

- Facebook
 - Fotos hochladen zu 132
 - Hochladen von Videos zu 129
- Farbprofil 142
- Filmbibliothek
 - Importieren 169
 - Überblick 12
- Filmdateien
 - Freigabe 176
 - Importieren 169
 - Synchronisieren mit CyberLink Cloud 125
 - Überblick 12
 - Unterstützte Formate 31
 - Untertitel 94, 95
 - Wiedergabe 32
 - Wiedergabesteuerung 61
- Filme
 - 3D-Wiedergabe 57
 - Bibliothek 11
 - Coverbild 17
 - Standardsprache 142

Filme
 Übertragen auf Geräte 137
 Wiedergabesteuerung 53

Filminfo
 Einstellungen 161
 Filmbibliothek 11

Flickr
 Fotos hochladen zu 133

Fortsetzen
 Discwiedergabe 31
 Filmdateiwiedergabe 27

Fotos
 3D 71
 3D-Quellformat 24
 anzeigen 34
 Aufnehmen 121
 Aufzeichnen 121
 Diashows 35
 Digitalzoom 74
 Drehen 75
 Drucken 72
 Freigabe 176
 Im Netzwerk teilen 128
 Importieren 10
 Mit Gerät synchronisieren 134
 Öffnen mit 72
 Per E-Mail versenden 72
 Sofortminiaturansichten 69
 Streaming 47
 Synchronisieren mit CyberLink
 Cloud 125
 Teilen 132
 Unterstützte Formate 35
 Wiedergabesteuerungen 69
 Foto-Sofortminiaturansichten 69

Funktionen 3

G

Gehe zu 97
 Geräte
 Synchronisieren von Medien
 mit 128
 Gesten-Steuerungen 87
 GPU Beschleunigung 142

H

Hardwaredecodierung 142
 HDMI 147
 1.3 151
 Ausgabemodi 151
 Headphone
 Dolby 148
 Heimmedien
 Herunterladen 51
 Medien wiedergeben 47
 Unterstützte Dateiformate 49
 Voreinstellungen 175
 Helligkeit
 Erhöhen/verringern 181
 TrueTheater 111
 Herunterladen
 Freigegebene Medien 51
 High Definition
 Audio 151
 High-Definition
 Unterstützte Discs 28
 Wiedergabe 27

- Hilfe 191
- Hintergrundbild
 - ändern 164
 - eigenes Fotos verwenden 102
 - Einstellung 102
 - herunterladen 164
- Hintergründe
 - ändern 164
- Hochladen
 - Fotos 132
 - Videos 130, 131
- Hybrid-Disc 158

I

- Importieren
 - Medien 10
 - Untertitel 123
 - Wiedergabelisten 42
- Informationseinstellungen 162
- Instant Preview 62
- Instant Scale 17, 18, 19, 22
- Interlace 144

K

- Kalenderansicht 19
- Kapitel
 - Menü 28
 - Viewer 106
- Karaoke 38
 - Discs wiedergeben 38
 - Tonhöhe einstellen 38

- Zugreifen auf Steuerungen 119
- Kinomodus 26
- Konfigurieren
 - 3D-Anzeige 176
 - Player Einstellungen 138
 - Voreinstellungen 163
- Kopfhörer
 - TrueTheater Surround 148

L

- Ländercode 156
- Lautsprecher-Umgebung 146
- Lautstärke 84
- Lesezeichen
 - Exportieren 116
 - hinzufügen 114
 - Viewer 115
 - Wiedergabe 116
- Lokaler Speicher 140

M

- Maus
 - Blu-ray-Disc-Lösung 30
 - Scrolleinstellungen 160
- Medien
 - Bewerten 24
 - Bibliothek 15
 - Fenster 17
 - Freigabe 176
 - Im Netzwerk teilen 128
 - Importieren 10

- Medien
 - Mit Gerät synchronisieren 134
 - Streamen 52
 - Suchen nach 23
 - Synchronisieren mit CyberLink Cloud 125
 - Wiedergabe 27
 - Wiedergabemenü 91
 - Medienbibliothek
 - Überblick 11
 - Voreinstellungen 168
 - Willkommen 1
 - Mein Computer 15
 - Menüs 28
 - Disc 28
 - DVD-VR 30
 - Express 96
 - Haupt 28
 - Medienwiedergabe 91
 - Popup 29
 - Standardsprache 142
 - Zugriff 28
 - Mini-Player-Modus
 - Überblick 25
 - Verwenden 82
 - Mixer 84
 - Modi
 - Kino 25
 - Klassik 25
 - Mini-Player 25, 82
 - MoovieLive
 - Datensprache 161
 - Filmbibliothek 11
 - MovieMarks 115
 - Musik
 - Albumbild 22
 - Equalizer 80
 - Freigabe 176
 - Im Netzwerk teilen 128
 - Importieren 10
 - Mini-Player-Modus 82
 - Mit Gerät synchronisieren 134
 - Synchronisieren mit CyberLink Cloud 125
 - Tags bearbeiten 22
 - Wiedergabe 36
 - Wiedergabesteuerung 76
- ## N
- Nach Zeit festlegen 90
 - Nächster Winkel 120
 - Navigationsschaltflächen 118
 - Netzwerk
 - Herunterladen von 51
 - Medien wiedergeben 47
 - Unterstützte Dateiformate 49
 - Neue Funktionen 3
 - NVIDIA 142
- ## O
- Onlinevideo 44
 - Ordner
 - Cover 19
 - Freigabe 176
 - Wiedergabe 32

P

- Pan&Scan 102
- Pano Vision 101
- Passthrough 151
- PCM 151
- Player Einstellungen 138
- Popupmenü 29, 55
- Power Media Player
 - Einrichtung 47
- PowerDVD
 - Aktualisierung 5
 - Hintergrund ändern 164
 - Neue Funktionen 3
 - Willkommen 1
- PowerDVD Live
 - Überblick 4
- PowerDVD Remote
 - Einrichten 107
 - Einrichtung 47
 - Überblick 106
 - Unterstützte Dateiformate 49
 - Wiedergeben von Medien mit 107
- Produktverbesserungsprogramm 1, 140

Q

- Quellformat
 - 3D-Video 24

R

- Rauschunterdrückung 111
- Regionscode 156

S

- S/PDIF
 - Ausgabemodi 150
- Say-It-Again 120
- Schnappschüsse
 - Aufnahmen 121
 - Dateiformat 142
 - Machen 121
- Seitenverhältnis 101
 - Einstellungen 145
- Seitenverhältnis beibehalten 101
- Skins 164
- Smart-Wiedergabelisten 43
- Sofortansicht 19
- Sofortminiaturansichten 54, 84
 - Cachedateien 140
- Sofortsuche 53, 62
- Sofortzoom 58, 64, 74
- Softwaredecodierung 142
- Sprache
 - Benutzeroberfläche 138
 - Blu-ray-Disc-Audio 93
 - DVD-Audio 92
 - MoovieLive 161
 - Standardfilm 142
 - Videodateisprache 94
- Stabilisierung 112

- Standbild aus 93, 99
- Steuerung
 - Lautstärke 84
 - Wiedergabe 53
- Stream 39
- Streamen von
 - Medien zu Geräten 52
- Suchen
 - Medienbibliothek 23
 - Nach Zeit 91
- Synchronisieren
 - Audio 152
 - CyberLink Cloud 158
 - Medien mit Gerät 128
 - Mit CyberLink Cloud 125
 - Untertitel 153
- Systemvoraussetzungen 7

T

- Tags
 - bearbeiten 22
- Tags bearbeiten 22
- Tastatur
 - Abkürzungstasten 179
 - Einstellungen 160
- Technischer Support 189
- Teilen
 - In sozialen Netzwerken 129
 - Medien im Netzwerk 128
- Tonhöhe einstellen 38
- TrueTheater
 - 2D zu 3D 177
 - aktivieren 110

- Anzeigemodus 113
- Audio 110
- Einstellungen 142
- HD 111
- nicht verfügbar 112
- Stretch 101, 145
- Surround 148, 150
- Überblick 110
- Verbesserungen 110
- Video 110

TV-Sendungen

- Coverbild 18
- Organisieren 171
- Überblick 12
- Wiedergabe 33

U

- Übertragen
 - Filmdateien 137
 - Untertitel 137
- UI
 - Hintergrund ändern 164
- Umgebung
 - Lautsprecher 146
- Unterstützte Formate
 - Audio 36
 - Discs 28
 - Filmdateien 31
 - Fotos 35
 - Videos 33
- Untertitel
 - Blu-ray-Discs 94
 - DVDs 92

- Untertitel
 - Einstellungen 153
 - Extern/Eingebettet 122
 - Importieren 123
 - Menü 28
 - Sekundär 94
 - Sekundäre 92
 - Standardsprache 142
 - Übertragen auf Geräte 137
 - Videodateien 94, 95
- Upgrade 5

V

- Versionstabelle 4
- Video automatisch transcodieren 135
- Video-Anfangs-/Endmarkierung 89
- Videos
 - 3D-Quellformat 24
 - 3D-Wiedergabe 66
 - Anfangs-/Endmarkierung 89
 - Audio extrahieren 21
 - Audiosprache 94
 - Audioverzögerung 152
 - Automatisch transcodieren 135
 - Digitalzoom 64
 - Drehen 67
 - Einstellungen 142
 - Freigabe 176
 - Im Netzwerk teilen 128
 - Importieren 10
 - Mit Gerät synchronisieren 134

- Online 44
- Streamen 41
- Streaming 47
- Synchronisieren mit CyberLink Cloud 125
- Teilen 130, 131
- Unterstützte Formate 33
- Untertitel 94, 95
- verbessern 110
- Vimeo 46
- Wiedergabesteuerung 61
- Wiedergeben 33
- Winkel 95
- YouTube 44
- Videoszenenauswahl 89
- Vimeo
 - Anzeigen von Videos 46
 - Videos hochladen zu 131
- Virtueller Lautsprecher 149
- Voreinstellungen 163
 - 3D 176
 - DLNA 175
 - Heimmedien 175
 - Medienbibliothek 168
 - UI-Anpassung 163

W

- WASAPI exklusiv 153
- Web-Support 190
- Wiedergabe
 - 3D Inhalt 113
 - Filmdiscs 27
 - Fotodials 35

Wiedergabe
 Musik 36
Wiedergabefortsetzung
 Einstellung 139
Wiedergabegeschwindigkeits-Naviga-
tor 83
Wiedergabelisten 42
 Erstellen 42
 Importieren/Exportieren 42
 Smart 43
 Wiedergeben 43
Wiedergabesteuerung 53
Wiedergeben
 Videos 33
Wiederholen 80
Windows Aero 158
Winkel
 Blu-ray-Disc 94
 DVD 92
 Videodateien 95

Y

YouTube
 3D-Video hochladen 131
 Anheften von Videos 44
 Anzeigen von Videos 44
 Audio extrahieren 45
 Videos hochladen zu 130
 Wiedergabelisten 42
YouTube-Video anheften 44

Z

Zahlentastatur 119
Zeitsuche 91
Zoom 58, 64, 74
Zufallswiedergabe 78
Zuordnungen festlegen 139