

訊連科技

DVD 威力製片 4

使用手冊

版權暨免責聲明

訊連科技保留所有權利。未經訊連科技書面同意，本著作物之任何部分均不得轉載、拷貝、儲存或傳送。

依據相關法令之規定，PowerProducer 或《DVD 威力製片》係以「現狀」方式提供，不附任何明示或暗示保證，其中包括但不限於任何資訊、服務，或任何 PowerProducer 提供或與其關聯產品之可售性或符合特定用途之保證。

使用者若開始使用本軟體，即表示同意訊連公司對於因使用本軟體或所附資料所導致的任何直接或間接損失一概免責。

本合約所列相關條款以中華民國法令為準據。

PowerProducer 與《DVD 威力製片》係一註冊商標，連同此間所提及供識別之用的公司名稱與產品名稱，皆分別專屬於其擁有者。

國際總部

郵寄地址	訊連科技股份有限公司 台北縣新店市民權路 100 號 15 樓。
網站	www.cyberlink.com.tw
電話	886-2-8667-1298
傳真	886-2-8667-1300

Copyright © 2007 CyberLink Corporation. All rights reserved.

目錄

簡介	1
歡迎使用《DVD 威力製片》.....	2
影片編製流程	3
前置編製	3
編製光碟	3
準備燒錄	4
《DVD 威力製片》程式	5
《DVD 威力製片》專案	6
升級軟體	7
編製影片的功能設定	8
專案功能設定	8
影片 / 音訊功能設定	9
支援的格式	10
系統需求	11
編製影片光碟	13
選取光碟格式	14
擷取內容	16
匯入影片檔	17
匯入相片	18
從 DV 攝錄影機擷取	18
從 HDV 攝錄影機擷取	20
從電視擷取	21
從 VCR 擷取	22
從 PC 相機擷取	23
從數位相機擷取	24
調整影片段的畫面比例	25
編輯影片段	26

AB 兩點修剪	26
合併	27
分割	27
影片的進階編輯功能 (選用)	28
建立相片幻燈影片	29
建立新相簿	29
將相片加入相簿	29
檢視相簿屬性	29
將背景音樂加入相簿	30
設定時間長度	30
備份相片至光碟	31
設定相片作為影片縮圖	31
相片的進階編輯功能 (選用)	31
整理影片大綱	32
自訂光碟的選單頁面	33
選取選單頁面範本	33
設定章節	37
自動設定章節	37
手動設定章節	37
移除章節	38
加入播放清單	39
選擇播放清單	40
預覽光碟內容	41
預覽編製的影片	41
檢視 DVD 結構	42
檢視編製過程摘要	43
最終輸出	44
設定燒錄設定	44
將編製的影片燒錄成光碟	45
將編製的影片儲存成光碟映像檔	47
建立 DVD 資料夾	49
編輯已燒錄的光碟	51
Right-to-Disc	53
將影片從 DV 攝錄影機燒錄至 DVD 或藍光光碟	54
將影片從 HDV 攝錄影機燒錄至藍光光碟	57

將影片從電視燒錄至 DVD 或藍光光碟	60
將影片從 PC 相機燒錄至 DVD 或藍光光碟	63
將影片從 VCR 燒錄至 DVD 或藍光光碟	66

光碟工具..... 69

訊連科技《DVD 威力製片》的光碟工具	70
抹除光碟	72
複製光碟	73
從 DVD 資料夾燒錄成光碟	75
儲存成光碟映像檔	76
從 DVD 資料夾燒錄成光碟	77

參考資訊..... 79

常見問答集	80
光碟類型與影片錄製格式	82
光碟類型	82
影片錄製格式	85
光碟類型 / 格式相容性	86
品質與格式	87
影片格式	87
影片品質	87
音訊格式	88

技術支援..... 89

連絡技術支援之前	90
網頁支援	90
技術支援	91
電子郵件支援	91

索引..... 93

第 1 章：

簡介

本章介紹訊連科技《DVD 燒錄》以及數位影片編製的過程，其中包含使用編製專案之前的準備工作。如果您正在尋找如何立即開始編製影片的指示，請參閱第 13 頁的「編製影片光碟」。

本章包含以下小節：

- 第 2 頁的「歡迎使用《DVD 燒錄》」
- 第 3 頁的「影片編製流程」
- 第 5 頁的「《DVD 燒錄》程式」
- 第 6 頁的「《DVD 燒錄》專案」
- 第 7 頁的「升級軟體」
- 第 8 頁的「編製影片的功能設定」
- 第 10 頁的「支援的格式」
- 第 11 頁的「系統需求」

歡迎使用 《DVD 威力製片》

歡迎成爲訊連科技數位影像工具家族的一員。訊連科技《DVD 威力製片》可讓您終結您編製的數位影片，然後將其燒錄到光碟上。您可以使用訊連科技《DVD 威力製片》進行一些簡單的編輯工作以及擷取新的媒體內容。要對影片進行最後潤飾時，訊連科技《威力導演》就是最佳的編製工具。

什麼是影片編製工具？

影片編製工具可以將硬碟上的影片燒錄到可在光碟機中播放的藍光光碟、HD DVD、DVD 或 VCD 上，然後與朋友分享。但它的用途不僅止於此。訊連科技《DVD 威力製片》包含以下幾項編製功能：

匯入和擷取媒體

- 匯入影片檔與相片
- 從 DV 或 HDV 攝錄影機擷取
- 從 TV 或 VCR 擷取
- 從 Webcam 或數位相機擷取

編輯影片與圖片

- 修剪、合併和分割影片段
- 根據背景音樂的時間長度自動調整幻燈影片的播放長度
- 將轉場效果加入幻燈影片

自訂光碟

- 搭配影片縮圖與背景來建立光碟選單
- 在影片內容中區分章節
- 將背景音樂加入光碟選單

光碟燒錄功能與工具

- 燒錄 CD、DVD、HD DVD 與藍光光碟
- 將影片從各種來源燒錄至光碟
- 抹除光碟上不想要的內容
- 從光碟映像檔複製光碟和燒錄光碟

影片編製流程

數位影片的編製過程是一種藝術與科技的結合，從一開始未經修飾的影片，一直到最後影片編製完成燒錄成光碟。訊連科技的《DVD 威力製片》可讓您輕鬆地編製影片並燒錄到所選擇的媒體上。



前置編製



在開始使用訊連科技《威力製片》之前，您必須先蒐集（或建立）影片內容的元件：影片檔、相片和背景音樂。

您可以使用攝錄影機或其他錄影裝置來收集一些原始的影片，或利用手上現有的（沒有版權的）媒體檔案。

或許您已經使用其他的影片編輯軟體（例如訊連科技的《威力導演》）編製影片。

無論是哪一種情形，只要把手上要使用的影片都準備好，這樣編製的過程就能順暢進行。

編製光碟



當您準備好影片要開始編製時，就是使用訊連科技《DVD 威力製片》的時候到了。由於訊連科技《DVD 威力製片》提供了基本的影片編輯工具，所以此時你尚不能對影片完美地進行潤飾。

如果您手上有一些媒體影片段，但先前尚未進行一些編輯和修飾的動作，您可以使用《DVD 威力製片》來執行以下工作：

1. 指定您要使用的光碟類型和影片品質。
2. 擷取影片內容，以及加入幻燈影片。
3. 將影片內容修剪成想要的長度。
4. 將影片分割成章節以便於瀏覽光碟內容。

5. 對影片加入背景音樂。
6. 指定選單頁面的按鈕、背景圖片、背景音樂和配置等。
7. 預覽編製的影片。
8. 將影片燒錄成光碟。

準備燒錄

準備好要開始燒錄光碟之前，請先準備好幾片與燒錄機相容的空白光碟。請確定所使用的燒錄機類型正確無誤（即燒錄 DVD 要有 DVD 燒錄機等等），也請確定所使用的光碟格式正確無誤（CD-R、DVD+RW、BD-RE、HD DVD-R 等等）。

多準備幾片光碟以防所編製出來的影片結果不如預期，或是在滿意結果時可以多複製幾份。

《DVD 威力製片》程式

第一次開啓訊連科技《DVD 威力製片》時，程式看起來如下所示：

The screenshot shows the main interface of PowerProducer v4. At the top, there are five icons with labels: '編製影片光碟' (Create Video Disc), 'Right-to-Disc', '編輯光碟' (Edit Disc), '開啟舊專案' (Open Old Project), and '光碟工具' (Disc Tools). Below these icons is a section titled '編製影片光碟' (Create Video Disc) with the text '編製光碟的第一步就是先擷取、匯入和編輯內容。' (The first step in creating a disc is to capture, import, and edit content). In the center, there is a preview window showing a video editing interface with a 'My Videos' section. To the right, there is a large monitor displaying a video. Annotations with lines pointing to the icons and preview area provide further details:

- 編製影片光碟**
擷取媒體、製作相片幻燈影片、建立影片。
- 編輯光碟**
編輯已燒錄的光碟。
- 開啟舊專案**
開啟現有的訊連科技《DVD 威力製片》專案。
- Right-to-Disc**
將影片直接燒錄成 DVD。
- 光碟工具**
管理光碟與編製檔案。


《DVD 威力製片》專案



若要開啓訊連科技《DVD 威力製片》專案，請在主要的訊連科技《DVD 威力製片》視窗按一下**開啟舊專案**。訊連科技《DVD 威力製片》會將專案儲存為 .PPP 檔。這個專案檔會儲存所有的影片內容架構、您所使用的特效以及設定，但**不會**儲存最後編製的影片結果。這個專案檔並需透過內含的元件加以處理（編譯或建立），才能編製出最後的成品，這就像是烘焙蛋糕之前，要先準備雞蛋、麵粉和牛奶混合而成的麵糊一樣。

無論您在《DVD 威力製片》中對影片段、音訊檔或相片做了什麼變更，**都不會**影響硬碟上原始的檔案。由於所有的設定都儲存在專案檔中，因此您在訊連科技《DVD 威力製片》中修剪、編輯或刪除影片，**都不會**影響到硬碟中原來的檔案。因此您可以盡情發揮創意！如果您改過頭了，還是可以從頭開始。

您可以建立、開啓和儲存新的訊連科技《DVD 威力製片》的專案檔，就像其他的 Windows 應用程式一樣。在訊連科技《DVD 威力製片》每個頁面上幾乎都有這些工作的按鈕。



附註：在所有的功能下不一定能夠使用這些工具。

升級軟體

訊連科技會定期提供產品升級服務。若要升級軟體，按一下視窗上方的按鈕之一 。畫面上會開啓瀏覽器視窗，連結至訊連科技的「線上購物」頁面，您可在此升級程式，並獲取有關訊連科技和訊連科技產品的最新資訊。

附註：您必須連線至網際網路才能使用此功能。

編製影片的功能設定

訊連科技《DVD 威力製片》提供許多功能設定，讓您根據您的喜愛工作方式設定影片編製的環境。若要設定功能設定，按一下  按鈕（您可在大多數的視窗上找到）。畫面上會開啓「功能設定」對話方塊，顯示「專案」和「影片 / 音訊」索引標籤，其中包含許多可供您自訂的功能設定。功能設定的說明如下。

專案功能設定

附註：專案選項會依據您選取的光碟格式而有不同。

- **播放影片模式：**設定在光碟上的影片播放完畢之後，是要繼續播放下一段影片還是返回到光碟選單。
- **工作目錄：**這是訊連科技《DVD 威力製片》用於進行輸出的目錄。您可以在安裝過程中設定這個目錄的位置。如果您要變更目錄，請先確定該目錄所在的硬碟有多餘的空間可供放置編製的影片。
- **暫存目錄：**這是訊連科技《DVD 威力製片》用來存放暫存檔的位置，這些檔案會在結束訊連科技《DVD 威力製片》時自動刪除。您可以在安裝過程中設定這個目錄的位置。
- **擷取影片的預設名稱：**輸入一個名稱，以指定給每個擷取的影片檔。訊連科技《DVD 威力製片》會在該檔名後面加上獨一無二的時間戳記，以區別每個擷取的檔案。
- **根據光碟容量限制來分割所擷取的影片檔：**自動分割所擷取的影片檔案，以確保所使用的光碟上能夠容納每個擷取下來的檔案大小。
- **建立新章節於每：**到達所指定的時間時，自動建立新的章節。
- **啟用訊連科技 MPEG@Best 技術：**勾選此選項可在燒錄 MPEG 影片時，在講求燒錄速度和追求影片品質之間，尋求最佳的折衷方式。
- **加入縮圖索引：**勾選以將縮圖索引加入光碟的選單。

- **啟用動畫縮圖**：勾選此選項可以將動畫影片當成是光碟選單上的章節縮圖。如果選取此選項，您可以在使用者定義動畫選單時間長度選項輸入時間數值，限制影片播放的時間長度。
- **抹除完畢後退片**：勾選可讓訊連科技《DVD 威力製片》在抹除完畢之後自動退片。
- **顯示電視安全區**：勾選以在「編製」視窗中顯示一個方塊，在建立光碟選單時指出安全區的範圍。利用此功能可確保包括文字、縮圖與按鈕在內的選單項目，都能位在大部分電視的顯示範圍內。
- **預設選單樣式**：指定預設要套用於每個訊連科技《DVD 威力製片》專案的選單樣式檔 (.fl 檔案)。

影片 / 音訊功能設定

附註：影片 / 音訊品質選項會依據您選取的光碟格式而有不同。

- **影片品質**：選取光碟的視訊品質：**HD (高畫質)**、**SD (標準畫質)**、**HQ (高品質)**、**SP (標準播放品質)**、**LP (長時間播放品質)**、**EP (最長時間播放品質)** 或 **自動配合光碟容量**。您可以使用視訊品質選項來設定不同的位元率。不同的位元率所編製出來的檔案大小也不同。影片品質越好，則所編製出來的檔案就越大，如此能存入光碟的影片時間就更短。此外，所擷取或輸出的影片品質越高，則電腦 CPU 的速度也要越快。**自動配合光碟容量** 選項會依據光碟容量，自動調整位元率以達到最佳的影片品質。
- **音訊格式**：各種音訊品質說明如下：**LPCM** 是未經壓縮的音訊格式。**Dolby Digital (杜比數位)** 使用 **DDCE (Dolby Digital Consumer Encoder)** 格式。**MPEG 音訊** 使用 **MPEG-1 音訊壓縮格式** (這種音訊格式與 **NTSC** 可能會發生相容性問題)。**MP3** 使用 **MPEG-1 Layer 3 音訊格式**。
- **所在地區**：選取將在哪個地區播放您的光碟。選取的地區將會決定要使用的電視格式 (**PAL** 或 **NTSC**)。

支援的格式

訊連科技 《DVD 威力製片》可讓您以下列格式將檔案匯入程式：

音訊輸入格式：.mp3、.wav、.wma

圖片輸入格式：.bmp、.jpg、.jpeg、.gif、.tif、.tiff、.psd

視訊輸入格式：.mpg、.mpeg、.avi、.dat、.wmv、.asf、.vob、.dvr-
ms

訊連科技 《DVD 威力製片》支援的光碟和檔案格式如下：

光碟類型	檔案格式
BD-RE、BD-R	BD-RE、BD-R
HD DVD-R	HD DVD Video
DVD-R、DVD-RW、DVD+R、 DVD+RW、DVD-RAM、 DVD-R DL、DVD+R DL	DVD-Video、DVD-VR、 DVD+VR
CD-R、CD-RW	VCD、SVCD

系統需求

以下列出使用程式所需的建議最低系統需求。如果您需要進行特定的工作，建議使用比這些最低的系統需求更好的配備。

最低系統需求	
作業系統	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Vista/XP/2000
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 128MB SDRAM (建議使用 256MB SDRAM) • 使用 Right-to-Disc 功能需 256MB (建議使用 512MB) • 直接從 HDV 燒錄至藍光光碟需 512MB
CPU	<ul style="list-style-type: none"> • 製作 VCD (MPEG-1)：Intel Pentium PII 450 Mhz 或 AMD Athlon 500 Mhz • 製作 DVD (MPEG-2)：Intel Pentium PIII 700 Mhz 或 AMD Athlon 700 Mhz • DV 磁帶至 MPEG-1 即時擷取：Intel Pentium III 800 MHz 或 AMD Athlon 800 MHz • DV 磁帶即時擷取：Intel Pentium 4 2.4 GHz 或 AMD Athlon XP 2400+ • DV 磁帶非即時擷取：Intel Pentium II 450 MHz 或 AMD Athlon 500 MHz • Right-to-Disc：Intel Pentium 4 2.2 GHz (建議使用 Pentium 4 2.4 GHz) 或 AMD Athlon XP 2200+ • HDV 磁帶即時擷取：Intel Pentium 4 2.4 GHz • 直接從 DV 燒錄至 DVD：Intel Pentium 4 2.2 GHz (建議使用 Pentium 4 2.8 GHz) 或 AMD Athlon XP 2400+ • 直接從 HDV 燒錄至藍光光碟：Intel Pentium 4 2.4 GHz
硬碟空間	<ul style="list-style-type: none"> • 製作 VCD 需 1GB • 製作 DVD 需 5GB • 製作 HD DVD 需 15GB • 製作藍光光碟需 25GB

最低系統需求

DV/ HDV

- OHCI IEEE 1394 相容的裝置

擷取

- 類比視訊擷取：與 WDM 標準相容之 USB 或 PCI 擷取裝置
- DV 攝錄影機視訊擷取：符合 OHCI 標準的 IEEE 1394 輸入 / 輸出裝置
- DSC 相片匯入：USM 介面

附註：若要在擷取影片時預覽 HDV 內容，建議使用 nVidia 6200 (或更佳) 或 ATI X700 (或更佳) 視訊卡。

附註：某些攝錄影機在您的電腦上會被視為外部磁碟機。在這種情況下，將無法使用直接燒錄光碟的功能。您應該選擇要匯入以進行光碟編譯的檔案。

第 2 章：

編製影片光碟

本章逐步引導您如何編製景片，從擷取內容到燒錄成光碟為止。所包含的指示可讓您建立功能最完整的景片（或相片幻燈景片），設計具有個人風格的光碟，甚至還可以編輯燒錄好的光碟內容。請盡情揮灑您的創意，享受編製景片的樂趣吧！

本章包含以下小節：

- 第 14 頁的「選取光碟格式」
- 第 16 頁的「擷取內容」
- 第 26 頁的「編輯景片殼」
- 第 29 頁的「建立相片幻燈景片」
- 第 32 頁的「整理景片大綱」
- 第 33 頁的「自訂光碟的選項頁面」
- 第 37 頁的「設定頁籤」
- 第 39 頁的「加入播放清單」
- 第 41 頁的「預覽光碟內容」
- 第 42 頁的「檢視 DVD 結構」
- 第 44 頁的「最終輸出」
- 第 51 頁的「編輯燒錄的光碟」

附註：您可以使用的功能會因為電腦上安裝的版本而不同。

選取光碟格式



編製影片光碟的第一個步驟是選取您要建立的光碟格式。會影響您應使用的光碟格式的因素有：系統上安裝的光碟燒錄機類型、您使用的影片品質和時間長度，以及您要用來播放影片的播放機 (或播放程式) 類型。

若要開始編製影片光碟，請按以下步驟進行：

1. 開啓訊連科技 《DVD 威力製片》。



2. 按一下**編製影片光碟**。畫面上會開啓「選擇光碟類型」視窗。



3. 選取您要使用的光碟類型：
- **VCD**：可用來建立一般品質的影片或是幻燈影片。
 - **DVD**：可用來建立時間較長的高品質影片。(需要 DVD 燒錄器)。
 - **藍光光碟**：建立高品質高畫質的影片，這類光碟要使用藍光光碟播放機播放。(需要藍光光碟燒錄機)。
 - **HD DVD**：建立高品質高畫質的影片，這類光碟要使用 HD DVD 播放機播放。(需要 HD DVD 燒錄機)。
4. 設定其他選項 (如有需要)：
- **影片錄製格式**：選取影片錄製格式。如需詳細資訊，請參閱第 85 頁的「影片錄製格式」。
 - **光碟容量**：選取您要使用的光碟容量。
 - **電視畫面比例**：選取光碟的電視畫面比例。如需有關電視畫面比例的詳細資訊，請參閱第 80 頁的「常見問答集」。
5. 按一下  以繼續。

擷取內容


您必須先擷取影片內容，才能創作組合影片編製。您可能已經有數位檔案而只需將檔案匯入訊連科技《DVD 威力製片》，或是只擁有最原始影片，而需要從類比或數位來源來加以擷取。

您的編製作品可以包含影片和相片。如果要在影片中加入靜態圖片，您必須分別擷取影片段以及為相片建立幻燈影片（請參閱第 18 頁的「匯入相片」）。

匯入和擷取功能位於編製影片光碟功能的「內容」視窗。

若要開啓「內容」視窗，請按以下步驟進行：

1. 啓動訊連科技《DVD 威力製片》。
2. 按一下編製影片光碟。
3. 選擇光碟類型，然後按一下 。畫面上會開啓「內容」視窗。



4. 在左側的裝置清單中，選取匯入或擷取來源。

使用的裝置不同，擷取內容的過程、步驟可能就不一樣。以下小節將說明如何使用系統上的可用裝置來匯入或擷取內容。

匯入之後，(相簿中的)影片段與相片會以縮圖的形式顯示在「編製」窗格中。如需有關編輯影片段的詳細資訊，請參閱第 26 頁的「編輯影片段」。如需有關編輯相片的詳細資訊，請參閱第 29 頁的「建立相片幻燈影片」。

附註：原始影片的畫面比例將決定匯入後的影片段畫面比例。您也可以手動調整影片段的畫面比例，請參閱第 25 頁的「調整影片段的畫面比例」。

附註：某些攝錄影機在您的電腦上會被視為外部磁碟機。在這種情況下，將無法使用直接燒錄光碟的功能。您應該選擇要匯入以進行光碟編譯的檔案。

匯入影片檔

若要將影片檔 (包含音訊部分) 匯入至訊連科技《DVD 威力製片》，請在「內容」視窗的「匯入」選項下，按一下**影片檔**。



使用一般的「開啓」對話方塊匯入影片檔，但只有一點不同：訊連科技《DVD 威力製片》可讓您在開啓影片檔之前先預覽影片檔。請使用預覽視窗下面的按鈕來播放與停止影片。


附註：以 DVR-MS 格式匯入檔案時，訊連科技《DVD 威力製片》可將這類檔案轉換成 MPEG 檔進行處理。這些 MPEG 檔案會保存在硬碟上供您稍後使用，除非您手動加以移除。

匯入相片

您可以將相片匯入訊連科技《DVD 威力製片》中，製作成幻燈影片。所謂幻燈影片，就是相片結合轉場特效和背景音樂的呈現方式。幻燈影片中的相片與設定都包含在稱為相簿的單位中。您可以在幻燈影片中的每本相簿，加入一個背景音樂檔案和一種轉場效果。

若要匯入相片，請按以下步驟進行：

1. 在「內容」視窗的「匯入」選項下，按一下**相片**。畫面上會開啓「將相片加入相簿」對話方塊。



2. 開啓要加入相簿的相片。加入的相片在腳本中會變成一張張的幻燈片，相簿中的第一張幻燈片以縮圖的形式出現在相簿視窗中。
 - 若要將更多的幻燈片加入相簿，請按一下**加入相片**，然後開啓您要加入的相片。

附註：您最多可以將 256 張相片加入一本相簿。

從 DV 攝錄影機擷取

若要從 DV 攝錄影機將影片（包含音訊部分）匯入至訊連科技《DVD 威力製片》，選取 **DV 攝錄影機**。

若要從 DV 攝錄影機擷取，請按以下步驟進行：

1. 在「內容」視窗的「擷取」選項下，按一下**影片**。

2. 在開啓的視窗中，從下拉式清單選取 DV 攝錄影機。



3. 找出您想要擷取的內容。

附註：請確定您的 DV 攝錄影機的模式已設定為 VCR 模式。

- 請使用預覽視窗下面的播放控制按鈕來預覽影片。
- 請輸入所要擷取的影片中第一個畫格的時間碼。
- 請在設定錄製時間長度欄位中輸入時間長度（以分、秒表示），如此訊連科技《DVD 威力製作》會在您開始錄製時，自動從目前的位置起，擷取等長的影片。

4. 按一下 ，開始擷取。
5. 如果已經擷取到要用的影片，請按一下 ，停止擷取。

附註：當影片播放完畢後，為免錯失畫面，非即時擷取功能仍會繼續擷取與處理畫面。

從 HDV 攝錄影機擷取

若要從 HDV 攝錄影機將影片 (包含音訊部分) 匯入至訊連科技《DVD 威力製作》，選取 **HDV 攝錄影機**。

若要從 HDV 攝錄影機擷取，請按以下步驟進行：

1. 在「內容」視窗的「擷取」選項下，按一下影片。
2. 在開啓的視窗中，從下拉式清單選取 **HDV 攝錄影機**。



3. 找出您想要擷取的內容。

附註：請確定您的攝錄影機的模式已設定為 VCR 模式。

- 請使用預覽視窗下面的播放控制按鈕來預覽影片。
 - 請輸入所要擷取的影片中第一個畫格的時間碼。
 - 請在設定錄製時間長度欄位中輸入時間長度 (以分、秒表示)，如此訊連科技《DVD 威力製作》會在您開始錄製時，自動從目前的位置起，擷取等長的影片。
4. 按一下 ，開始擷取。

5. 如果已經擷取到要用的影片，請按一下 ，停止擷取。


附註：當影片播放完畢後，為免錯失畫面，非即時擷取功能仍會繼續擷取與處理畫面。

從電視擷取

若要從電視將影片（包含音訊部分）匯入至訊連科技《DVD 威力製片》，選取**電視**選項。

若要從電視擷取，請按以下步驟進行：

1. 在「內容」視窗的「擷取」選項下，按一下**電視**。
2. 在開啓的視窗中，從下拉式清單選取**電視**。



3. 選取您想要錄製的頻道。
 - 請在**設定錄製時間長度**欄位中輸入時間長度（以分、秒表示），如此訊連科技《DVD 威力製片》會從您開始錄製的時間起，擷取等長的影片。
 - 按一下  以開啓可供您設定其他設定選項的對話方塊。
4. 按一下 ，開始擷取。


5. 如果已經擷取到要用的影片，請按一下 ，停止擷取。

從 VCR 擷取

若要 VCR 將影片 (包含音訊部分) 匯入至訊連科技 《DVD 威力製片》，選取 **VCR** 選項。

若要從 VCR 擷取，請按以下步驟進行：

1. 在「內容」視窗的「擷取」選項下，按一下影片。
2. 在開啓的視窗中，從下拉式清單選取 **VCR**。




- 按一下  以開啓可供您設定其他設定選項的對話方塊。
3. 按一下 ，開始擷取。
 - 請在**設定錄製時間長度**欄位中輸入時間長度 (以分、秒表示)，如此訊連科技 《DVD 威力製片》會從您開始錄製的時間起，擷取等長的影片。
4. 如果已經擷取到要用的影片，請按一下 ，停止擷取。

從 PC 相機擷取

若要從 PC 相機 (Webcam) 將影片匯入至訊連科技《DVD 威力製片》，選取 **PC 相機**。

若要從 PC 相機擷取，請按以下步驟進行：

1. 在「內容」視窗的「擷取」選項下，按一下**影片**。
2. 在開啓的視窗中，從下拉式清單選取 **PC 相機**。




- 按一下  以開啓可供您設定其他設定選項的對話方塊。
3. 按一下 ，開始擷取。
 - 請在**設定錄製時間長度**欄位中輸入時間長度 (以分、秒表示)，如此訊連科技《DVD 威力製片》會從您開始錄製的時間起，擷取等長的影片。
4. 如果已經擷取到要用的影片，請按一下 ，停止擷取。

從數位相機擷取

若要從數位相機將靜態圖片擷取至訊連科技《DVD 威力製作》，按一下**數位相機**選項。

若要從數位相機擷取，請按以下步驟進行：

1. 在「內容」視窗的「擷取」選項下，按一下**相片**。畫面上會開啓「幻燈影片的相片」對話方塊。



2. 請從下拉式功能表選擇您的相機。
3. 勾選您想要擷取的相片。
 - 勾選**全選**選項可選取全部的相片。
 - 若要切換成較大或較小的縮圖，按一下 .
 - 如果裝置上的縮圖數量超過一頁，使用  與  按鈕可顯示更多的縮圖頁面。
4. 按一下 , 然後選取要存放相片的目錄。
5. 按一下 .

調整影片段的畫面比例

當您匯入或擷取影片段時，訊連科技《DVD 威力製片》將自動偵測影片段的畫面比例。如果您要使用的影片段有不同的畫面比例時，您可以手動調整影片段的畫面比例，使其符合您的影片畫面比例。

若要手動調整影片段的畫面比例，請按以下步驟進行：

1. 從「編製」視窗選取影片段。
2. 使用滑鼠右鍵按一下該影片段，然後在開啓的「影片屬性」視窗中選取屬性。
3. 選擇影片段要使用的畫面比例，然後按一下 。

編輯影片段

在「編製影片光碟」功能的「編輯影片段」視窗中，有可供您編輯影片段的選項。這些選項可以用來編輯影片段與幻燈影片。

AB 兩點修剪

「AB 兩點修剪」選項去除影片段的前後部分，或是去除中間部分而保留前後部分。

若要對影片段執行 AB 兩點修剪，請按以下步驟進行：

1. 按一下「編輯」標題下的影片段。
2. 按一下 **AB 兩點修剪** 索引標籤。
3. 按一下您要修剪的影片段。
4. 設定開始標記時間 (或幻燈片)，方式有：
 - 在輸入方塊中，輸入您想要開始的時間 (或幻燈片號碼)，然後按一下 。
 - 將預覽視窗下方的滑桿拖曳至想要開始的位置，然後按一下 。
5. 設定結束標記時間 (或幻燈片)，方式有：
 - 在輸入方塊中，輸入您想要結束的時間 (或幻燈片編號)，然後按一下 。
 - 將預覽視窗下方的滑桿拖曳至區段的結束位置，然後按一下 。
6. 按一下：
 - **保留選取部分** 以橘色標示影片區段。
 - **刪除選取部分** 以刪除以橘色標示的影片區段。
7. 按一下 。完成編輯的影片段會顯示在「編製」窗格中。

合併

您可以將多個影片段合併成一個影片段，以便更能靈活運用。

若要合併數個影片段，請按以下步驟進行：

1. 按一下「編輯」標題下的**影片段**。
2. 按一下**合併索引**標籤。
3. 先選取影片段，然後按一下 ，將影片段加入至合併清單。重複以上步驟，直到想要合併的影片段都加入清單為止。
 - 請使用  按鈕，移除合併清單上的影片段。
 - 請用  和  按鈕，視需要重新排列影片段的順序。
4. 按一下 ，便可合併影片段。

合併後的影片段會出現在「編製」窗格中，變成一個影片段。

附註：當您合併影片段時，所有影片段的畫面比例將轉換成您為影片所選取的畫面比例。

分割

您可以將較長的影片段分割成兩個影片段，方便以後編輯。

若要分割影片段，請按以下步驟進行：

1. 按一下「編輯」標題下的**影片段**。
2. 按一下**分割索引**標籤。
3. 選擇下列一種方式來設定要開始分割的時間點或者輸入要開始分割的幻燈片號碼。
 - 影片段：使用滑桿以搜尋分割時間。
 - 相簿：使用滑桿以搜尋要開始分割的幻燈片號碼。
4. 按一下 ，分割影片段。

分割過的影片段會出現在「編製」窗格中，成為兩個影片段。

影片的進階編輯功能 (選用)

若要執行其他進階的影片編輯技術，您可以隨時按一下**進階編輯**按鈕，開啓訊連科技《威力導演》。

請參閱產品中所含的說明檔，以取得使用《威力導演》的協助。

附註：可供您使用的功能可能會因為電腦上安裝的版本而有所不同。

建立相片幻燈影片

您可以在「相片幻燈影片」視窗中，從相片建立幻燈影片相簿。您在「內容」視窗中匯入相片之後，或如果在「內容」視窗的「編輯」標題下選取**相片幻燈影片**，便會出現此視窗。若要選取相簿，按一下 **←** 或 **→**。相簿預覽視窗中會顯示相簿的預覽幻燈片，相簿內的幻燈片則會顯示在腳本中。

建立新相簿

若要建立新相簿，請使用「匯入相片」功能。如需詳細資訊，請參閱第 18 頁的「匯入相片」。

將相片加入相簿

如果您已經建立幻燈影片，您可以在「相片幻燈影片」視窗中加入新的相片。

若要將相片加入至幻燈影片中現有的相簿，請按以下步驟進行：

1. 按一下「編輯」標題下的**相片幻燈影片**。
2. 選取要修改的相簿。
3. 按一下**加入相片**。畫面上會開啓「將相片加入相簿」對話方塊。
4. 開啓您要加入的相片。

檢視相簿屬性

若要檢視相簿屬性，以滑鼠右鍵按一下相簿視窗中的預覽幻燈片（或「編製」窗格中的縮圖），然後選取**屬性**。畫面上會開啓對話方塊，顯示**相簿屬性**。您可以在此對話方塊中修改相簿的名稱。

將背景音樂加入相簿

您可以加入音訊檔，將背景音樂加入相簿。

若要將背景音樂加入至相簿，請按以下步驟進行：

1. 按一下「編輯」標題下的**相片幻燈影片**。
2. 選取要修改的相簿。
3. 按一下 。畫面上會開啓「背景音樂」對話方塊。
4. 按一下 ，開啓音訊檔。您可以在此編輯音訊檔，或按一下以將音訊檔加入已選取的影片段。您可以使用的選項包括：
 - 選取**淡入或淡出**選項。
 - 選取**自動重播**，一直反覆播放直到影片段結束。
 - 使用修剪列上的滑桿修剪音訊檔。
 - 調整音量。
5. 按一下 。音訊檔會顯示在「背景音樂」方塊中。
 - 若要移除音訊檔，按一下 。

設定時間長度

您可以在「設定時間長度」區段中，設定幻燈中每張相片的顯示時間，或播放整個幻燈影片相簿所要花費的時間。您也可根據選取的背景音樂，設定等長的相簿幻燈影片時間。

- 若要設定各張幻燈片所要顯示的時間長度，請選取**幻燈片**，然後輸入時間長度。
- 若要設定顯示整個相簿所花費的時間長度，請選取**相簿**，然後輸入時間長度。
- 若要將相簿幻燈影片的時間長度自動設定成與選來作為背景音樂的音訊檔時間等長，請選取**配合音樂的時間長度**。

備份相片至光碟

若要在燒錄的光碟上備份幻燈影片的相片，請勾選**備份相片至光碟**選項，將您的相片複本燒錄至光碟上。當相片的解析度比 DVD (720x480) 還高時，特別適合使用這個功能。

設定相片作為影片縮圖

您可以在幻燈影片相簿中選取任何相片作為縮圖相片，顯示在相簿封面與光碟選單中。

若要設定相片作為影片縮圖，請按以下步驟進行：

1. 按一下**編製**窗格中的相片，設定作為影片相片。
2. 按一下 。便會將該相片設定為影片縮圖。

相片的進階編輯功能 (選用)

若要執行其他進階的相片編輯技術，您可以隨時按一下**進階編輯**按鈕，開啓訊連科技的 PhotoNow!。

請參閱產品中所含的說明檔，以取得使用這項程式的協助。

附註：可供您使用的功能可能會因為電腦上安裝的版本而有所不同。

整理影片大綱

在「內容」視窗的「編製」窗格中，縮圖的順序與所編製影片中的影片段順序相對應。您可藉由重新排列、移除或預覽每個影片段，整理出影片的大綱。

附註：選單縮圖的畫面比例為 4:3，因而會使用黑邊修飾畫面比例為 16:9 的影片段。

播放影片段

若要在「編製」窗格中播放影片段，可執行下列動作：

- 按兩下影片段。
- 選取影片段，然後按一下 。
- 以滑鼠右鍵按一下影片段，然後選取選單中的**播放**。

移動縮圖

若要移動影片段，可執行下列動作：

- 以滑鼠右鍵按一下影片段，然後選取**往前移動**（移向影片的開始處），或是選取**往後移動**（移向影片的結尾處）。影片段會依您指定的方向移動一個位置。
- 將影片段拖放至另一個影片段上。如此可交換 2 個影片段的位置。

刪除影片段

若要從「編製」窗格將不需要的影片段移除，可執行下列動作：

- 以滑鼠右鍵按一下影片段，然後選取選單中的**刪除**。
- 選取影片段，然後按下鍵盤上的 **Delete** 鍵。

自訂光碟的選單頁面

選單是用來瀏覽整張光碟的內容。您可以在「自訂選單」視窗中發揮您的創意，自行設計選單頁面的外觀。您可以修改選單的按鈕、文字和整體配置的外觀。

若要開啓「自訂選單」視窗，在「內容」視窗的「編輯」標題下，按一下**選單**。

附註：背景圖片永遠會 4:3 的畫面比例顯示。如果您選取的電視畫面比例是 16:9，背景圖片將會使用黑邊修飾。

選取選單頁面範本

選單頁面的範本是結合背景圖片、按鈕和外框等設定。

若要指定選單頁面的背景範本，請按以下步驟進行：

1. 按一下**範本**。
 - 若有限定範圍以方便選擇，可在下拉式方塊中選擇目錄，或選擇**全部**顯示所有選項。
2. 選擇要使用的選項：
 - 若要將此圖片套用至所有的選單頁面，按一下 。
3. 按一下 ，關閉自訂視窗。

加入自己的圖片作為背景圖片

若要加入您自己的圖片作為背景圖片，請按以下步驟進行：

1. 按一下**範本**。
2. 按一下 ，然後開啓圖片。您選取的圖片會加入下拉式方塊中的「使用者自訂」目錄。
 - 若要移除「使用者自訂」目錄中的圖片，請選取圖片，然後按一下 。

3. 按一下 ，關閉自訂視窗。

指定每個選單頁面上的按鈕數量

若要指定每個選單頁面上的按鈕數量，請按以下步驟進行：

1. 按一下**每頁的按鈕數**。
 - 若要限定範圍以方便選擇，可在下拉式方塊中選擇目錄，或選擇**全部**顯示所有選項。
2. 選擇要使用的選項：
3. 按一下 ，關閉自訂視窗。

選取按鈕的外框樣式

若要指定按鈕外框的樣式，請按以下步驟進行：

1. 按一下**按鈕外框**。
 - 若要限定範圍以方便選擇，可在下拉式方塊中選擇目錄，或選擇**全部**顯示所有選項。
2. 選擇要使用的選項：
3. 按一下 ，關閉自訂視窗。

選取按鈕配置

若要選取按鈕配置，請按以下步驟進行：

1. 按一下**按鈕配置**。
 - 若要限定範圍以方便選擇，可在下拉式方塊中選擇目錄，或選擇**全部**顯示所有選項。
2. 選擇要使用的選項：
3. 按一下 ，關閉自訂視窗。

選取按鈕樣式

若要選取按鈕樣式，請按以下步驟進行：

1. 按一下**按鈕樣式**。
 - 若要限定範圍以方便選擇，可在下拉式方塊中選擇目錄，或選擇**全部**顯示所有選項。
2. 選擇要使用的選項：
3. 按一下 ，關閉自訂視窗。

下載範本

若要從訊連科技網站下載範本，請按以下步驟進行：

1. 按一下**更多範本**。畫面上會開啓訊連科技的線上購物網頁。
2. 下載您想要使用的範本。

附註：您必須連線至網際網路才能使用此功能。

將範本儲存為我的最愛檔

在修改「自訂選單」視窗上的設定之後，您可以把那些設定儲存為我的最愛檔（副檔名為 .fl），以供日後使用。

若要將範本儲存為我的最愛檔，按一下 。在畫面上開啓的對話方塊中，儲存成我的最愛檔。

將我的最愛檔開啟為範本

在將範本儲存成我的最愛檔後，您可以開啓檔案以作為範本使用。

若要將我的最愛檔開啟為範本，按一下 。在畫面上開啓的對話方塊中，開啓我的最愛檔 (.fl)。

修改選單文字

若要修改出現在選單頁面上的文字，按兩下要修改的文字，然後輸入新的文字。

若要變更選單頁面上的文字字型屬性，按一下要修改的文字，然後再按 。在開啓的對話方塊中，變更字型屬性，然後按一下**確定**。

設定背景音樂

加入選單背景音樂的方式與加入相簿背景音樂的方式相同。如需步驟指引，請參閱第 30 頁的「將背景音樂加入相簿」。

設定開場影片

開場影片是一小段影片，會在將光碟放入電腦中播放，而選單尚未出現時，立即播放的影片。開場影片上面沒有導覽按鈕，觀眾也無法用快轉功能跳過這段影片。專業影片的開場影片通常是版權聲明或警告啓事。但您也可自行設計，使用個人簡介或其他影片段作為開場影片。

若要將某個影片段當作開場影片，按一下 ，開啓想要的檔案。按一下 ，就會移除開場影片。按一下 ，預覽開場影片。

設定章節

區分章節的好處在於方便瀏覽光碟內容，如果在光碟上設有章節，觀眾就可以用選單直接跳到某章的開頭，跳過中間部分。當然，您也可以決定不使用章節。如果不設定章節，將光碟放入播放機時，就會自動播放影片。

自動設定章節

若要自動設定章節，請按以下步驟進行：

1. 在「內容」視窗的「編輯」標題下，按一下**章節**。
2. 設定光碟中的章節。
 - 如果要指定光碟中的章節數量，請選取**均分章節**，然後在輸入方塊中輸入數字。
 - 如果想要訊連科技《DVD 威力製片》為您區分章節，請選取**根據偵測場景區分章節**選項。您還可以調整偵測場景功能的靈敏度，來控制相關的章節數量。（靈敏度越高，能偵測到的章節就越多）。
3. 按一下 ，開始設定章節。各個章節在腳本中將會顯示為縮圖。
4. 按一下 .

手動設定章節

若要手動設定章節，請按以下步驟進行：

1. 在「內容」視窗的「編輯」標題下，按一下**章節**。
2. 使用播放控制按鈕在影片段中找到想要新增章節的時間點，然後按一下  在這些時間點設定章節。
3. 按一下 .


移除章節

若要移除章節，請先選取章節，再按 。按一下  可依序還原已經刪除的章節。

若要設定影片段中的一個靜態畫面，作為該章節在腳本中的縮圖，在預覽視窗中找到您要使用的畫面，然後按一下 。

加入播放清單

在 DVD 中加入播放清單可讓您指定 DVD 播放時，要顯示哪一個部分的內容。您可以加入多個播放清單，以不同的方式顯示原始內容，提供多樣的影片版本。



附註：只有在建立 DVD-VR 或 BDAV 光碟時，才能使用播放清單。

若要新增播放清單，請按以下步驟進行：

1. 在「內容」視窗的「編輯」標題下，按一下**播放清單**。
2. 按一下 建立新的播放清單。便可隨即在播放清單視窗中預覽影片。
 - 按一下 可移除播放清單。
 - 利用播放控制按鈕以及開始和結束標記功能，可以在預覽視窗中預覽並選擇影像部分。按一下 將選取的那段影片加入播放清單中。
 - 按一下 ，選擇所有影片段。
 - 按一下 ，取消選取所有影片段。

3. 按一下 ，將選取的影片段加入播放清單中。
4. 按一下 。

選擇播放清單

當您建立新的播放清單時，播放清單預覽視窗將出現預覽畫面。但是看不見其他的播放清單。

若要選取其他的播放清單，按一下  或 。預覽幻燈片會出現在播放清單預覽視窗中，而所包含的影片段則顯示在「編製」窗格中。

預覽光碟內容

當您架構好影片大綱，內容編排定案之後，建議您在燒錄至光碟之前，先預覽一下整部影片。您也可以檢視編製摘要和光碟的選單。

預覽編製的影片

若要預覽整部影片（包括影片段、幻燈影片和您加入的所有設定），按一下**預覽索引**標籤。便會將「編製」窗格會切換至「預覽」窗格。按一下  以查看選單與影片縮圖的動畫預覽，或按一下 ，從頭開始預覽整個光碟影片的內容。請使用預覽視窗下面的按鈕來播放與停止影片。

預覽影片段

若要用預覽視窗觀看影片段，請按一下影片段的縮圖，然後使用視窗底部的播放控制按鈕來加以控制。

預覽相簿

若要在預覽視窗中預覽影片段，請按一下相簿的縮圖，然後使用視窗底部的播放控制按鈕來加以控制。

檢視 DVD 結構

若要檢視光碟的選單結構，按一下「內容」視窗中的**光碟結構**列。



若要觀賞影片，請在「光碟結構」窗格中按一下該影片。若要關閉「光碟結構」窗格，再按一次該列。



檢視影片段屬性

您可以檢視的影片段屬性包括：該影片段的檔案名稱、解析度與播放時間(以及其他資訊)。


若要檢視影片段屬性，請以滑鼠右鍵按一下該影片段，然後選擇屬性。

檢視編製過程摘要

按一下訊連科技《DVD 威力製片》介面上的 ，便可以檢視最新的系統資訊和編製過程資訊。大部分訊連科技《DVD 威力製片》視窗上都有這個按鈕。



訊連科技《DVD 威力製片》讓您在這個按鈕旁邊綜覽檔案大小和所編製影片的時間長度。



最終輸出

在擷取媒體、架構大綱、編輯片段、加入音訊和特效、自訂光碟的配置和外觀之後，就可以準備把影片燒入光碟了。

訊連科技的《DVD 威力製片》提供多種終結影片的處理方式，各有各的好處。您可以在編製完成後將影片燒錄成光碟、將編製的影片儲存成光碟映像檔以便日後進行燒錄、或建立 DVD 資料夾以便整理硬碟上的媒體檔案。依據您的燒錄機和光碟類型，您有一或多種選項可以使用。

設定燒錄設定

請先設定「最終輸出」視窗上的燒錄設定，然後再燒錄第一張光碟。因為完成設定之後，訊連科技《DVD 威力製片》會使用相同的設定來燒錄光碟，直到您再次變更設定為止。

若要設定燒錄設定，請按以下步驟進行：

1. 按一下 。
2. 選取您的燒錄機。
3. 選取燒錄速度。
4. 當硬碟正在忙碌中或系統資源不足時，勾選**包含緩衝記憶體過低保護**選項，可以確保光碟機燒錄作業不會發生錯誤。
5. 按一下 ，設定燒錄設定，並回到「最終輸出」視窗。

附註：按一下  會在燒錄光碟前，先抹除光碟的內容。如需詳細資訊，請參閱第 72 頁的「抹除光碟」。

將編製的影片燒錄成光碟

將編製的影片燒錄成光碟是影片編製的最後一個階段。燒錄成光碟後，您便可在光碟播放機上播放，與您的親友分享。



若要將編製的影片燒錄成光碟，請按以下步驟進行：

1. 在「最終輸出」視窗中，勾選**燒錄光碟**選項。
2. 指定燒錄選項：
 - 輸入您想要的光碟份數。
 - 若要指定光碟的磁碟區標籤，請輸入想要的名稱。
3. 按一下 。工作便會立即開始。訊連科技《DVD 威力製片》會顯示即時的進度。

附註：燒錄過程根據您的影片長度、影片品質、電腦處理速度，可能需要花費數分鐘的時間。您不妨休息一下，靜待訊連科技《DVD 威力製片》燒錄您編製的影片。

燒錄工作完成之後，畫面上會顯示燒錄完成的訊息，並提供您幾個可供繼續執行的選項。



- 按一下**回到首頁**，回到訊連科技《DVD 威力製片》的主視窗。
- 按一下**結束《DVD 威力製片》**，關閉程式。

將編製的影片儲存成光碟映像檔

您可以將影片儲存成光碟映像檔，放在硬碟上以供日後進行燒錄。如果您的電腦目前尚未安裝光碟燒錄機，就特別適合使用這個功能。



若要儲存成光碟映像檔，請按以下步驟進行：

1. 勾選**儲存光碟映像檔**選項。
2. 按一下 ，選取您要存放光碟映像檔的目錄，然後輸入檔名。
3. 按一下 。工作便會立即開始。訊連科技《DVD 威力製片》會顯示即時的進度。

燒錄工作完成之後，畫面上會顯示燒錄完成的訊息，並提供您幾個可供繼續執行的選項。



- 按一下**回到首頁**，回到訊連科技 《DVD 威力製片》的主視窗。
- 按一下**結束《DVD 威力製片》**，關閉程式。

建立 DVD 資料夾

建立 DVD 資料夾可以很方便地將構成影片的所有檔案存放在硬碟上，所以隨時都可以燒成光碟。



若要建立 DVD 資料夾，請按以下步驟進行：

1. 勾選建立 DVD 資料夾選項。
2. 按一下 ，選取您要儲存 DVD 資料夾的目錄。

附註：建立 DVD 資料夾時，將會覆寫目錄中的現有資料。

3. 按一下 。工作便會立即開始。訊連科技《DVD 威力製片》會顯示即時的進度。

燒錄工作完成之後，畫面上會顯示燒錄完成的訊息，並提供您幾個可供繼續執行的選項。



- 按一下**回到首頁**，回到訊連科技 《DVD 威力製片》的主視窗。
- 按一下**結束《DVD 威力製片》**，關閉程式。

編輯已燒錄的光碟



假設您後來又補拍一些畫面，這些畫面如果能加入影片的話，將收畫龍點睛之效。這時就只能抹除光碟內容，全部重燒一次嗎？這可不見得！在您將編製的影片燒錄到可重複寫入的光碟（例如格式為 -RW/VR 或 +RW/VR 的光碟）時，隨時都可以再修改。


若要編輯已燒錄的光碟，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《DVD 威力製片》。
2. 按一下**編輯光碟**。



3. 放入目標光碟。
 - 按一下 重新整理光碟機。
 - 按一下 可打開光碟機。
4. 選取燒錄速度。
5. 選取光碟的畫面比例，然後按一下 。

- 在訊連科技 《DVD 威力製片》 程式中進行想要的修改，然後按一下 。



- 按一下 。(請參閱第 44 頁的「最終輸出」)。

第 3 章：

Right-to-Disc

您可以將影片內容從 DV 攝錄影機、HDV 攝錄影機、電視、Webcam 或 VCR 直接燒錄到 DVD 或藍光光碟，省去先寫入硬碟的步驟。如果要利用光碟儲存影像，這個功能可以節省您不少時間。

最簡單的作法就是直接把影片內容燒錄到 DVD 或藍光光碟，然後立即在 DVD 或藍光光碟播放程式（或播放機）上播放影片，或者將內容儲存起來，方便以後在專案中使用。

本章包含以下小節：

- 第 54 頁的「將影片從 DV 攝錄影機燒錄到 DVD 或藍光光碟」
- 第 57 頁的「將影片從 HDV 攝錄影機燒錄到藍光光碟」
- 第 60 頁的「將影片從電視燒錄到 DVD 或藍光光碟」
- 第 63 頁的「將影片從 PC 相機燒錄到 DVD 或藍光光碟」
- 第 66 頁的「將影片從 VCR 燒錄到 DVD 或藍光光碟」

附註：可供您使用的功能可能會因為電腦上安裝的版本而有所不同。

附註：某些攝錄影機在您的電腦上會被視為外部磁碟機。在這種情況下，將無法使用直接燒錄光碟的功能。您應該選擇要匯入以進行光碟編譯的檔案。

將影片從 DV 攝錄影機燒錄至 DVD 或藍光光碟

DV 攝錄影機是影像玩家的必備工具，因為它錄製的數位格式不需經過轉換即可在電腦上使用，通常也提供了許多進階的錄製選項。

附註：您必須要有 DVD 或藍光光碟燒錄機，才能使用此功能。

若要將影片從攝錄影機燒錄至 DVD 或藍光光碟，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《DVD 威力製片》。
2. 按一下 **Right-to-Disc**。



3. 放入要燒錄的光碟，並確定已經選取正確的燒錄機。

4. 從**最快速度**下拉式清單中選擇一種錄製速度，然後按一下 。



5. 從**錄製來源**下拉式清單中選取 **DV**。

附註：請確定您的 DV 攝錄影機的模式已設定為 VCR 模式。

6. 從 **DV 磁帶長度** 下拉式清單中選取 DV 磁帶的時間長度。
7. 選取要播放光碟的所在地區，來設定電視格式 (NTSC 或 PAL)。同時您也可以設定其他選項：
- 若要燒錄特定長度的影片，請輸入開始時間和結束時間。步驟跟修剪影片段很像。如需詳細資訊，請參閱第 26 頁的「AB 兩點修剪」。
 - 若要設定光碟的磁碟區標籤，請輸入想要的名稱。在電腦上播放光碟時，便會顯示這個名稱。
 - 若要為光碟指定**光碟名稱**，請輸入想要的名稱。在光碟播放機上播放光碟時，便會顯示這個名稱。

- 按一下「設定」索引標籤，顯示光碟與影片設定。



8. 按一下 ，開始燒錄。訊連科技《DVD 威力製作》會顯示即時的進度。

附註：燒錄過程根據您的影片長度與電腦處理速度，可能需要花費數分鐘的時間。

您可以利用預覽視窗的控制按鈕，預覽已經燒錄影片。

將影片從 HDV 攝錄影機燒錄至藍光光碟

HDV 攝錄影機也是在影片熱衷者之間相當受歡迎的工具，因為它錄製的數位格式不需經過轉換即可在電腦上使用，通常也提供了許多進階的錄製選項。

附註：您必須要有藍光光碟燒錄機，才能使用此功能。

若要將影片從 HDV 攝錄影機燒錄至藍光光碟，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《DVD 威力製片》。
2. 按一下 **Right-to-Disc**。



3. 放入要燒錄的光碟，並確定已經選取正確的燒錄機。

4. 從**最快速度**下拉式清單中選擇一種錄製速度，然後按一下 。



5. 從**錄製來源**下拉式清單中選取 **HDV**。

附註：請確定您的攝錄影機的模式已設定為 VCR 模式。

6. 從 **HDV 磁帶長度** 下拉式清單中選出 HDV 磁帶的長度。
7. 選取要播放光碟的所在地區，來設定電視格式 (NTSC 或 PAL)。同時您也可以設定其他選項：
- 若要燒錄特定長度的影片，請輸入開始時間和結束時間。步驟跟修剪影片段很像。如需詳細資訊，請參閱第 26 頁的「AB 兩點修剪」。
 - 若要設定光碟的磁碟區標籤，請輸入想要的名稱。在電腦上播放光碟時，便會顯示這個名稱。
 - 若要為光碟指定**光碟名稱**，請輸入想要的名稱。在光碟播放機上播放光碟時，便會顯示這個名稱。

- 按一下「設定」索引標籤，顯示光碟與影片設定。



8. 按一下 ，開始燒錄。訊連科技《DVD 威力製片》會顯示即時的進度。

附註：燒錄過程根據您的影片長度與電腦處理速度，可能需要花費數分鐘的時間。

您可以利用預覽視窗的控制按鈕，預覽已經燒錄到藍光光碟的影片。

附註：高容量 HD DVD 光碟問世之後，便會在此類光碟上支援 HD 格式。

將影片從電視燒錄至 DVD 或藍光光碟

您可能希望將喜愛的電視影集的節目片段儲存起來，以便用於您編製的影片中，或者將其他的片段燒錄起來作為不同的用途。

若要將影片從電視燒錄至 DVD 或藍光光碟，請按以下步驟進行：

附註：您必須要有 DVD 燒錄機或藍光光碟燒錄機，才能使用此功能。

1. 啟動訊連科技 《DVD 威力製片》。
2. 按一下 **Right-to-Disc** 。



3. 放入要燒錄的光碟，並確定已經選取正確的燒錄機。

4. 從**最快速度**下拉式清單中選擇一種錄製速度，然後按一下 。



5. 從**錄製來源**下拉式清單中，選擇**調頻卡**。
6. 選取要錄製的頻道。
7. 選取要播放光碟的所在地區，來設定電視格式 (NTSC 或 PAL)。同時您也可以設定其他選項：
 - 若要燒錄特定長度的影片，請勾選**設定錄製時間長度**選項，接著在輸入方塊中輸入時間。
 - 若要為光碟加上**光碟磁碟區標籤**，請輸入想要的名稱。在電腦上播放光碟時，便會顯示這個名稱。
 - 若要為光碟指定**光碟名稱**，請輸入想要的名稱。在光碟播放機上播放光碟時，便會顯示這個名稱。

- 按一下「設定」索引標籤，顯示光碟與影片設定。



- 按一下  開啓包含電視設定的視窗。



- 從視訊裝置下拉式清單中選取電視。
 - 從音訊裝置下拉式清單中選取您的音訊裝置。
 - 從音訊輸入下拉式清單中選取您的音訊來源。
 - 視訊來源：如果您的電視有天線，請選擇**無線電視**；如果您安裝了有線電視，請選**有線電視**。
 - 選取要錄製的頻道。
8. 按一下 ，開始燒錄。訊連科技《DVD 威力製片》會顯示即時的進度。

附註：燒錄過程根據您的影片長度與電腦處理速度，可能需要花費數分鐘的時間。

您可以利用預覽視窗的控制按鈕，預覽已經燒錄影片。

將影片從 PC 相機燒錄至 DVD 或藍光光碟

PC 相機 (也就是 Webcam) 是實惠而輕巧的視訊相機，可用來擷取一些簡單的視訊。

附註：您必須要有 DVD 燒錄機或藍光光碟燒錄機，才能使用此功能。

若要燒錄來自 PC 相機的視訊到 DVD，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《DVD 威力製片》。
2. 按一下 **Right-to-Disc**。



3. 放入要燒錄的光碟，並確定已經選取正確的燒錄機。

4. 從**最快速度**下拉式清單中選擇一種錄製速度，然後按一下 。



5. 從**錄製來源**下拉式清單中，選擇 **PC 相機**。
6. 選取要播放光碟的所在地區，來設定電視格式 (NTSC 或 PAL)，然後選取影片品質。同時您也可以設定其他選項：
- 若要燒錄特定長度的影片，請勾選**設定錄製時間長度**選項，接著在輸入方塊中輸入時間。
 - 若要為光碟加上**光碟磁碟區標籤**，請輸入想要的名稱。在電腦上播放光碟時，便會顯示這個名稱。
 - 若要為光碟指定**光碟名稱**，請輸入想要的名稱。在光碟播放機上播放光碟時，便會顯示這個名稱。

- 按一下「設定」索引標籤，顯示光碟與影片設定。



- 按一下 ，開啓包含 PC 相機設定的視窗。



- 從**視訊裝置**下拉式清單中選取您的 PC 相機。
 - 從**音訊裝置**下拉式清單中選取您的音訊裝置。
 - 從**音訊輸入**下拉式清單中選取您的音訊來源。
7. 按一下 ，開始燒錄。訊連科技《DVD 威力製片》會顯示即時的進度。

附註：燒錄過程根據您的影片長度與電腦處理速度，可能需要花費數分鐘的時間。

您可以利用預覽視窗的控制按鈕，預覽已經燒錄影片。

將影片從 VCR 燒錄至 DVD 或藍光光碟

如果您的影片儲存在 VHS 磁帶上，您可以將影片內容直接從 VCR 燒錄至 DVD 或藍光光碟。您可能希望以後還可以編輯您的 DVD，以設計編製影片，或是只想要影片存放在光碟上以更方便尋找。

附註：您必須要有 DVD 燒錄機或藍光光碟燒錄機，才能使用此功能。

若要將影片從 VCR 燒錄至 DVD 或藍光光碟，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《DVD 威力製作》。
2. 按一下 **Right-to-Disc**。



3. 放入要燒錄的光碟，並確定已經選取正確的燒錄機。

4. 從**最快速度**下拉式清單中選擇一種錄製速度，然後按一下 。



5. 從**錄製來源**下拉式清單中，選擇**類比視訊**。
6. 選取要播放光碟的所在地區，來設定電視格式 (NTSC 或 PAL)，然後選取影片品質。同時您也可以設定其他選項：
- 若要燒錄特定長度的影片，請勾選**設定錄製時間長度**選項，接著在輸入方塊中輸入時間。
 - 若要為光碟加上**光碟磁碟區標籤**，請輸入想要的名稱。在電腦上播放光碟時，便會顯示這個名稱。
 - 若要為光碟指定**光碟名稱**，請輸入想要的名稱。在光碟播放機上播放光碟時，便會顯示這個名稱。

- 按一下「設定」索引標籤，顯示光碟與影片設定。



- 按一下 , 開啟包含 VCR 設定的視窗。



- 從視訊裝置下拉式清單中選擇 VCR。
 - 從音訊裝置下拉式清單中選取您的音訊裝置。
 - 從音訊輸入下拉式清單中選取您的音訊來源。
 - 若要指定您的 VCR 所使用的視訊類型，請在視訊來源選項下方，選取複合端子視訊或 S 端子視訊。
7. 按一下 , 開始燒錄。訊連科技《DVD 威力製片》會顯示即時的進度。

附註：燒錄過程根據您的影片長度與電腦處理速度，可能需要花費數分鐘的時間。

您可以利用預覽視窗的控制按鈕，預覽已經燒錄影片。

第 4 章：

光碟工具

您除了可以使用訊連科技《DVD 刻錄製片》來編製、燒錄光碟以外，還可以用它來管理光碟、光碟映像檔以及 DVD 資料夾。

本章包含以下小節：

- 第 70 頁的「訊連科技《DVD 刻錄製片》的光碟工具」
- 第 72 頁的「抹除光碟」
- 第 73 頁的「複製光碟」
- 第 75 頁的「從 DVD 資料夾燒錄成光碟」
- 第 76 頁的「儲存成光碟映像檔」
- 第 77 頁的「從 DVD 資料夾燒錄成光碟」

附註：可供您使用的功能可能會因為電腦上安裝的版本而有所不同。

訊連科技 《DVD 威力製片》的光碟工具



訊連科技 《DVD 威力製片》包含許多用來管理光碟內容和格式、光碟映像檔以及 DVD 資料夾的工具。利用這些工具來準備要燒錄的光碟、組織媒體檔案以供日後編輯或燒錄到光碟。

若要開啓訊連科技 《威力製片》的光碟工具，請按以下步驟進行：

1. 開啓訊連科技 《DVD 威力製片》，然後按一下**光碟工具**。



2. 選取想要使用的工具：

- **抹除光碟**：按一下這個圖示可抹除光碟上的所有內容。如需詳細資訊，請參閱第 72 頁的「抹除光碟」。
- **複製光碟**：按一下這個圖示可複製一份光碟。如需詳細資訊，請參閱第 73 頁的「複製光碟」。

- **從映像檔燒錄成光碟**：按一下這個圖示可從光碟映像檔燒錄光碟。如需詳細資訊，請參閱第 75 頁的「從 DVD 資料夾燒錄成光碟」。
- **儲存成光碟映像檔**：按一下這個圖示可儲存光碟映像檔，以供日後燒錄之用。如需詳細資訊，請參閱第 76 頁的「儲存成光碟映像檔」。
- **從 DVD 資料夾燒錄成光碟**：按一下這個圖示可將資料夾的內容燒錄到光碟。如需詳細資訊，請參閱第 77 頁的「從 DVD 資料夾燒錄成光碟」。

抹除光碟



如果使用的是可重複寫入的光碟，您可以抹除先前已錄製在光碟上的內容。如此您就可以重複使用同一張光碟，而不需一直買新光碟。大部分的 -RW/+RW 可重寫光碟約可重複寫入資料 1,000 次。DVD-RAM 光碟約可重複寫入 100,000 次。

若要抹除光碟內容，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《DVD 威力製片》。
2. 按一下**光碟工具**。
3. 按一下**抹除光碟**。



4. 放入光碟，然後選取光碟機代號。
 - 按一下  重新整理光碟機。
 - 按一下  可打開光碟機門。
5. 選取抹除的方式。
 - **快速**選項會抹除光碟上所含的光碟索引。
 - **完整**選項會抹除光碟上包含的所有內容。
6. 按一下 ，開始進行。訊連科技《DVD 威力製片》會顯示即時的進度。

複製光碟



您可以使用訊連科技《DVD 威力製片》來複製任何格式的光碟。但是兩張光碟的格式必須相同（所以說，您不能把 CD 的內容複製到 DVD 中）。

若要複製光碟，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《DVD 威力製片》。
2. 按一下光碟工具。
3. 按一下複製光碟。



4. 把要複製的來源光碟放入光碟機。
 - 按一下  重新整理光碟機。
 - 按一下  可打開光碟機門。
5. 把目的光碟放入燒錄機中。

附註：如果只用一台燒錄機來複製光碟，請先設定光碟映像檔的目錄，訊連科技《DVD 威力製片》會把光碟內容複製到這個目錄中，然後再燒入光碟。

6. 選取想要的燒錄選項：
 - 選取燒錄速度。
 - 輸入您想要的光碟份數。
 - 請確定已經勾選**啟用緩衝記憶體過低保護技術**，以免燒錄時發生錯誤。
 - **光碟一次燒錄**選項會把資料直接燒入光碟，而非先存入磁碟，再燒入光碟。如果您有兩部光碟機時，可以使用此選項。
 - 如果只用一台燒錄機來複製光碟，請勾選**建立光碟映像檔**。
7. 按一下 ，開始進行。訊連科技《DVD 威力製片》會顯示即時的進度。

從 DVD 資料夾燒錄成光碟



光碟映像檔（副檔名為 .RDF）是將影片內容和設定壓縮成一個檔案儲存在磁碟機上，以便日後使用。光碟映像檔的檔案結構就是準備要燒錄到光碟上的內容與檔案結構。

若要燒錄光碟映像檔，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《DVD 威力製片》。
2. 按一下光碟工具。
3. 按一下從映像檔燒錄成光碟。



4. 放入光碟，然後選取光碟機代號。
 - 按一下  重新整理光碟機。
 - 按一下  可打開光碟機門。
5. 按一下 ，然後開啓光碟映像檔。
6. 按一下 ，開始進行。訊連科技《DVD 威力製片》會顯示即時的進度。


儲存成光碟映像檔



如果您曾把光碟映像檔燒入光碟，也可以將這個映像檔再存回硬碟。當您要將光碟內容備份至硬碟，日後才要進行燒錄時（例如，您電腦尚未安裝燒錄機），就特別適合使用這個功能。

若要儲存成光碟映像檔，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《DVD 威力製片》。
2. 按一下**光碟工具**。
3. 按一下**儲存成光碟映像檔**。



4. 放入光碟，然後選取光碟機代號。
 - 按一下  重新整理光碟機。
 - 按一下  可打開光碟機門。
5. 按一下 ，選取您要存放光碟映像檔的目錄，並輸入檔名。
6. 按一下 ，開始進行。訊連科技《DVD 威力製片》會顯示即時的進度。

從 DVD 資料夾燒錄成光碟



如果您曾建過一個 DVD 資料夾，其中包含所編製影片的所有媒體檔，此時就可以直接把該資料夾燒入光碟以方便存放。（「從 DVD 資料夾燒錄成光碟」與「從映像檔燒錄成光碟」功能很相近，但前者因為不需要壓縮資料，所以沒有相容性方面的問題。）

若要從 DVD 資料夾燒錄成光碟，請按以下步驟進行：

1. 啟動訊連科技《DVD 威力製片》。
2. 按一下光碟工具。
3. 按一下從 DVD 資料夾燒錄成光碟。



4. 放入光碟，然後選取光碟機代號。
 - 按一下 重新整理光碟機。
 - 按一下 可打開光碟機門。
5. 按一下 ，然後設定想要燒錄的資料夾。
6. 按一下 ，開始進行。訊連科技《DVD 威力製片》會顯示即時的進度。

第 5 章：

參考資訊

本章包含有關「編製數位影片流程」和使用訊連科技《DVD 燒錄製片》的問題。

本章包含以下小節：

- 第 80 頁的「常見問答集」
- 第 82 頁的「光碟類型與影片錄製格式」
- 第 87 頁的「品質與格式」

常見問答集

訊連科技 《DVD 威力製片》的常見問題的答案如下：如需詳細資訊，請參閱第 89 頁的「技術支援」。

1. 訊連科技 《DVD 威力製片》4 有哪些新功能？

編製功能：

- **編製藍光光碟**：建立可在藍光光碟播放機上播放的高品質、高畫質影片。
- **編製 HD DVD**：建立可在 HD DVD 播放機上播放的高品質、高畫質影片。
- **編製 16:9 寬螢幕**：產生能與高階顯示裝置相得益彰的寬螢幕影片。訊連科技 《DVD 威力製片》也會提供 4:3 及 16:9 預覽模式，模擬影片在電視上的播放方式。

擷取功能：

- **從 HDV 攝錄影機擷取**：從 HDV 攝錄影機擷取高畫質 1080i 或 720p 影片。包含直接從 HDV 裝置轉錄到空白光碟的選項。

選單：

- **寬螢幕 (16:9) 光碟選單**：建立可利用整個寬螢幕電視或顯示器顯示範圍的光碟選單。
- **電視安全區**：可在建立光碟選單時，協助確保選單項目，包括文字、縮圖與按鈕都位在大部分電視的顯示範圍內。

燒錄功能：

- **支援藍光光碟**：將高畫質的寬螢幕內容燒錄在 25GB 的單層 BD-RE 光碟上。您也可以將來自不同來源的影片燒錄在藍光光碟上。
- **支援 HD DVD**：將高畫質的寬螢幕內容燒錄在 15GB 的單層 HD DVD 光碟上。

2. 什麼是藍光光碟？

藍光光碟 (BD) 可燒錄和播放高畫質 (HD) 影片，或是儲存資料。藍光光碟使用的燒錄技術不同於 CD 或 DVD 燒錄，但經調整可與適當的硬體設備相容。藍光光碟目前有單層 (可儲存 2 小時的高畫質影片或 25GB 的資料) 或雙層 (可儲存 4 小時的高畫質影片或 50GB 的資料)。訊連科技《DVD 威力製片》支援燒錄可重複寫入的單層藍光光碟。

3. 什麼是 HD DVD 光碟？

HD DVD (High Density Digital Versatile Disc 或 High Definition Digital Video Disc) 是一種可保存高畫質影片或其他資料的數位光學媒體格式。HD DVD 與同級藍光光碟相似，都使用相同的光碟大小 (直徑 120 mm)、光學資料儲存媒體與 405 nm 波長藍光雷射。

光碟類型與影片錄製格式

本小節說明您可以在訊連科技《DVD 威力製作》中使用的光碟類型和光碟格式。

光碟類型

廣義來說，光碟可區分成以下幾類：

- CD (比較早期的技術，但支援的設備較多)
- DVD (可保存的內容更多，但需要不同的光碟機)
- 藍光光碟 (可以播放高畫質影片 (HD) 的新技術)
- HD DVD (可以播放高畫質影片 (HD) 的新技術)

以下是訊連科技《DVD 威力製作》所支援光碟類型的簡短說明。

多區段光碟

多區段光碟可讓您在原來的燒錄階段完成後再加入其他資料。當您燒錄 CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、BD-RE、BD-R 或 HD DVD-R 光碟時選擇不終結光碟，訊連科技《DVD 威力製作》會建立多區段光碟。因此，在光碟寫滿資料或終結之前，都可以繼續加入內容。

CD 類型

CD 最多可儲存 74/80 分鐘的高品質影片或 650/700 MB 的資料。

類型	說明
CD-R	CD-R 是一種只能寫入一次的光碟格式。CD-RW 燒錄器和大部分新型的 DVD 燒錄器都支援以 CD-R 格式燒錄光碟，大部分的 DVD 播放機都可讀取這種格式。

類型	說明
CD-RW	CD-RW 是一種可重複寫入的 CD 格式。CD-RW 燒錄器和大部分新型的 DVD 燒錄器都支援以 CD-RW 格式燒錄光碟，大部分的 DVD 播放機都可讀取這種格式。

DVD 類型

DVD 是一種大小和 CD 相同且高容量的光碟，它可以儲存 4.7 到 17 GB 的資料，或約 2 到 8 個小時的影片（根據 DVD 的類型和影片品質而定）。如果您使用的是「高品質」設定，則只能錄製 1-2 小時的影片。

DVD 可以在家用 DVD 播放機或裝有 DVD 光碟機的電腦上播放。如需 DVD-R/RW 的詳細資訊，請連上 www.dvdrhelp.com/dvd 或參考其他相關網站。如需 DVD+R/RW 的詳細資訊，請連上 www.dvdrw.com 或參考其他相關網站。

類型	說明
DVD-R	DVD-R 是一種只能寫入一次的 DVD 格式，另外一種格式為 DVD+R，因競爭之故，兩者互不相容。有些新型的 DVD 燒錄器會支援兩種燒錄格式。大部分的 DVD 播放機都可讀取這兩種格式。
DVD-RW	DVD-RW 是一種可寫入也可抹除的 DVD 格式，而 DVD+RW 是另一種與其競爭的格式，因此互不相容。有些新型的 DVD 燒錄器會支援兩種燒錄格式。大部分的 DVD 播放機都可讀取這兩種格式。
DVD+R	DVD+R 是一種只能寫入一次的 DVD 格式，另外一種格式為 DVD-R，因競爭之故，兩者互不相容。有些新型的 DVD 燒錄器會支援兩種燒錄格式。大部分的 DVD 播放機都可讀取這兩種格式。

類型	說明
DVD+RW	DVD+RW 是一種可寫入也可抹除的 DVD 格式，而 DVD-RW 是另一種與其競爭的格式，因此互不相容。有些新型的 DVD 燒錄器會支援兩種燒錄格式。大部分的 DVD 播放機都可讀取這兩種格式。
DVD-RAM	DVD-RAM 是一種可寫入也可抹除的 DVD 格式，並且可抹除約 100,000 次。由於 DVD-RAM 具有技術先進，與許多的 DVD 燒錄器和播放器不相容。
DVD-R DL	DVD-R DL 光碟是 DVD-R 格式的雙層可燒錄光碟。一張 DVD-DL 光碟 (也可稱為 DVD-R9 DL 光碟) 可保存的資料容量約 8.5 GB。
DVD+R DL	DVD+R DL 光碟是 DVD+R 格式的雙層可燒錄光碟。一張 DVD+R DL 光碟 (也可稱為 DVD+R9 DL 光碟) 可保存的資料容量約 8.5 GB。

藍光光碟

藍光光碟 (BD) 可燒錄和播放高畫質 (HD) 影片，或是儲存資料。藍光光碟使用的燒錄技術不同於 CD 或 DVD 燒錄，但經調整可與適當的硬體設備相容。藍光光碟目前有單層 (可儲存 2 小時的高畫質影片或 25GB 的資料) 或雙層 (可儲存 4 小時的高畫質影片或 50GB 的資料)。訊連科技 《DVD 威力製作》支援燒錄可重複寫入的單層藍光光碟。

HD DVD 光碟

HD DVD (High Density Digital Versatile Disc 或 High Definition Digital Video Disc) 是一種可保存高畫質影片或其他資料的數位光學媒體格式。HD DVD 與同級藍光光碟相似，都使用相同的光碟大小 (直徑 120 mm)、光學資料儲存媒體與 405 nm 波長藍光雷射。

影片錄製格式

以下說明訊連科技《DVD 威力製片》支援的影片錄製格式：

格式	說明
DVD-Video	DVD-Video 是最為廣泛支援的一種 DVD 影片格式，可在大多數的 DVD 播放機上播放。
DVD-VR	DVD-RW 或 DVD-RAM 光碟的影片格式。DVD-VR 光碟可在標示有 RW Compatible 標誌的 DVD 播放機上播放。
DVD+VR	DVD+R/RW 或 DVD-R/RW 光碟的影片格式。DVD+VR 可在 DVD-Video 播放機上播放。
SVCD	SVCD (Super Video Compact Disc) 是一種使用 MPEG 壓縮技術的 CD 影片格式。SVCD 的影片品質較 VCD 佳。一張 SVCD 光碟可儲存 35 分鐘的影片。跟 DVD 一樣，可分章節並提供選單和附有背景音樂的幻燈影片。部分 DVD 播放機或者裝有 DVD 播放軟體的電腦可以播放 SVCD 光碟。
VCD	VCD (Video Compact Disc) 是一種使用 MPEG 壓縮技術的 CD 影片格式。VCD 的的影音品質與 VHS 相同，也可以跟 DVD 一樣的選單和章節功能。大多數 DVD 播放機或者裝有 VCD/MPEG 播放軟體的電腦可以播放 VCD。
BD-VA	BD-VA 是適用藍光光碟的影片錄製格式。BD-VA 是簡化的錄製格式，主要用於單純的影像錄製，沒有如 DVD 光碟上先進的介面功能。

格式	說明
HD DVD	HD DVD 影片是 HD DVD 光碟的影片錄製格式。

光碟類型 / 格式相容性

由於有些商用 CD 播放機不能播放 CD-RW，建議您使用 CD-R/CD+R 光碟燒錄音樂 CD。

若為 DVD-VR 格式的影片，建議您使用 RW 或 DVD-RAM 光碟。DVD-VR 光碟可在標示有 RW Compatible 標誌的 DVD 播放機上播放。

若為 DVD+VR 格式的影片，建議您使用 DVD+R/RW 或 DVD-R/RW 光碟。DVD+VR 可在 DVD-Video 播放機上播放。

品質與格式

當您要燒錄影片光碟時，要考慮的因素不只是您想使用的品質，還有您影片光碟燒錄完成後，想在哪個國家 / 地區播放的電視格式。以下段落將說明這兩項因素，讓您能夠燒錄符合播放功能的影片光碟。

影片格式

這兩種影像格式 (NTSC 和 PAL) 是世界各國採用的電視廣播標準。這兩種格式最大的不同在於其每秒鐘的畫格數：NTSC 每秒 30 個畫格，PAL 每秒 25 個畫格。這種差異使得以 NTSC 格式錄製的影片無法在 PAL 格式的播放機上播放，反之亦然。

還好，可透過回答以下的問題來判斷要使用 PAL 還是 NTSC 電視格式：

- 要在哪一個國家或地區播放這片光碟？

由於所有的國家都是使用 NTSC 或 PAL 其中一種格式，因此如果知道要在哪個地區播放大概就可以解決這個問題。在訊連科技《DVD 威力製片》中，選擇您要播放的國家 / 地區，就可以幫您自動設定電視格式 (PAL 或 NTSC)。

附註：一般來說，美國、日本、加拿大和墨西哥使用的是 NTSC 系統，而德國、英國、南美洲、澳洲，以及多數的西歐和亞洲國家使用 PAL 系統。

影片品質

訊連科技《DVD 威力製片》中有一些影片品質設定 (HQ、SP、LP 和 EP)，這些設定決定了最後的影片品質的高低和影片檔的容量大小。較佳的影片品質會在電腦上佔去較多的空間，而且也會限制可燒錄到光碟的影片長度。以下列出不同的影像品質可燒錄在光碟上的時間長度：

- HQ (高品質)：60 分鐘
- SP (標準播放品質)：120 分鐘

- **LP (長時間播放品質) :** 180 分鐘
- **EP (長時間播放品質) :** 240 分鐘

如果您希望最後能產生最佳的影像品質，請選擇最高的影像品質，但要注意所使用的光碟類型的容量是否能夠容納。雖然影片品質是您的首選，但同時也要注意您電腦的處理能力是否可以負荷。下表說明燒錄不同光碟類型時的可用影片品質。

品質	DVD-Video	+VR	-VR
HQ	Y	Y	Y
SP	Y	Y	Y
LP	Y	--	Y
EP	Y	--	Y

音訊格式

下表說明燒錄不同影片格式時的可用音訊品質。

品質	NTSC	PAL
MPEG	--	Y
LPCM	Y	Y
AC-3	Y	Y

第 6 章：

技術支援

本章包含技術支援資訊。其中包含的所有資訊可協助您獲得所需的解答。您也可以和當地的經銷商 / 零售商連絡以快速獲得解答。

本章包含下列幾節：

- 第 90 頁的「連絡技術支援之前」
- 第 90 頁的「網頁支援」
- 第 91 頁的「技術支援」
- 第 91 頁的「電子郵件支援」

連絡技術支援之前

請利用訊連科技免費提供的其中一種技術支援選項：

- 請參閱使用者手冊或和程式同時安裝的線上說明
- 請參閱訊連科技網站「客戶服務」區段中的常見問題集。
http://www.cyberlink.com/multi/support/product_faq_home.jsp

常見問題集內有比使用者手冊或線上說明更新的資訊與有用訣竅。

寫電子郵件或打電話與技術支援聯絡時，請備妥下列資訊：

- 註冊的**產品識別碼**（位於光碟盒上）
- 產品名稱、版本與軟體版號，一般在使用者介面上按一下產品名稱影像便可以找到
- 您系統上安裝的 **Windows** 版本
- 您系統上的硬體裝置（擷取卡、音效卡、VGA 卡）與其規格。
- 顯示的錯誤訊息內容（您可以將此內容寫下或是擷取螢幕畫面）
- 問題的詳細描述以及問題在何種情況下發生

網頁支援

您可以全天候在訊連科技網站上取得解決您問題的解決方案：

附註：您必須先註冊成為會員，才能使用訊連科技的網頁支援。

訊連科技提供範圍廣泛的網頁支援選項，包括常見問題集以及使用者社群論壇在內，可用語言如下：

語言	網頁支援 URL
英文網站	http://support.gocyberlink.com
繁體中文網站	http://tw.cyberlink.com/chinese/cs/support/index.jsp

語言	網頁支援 URL
簡體中文網站	http://cn.cyberlink.com/chinese/cs/support/index.jsp
日文網站	http://jp.cyberlink.com/english/cs/support/new_site/support_index_jpn.jsp

附註：社群論壇與其他一些網頁支援服務，也有德文網站可用。

技術支援

爲了要爲本公司的使用者提供最佳的解決方案服務，**語音支援**是本公司服務的一部份，可用語言如下：

語言	語音支援 URL
中文網站	http://tw.cyberlink.com/chinese/cs/support/voice_support.jsp
英文網站	http://www.cyberlink.com/english/cs/support/new_site/voice_support.jsp
法文、德文、義大利文、西班牙文	http://de.cyberlink.com/multi/program/page/page_display.jsp?seqno=173
日文網站	http://jp.cyberlink.com/english/cs/support/new_site/support_index_jpn.jsp

電子郵件支援

提供多種語言的電子郵件支援，包括透過使用技術諮詢表單在內。

請參閱下列清單以取得指定語言的聯絡資訊。

語言	網頁支援 URL
繁體中文網站	http://tw.cyberlink.com/english/cs/support/form/index.jsp
英文網站	http://www.cyberlink.com/english/cs/support/form/index.jsp
法文、德文、義大利文、西班牙文	goCyberlink@aixtema.de

索引

A

AB 兩點修剪 26

C

CD

vs. DVD 82

類型 82

D

DV 攝錄影機，擷取來源 18

DVD 15

vs. CD 82

DVD 結構，檢視 42

DVD 資料夾，燒錄成光碟 77

DVD 類型 83

DV，燒錄至 DVD 53

H

HD DVD 15

HDV 攝錄影機

燒錄至 DVD 57

燒錄至藍光光碟 57

HDV 攝錄影機，擷取來源 20

HQ (高品質) 87

L

LP (長時間播放品質) 88

M

MPEG@Best 8

P

PC 相機

燒錄至 DVD 63

燒錄至藍光光碟 63

擷取來源 23

R

Right-to-Disc 54, 57, 60, 63, 66

S

SP (標準播放品質) 87

V

VCD 15

VCR

燒錄至 DVD 66

燒錄至藍光光碟 66

擷取來源 22

W

Webcam

燒錄至 DVD 63

燒錄至藍光光碟 63

擷取來源 23

三劃

下載範本 35

工作目錄 8

工具 69

四劃

內容

加入影片與相片 16

預覽 43

擷取 16

分割影片段 27

升級軟體 7

幻燈片，加入至相簿，相片，加入相片 18

幻燈影片內的時間長度，設定 30

支援的光碟和檔案格式 10

五劃

加入

幻燈片至相簿，相片至相簿 18

光碟選單的背景音樂 36

相片至相簿 29

背景音樂至相簿 30

圖片作為選單背景 33

播放清單 39

加入影片與相片 16

六劃

光碟一次燒錄 74

光碟工具 69

光碟映像檔 75

抹除 72

從 DVD 資料夾燒錄成光碟 77

複製 73

儲存成光碟映像檔 76

光碟映像檔

建立 74

燒錄 75

儲存 76

光碟容量 15

光碟格式

支援的 10

選取以進行編製 14

光碟類型

支援的 10, 82

合併影片段 27

在光碟上備份圖片 31

在腳本中移動片段 32

多區段光碟 82

存成光碟映像檔 47

安全區 9

自訂選單頁面 33

自動配合光碟容量 9

七劃

- 刪除腳本中的影片段 32
- 刪除選取部分 26
- 完整抹除 72
- 快速抹除 72
- 我的最愛檔
 - 開啓為範本 35
 - 儲存 35
- 系統需求 11

八劃

- 所在地區 9
- 抹除光碟 72

九劃

- 保留選取部分 26
- 前置編製
 - 準備燒錄 4
 - 編製光碟 3
- 建立
 - 光碟映像檔 74
 - 相簿 29
 - 《DVD 威力製片》專案 6
- 建立 DVD 資料夾 49
- 按鈕
 - 每頁的數量 34
 - 按鈕外框樣式 34
 - 配置 34
 - 樣式 35
- 按鈕外框 34
- 相片
 - 加入至幻燈影片 18, 29
 - 備份相片至光碟 31
 - 匯入 18

相簿

- 允許的幻燈片數量 18
- 加入幻燈片 18
- 加入相片 29
- 加入背景音樂 30
- 建立新的 29
- 修改名稱 29
- 預覽 41
- 檢視屬性 29
- 相簿中允許的幻燈片數量 18
- 背景音樂, 加入至相簿 30
- 音訊品質 9

十劃

- 修改
 - 相簿名稱 29
- 修改光碟選單
 - 加入背景音樂 36
 - 每頁的按鈕數 34
 - 按鈕外框 34
 - 按鈕配置 34
 - 按鈕樣式 35
 - 範本 33
 - 編輯文字 35

十一劃

- 偵測場景 37
- 動畫縮圖 9
- 專案檔 6
- 專案檔, 開啓 6
- 常見問答集 80
- 移除章節 38
- 移動縮圖 32
- 章節

- 移除 38
- 設定 37
- 設定章節 37

十二劃

- 場景偵測 37
- 最終輸出 69
- 畫面比例 15
 - 調整 25
- 結束標記 26
- 開始標記 26
- 開啓
 - 我的最愛檔 35
 - 專案檔 6
- 開場影片 36

十三劃

- 匯入
 - 相片 18
 - 影片檔 17
- 新功能 80
- 電視
 - 燒錄至 DVD 60
 - 燒錄至藍光光碟 60
 - 擷取來源 21
- 電視安全區 9
- 預設
 - 選單樣式 9
 - 擷取影片的名稱 8
- 預覽
 - DVD 結構 42
 - 光碟內容 43
 - 相簿 41
 - 匯入 DVD 內容時 39

- 匯入影片檔時 17
- 影片段 41
 - 編製 41
 - 編製過程摘要 43
- 預覽窗格 41

十五劃

- 影片品質 9
 - HQ 87
 - LP 88
 - SP 87
 - 選擇的訣竅 88
- 影片段
 - 在腳本中移動 32
 - 從腳本刪除 32
 - 預覽 41
 - 編輯 26
 - 檢視屬性 42
- 影片播放模式 8
- 影片錄製格式 15, 85
- 影片檔, 匯入 17
- 影片縮圖
 - 設定相片 31
- 播放清單
 - 加入 39
 - 選擇 40
- 播放模式 8
- 數位相機, 擷取來源 24
- 暫存目錄 8
- 範本 33
- 範本, 下載 35
- 編製
 - 前置編製 3
 - 流程 3
 - 摘要, 檢視 43
 - 《DVD 威力製作》的功能 2

編製影片光碟 13

編輯

已燒錄的光碟 51

光碟選單上的文字 35

影片段 26

緩衝記憶體過低保護 44

緩衝記憶體過低保護技術 74

複製光碟 73

十六劃

燒錄

DV 內容至 DVD 53

之後編輯光碟 51

光碟內容來自 DVD 資料夾 77

從 HDV 攝錄影機到 DVD 57

從 HDV 攝錄影機到藍光光碟 57

從 VCR 至 DVD 66

從 VCR 到藍光光碟 66

從 Webcam 至 DVD 63

從 Webcam 到藍光光碟 63

從光碟映像檔到光碟 75

從電視到 DVD 60

從電視到藍光光碟 60

從攝錄影機到 DVD 54

從攝錄影機到藍光光碟 54

設定 44

燒錄光碟 45

選取光碟格式 14

選單

加入背景音樂 36

自訂 33

每頁的按鈕數 34

按鈕外框 34

按鈕配置 34

按鈕樣式 35

開場影片 36

範本 33

編輯文字 35

十七劃

儲存

光碟映像檔 76

我的最愛檔 35

檔案格式

支援的 10

檔案格式和光碟類型的相容性 86

檢視

相簿屬性 29

影片段屬性 42

編製影片的大小 43

縮圖, 移動 32

縮圖索引 8

十八劃

擷取

從 DV 攝錄影機 18

從 HDV 攝錄影機 20

從 PC 相機 23

從 VCR 22

從電視 21

從數位相機 24

擷取內容 16

從 DV 攝錄影機 18

從 HDV 攝錄影機 20

從 PC 相機 23

從 VCR 22

從電視 21

從數位相機 24

從檔案 17

藍光光碟 15

二十一劃

屬性

相簿 29

影片段 42

攝錄影機

燒錄至 DVD 54

燒錄至藍光光碟 54

擷取來源 18, 20

二十二劃

歡迎使用 2

二十三劃

顯示電視安全區 9