

CyberLink
Power2Go
Guía del usuario

CyberLink

Derechos de Autor y Limitación de responsabilidad

Todos los Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopias, grabación o cualquier otro sin la autorización previa y por escrito de CyberLink Corporation.

En toda la extensión que la ley permita. POWER2GO SE SUMINISTRA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE INFORMACIÓN, DE SERVICIOS O DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE O EN CONEXIÓN CON POWER2GO Y CUALQUIER GARANTÍA DE MERCANTIBILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD O NO INCUMPLIMIENTO.

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA, ACEPTA QUE CYBERLINK NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DIRECTA, INDIRECTA O CONSECUENTE DEBIDO A LA UTILIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA O DE LOS MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE PAQUETE.

Los términos y condiciones que aquí se contemplan estarán regulados e interpretados de acuerdo con las leyes de Taiwán, República de China.

Power2Go es una marca comercial registrada junto con los demás nombres de compañías y productos mencionados en esta publicación, utilizados con propósitos de identificación, que son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless, Surround EX, y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

CyberLink Oficina central internacional: CyberLink Corporation, 15F, No.100, Min-Chiuan Road, Hsin-Tian City, Taipei Hsien, Taiwan, República de China.

Asistencia a través de Web: support.cyberlink.com

Teléfono: 886-2-8667-1298

Fax: 886-2-8667-1300

Derechos de Autor © 2010 CyberLink Corporation

Contenido

Introducción 1

Bienvenido	1
Funciones más recientes	1
Versiones de Power2Go	2
Soportes compatibles	2
Tipos de archivo admitidos	2
Tipos de disco compatibles	3
Requisitos del sistema	3

Programa Power2Go 5

Modos CyberLink Power2Go	6
Accesorio de grabación de escritorio Power2Go	6
Modo Power2Go	10
Grabación de discos de datos	15
Creación y grabación de discos de datos	15
Grabación de discos de datos protegidos	16
Grabación de discos de música	19
Grabar un CD de audio o Disco de música MP3*/WMA	19
Grabación de discos de vídeo	22
Grabando un disco de vídeo	22
Grabación de una carpeta DVD	29
Copiar discos y guardar imágenes de disco	30
Copia de discos	30
Guardar una imagen de disco	31

Grabación de una imagen de disco	32
Grabación de discos mixtos	33
CD Extra y CD modo mixto*	33
Uso de las utilidades de disco	35
Borrado de un disco	35
Extracción de audio	36
Conversión de archivos de audio	36
Crear discos de galería de fotos	38
Crear y grabar discos de galería de fotos	38
Ver discos de galería de fotos	40
Notas y características adicionales de grabación	41
Uso de Visor ISO de CyberLink	41
Discos de varias sesiones	42

Configurar los ajustes de grabación.... 43

Visualizar la ficha Información	43
Configurar los ajustes de datos	43
Configurar ajustes de CD de audio	44
Configurar ajustes de disco MP3	44
Configurar ajustes de calidad de WMA	44
Configurar los ajustes de biblioteca	45
Configurar los ajustes de vídeo	45
Configurar los ajustes comunes	46
Configurar los ajustes de la grabador	46

Asistencia técnica..... 49

Antes de contactar con la asistencia técnica	49
Asistencia Web	50

Índice..... 51

Capítulo 1:

Introducción

Este capítulo introduce el programa CyberLink Power2Go e incluye una visión general de sus funciones más recientes. También enumera los tipos de medios compatibles y se describen los requisitos del sistema recomendados.

Nota: este documento sólo sirve como referencia y para uso informativo. Su contenido y el programa correspondiente están sujetos a cambios sin previo aviso.

Bienvenido

Bienvenido a la familia CyberLink de herramientas para medios digitales. CyberLink Power2Go le permite grabar música, datos, discos de vídeos y fotos en varios formatos, incluyendo en CD, DVD o Disco Blu-ray. Al crear un disco de galería fotográfica, está creando un disco que muestra sus fotos o puede grabar discos de datos seguros con un cifrado de hasta 256 bits. También puede hacer uso de las prácticas utilidades de disco para varias tareas básicas de grabación.

Funciones más recientes

La versión más reciente de CyberLink Power2Go incluye muchas nuevas características que facilitan sus tareas de grabación, permitiéndole añadir un toque de creatividad a sus discos. Esta sección describe las características más recientes del programa CyberLink Power2Go.

Nuevas opciones para una mayor comodidad

- Nuevo accesorio de grabación de escritorio que funciona en todos los entornos de Windows.
- Recortar, cortar, mejorar y añadir efectos al sonido previsto en sus tareas de grabación utilizando el programa WaveEditor* de CyberLink.
- Use la aceleración de GPU* para descodificar o codificar el vídeo y acelerar la creación de discos de vídeo.
- Filtro avanzado y personalizado de archivos de datos para simplificar el proceso de búsqueda.
- Vea y extraiga archivos dentro de una imagen del disco con el Visor ISO.

Creación de Disco de galería de fotos*

- La opción Crear Discos de Galería de fotos le permite crear una aplicación que muestra fotos ejecutándose en un PC.
- Incluye descripciones de la foto y una URL externa en el disco.

Cifrado de disco de datos protegido y potente

- Grabe discos parcial o completamente protegidos de 128 ó 256 bits.

Creación de discos totalmente personalizable*

- Use la nueva opción de creación de discos avanzada para crear discos de vídeos de aspecto profesional.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Versiones de Power2Go

Las opciones que están disponibles en CyberLink Power2Go dependen completamente de la versión que tiene instalada en su equipo.

Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión. Para determinar su versión de CyberLink Power2Go, haga clic en el logotipo de CyberLink Power2Go situado en la esquina superior derecha, pulse Ctrl+B en su teclado o seleccione **Ayuda > Acerca de Power2Go**.

Soportes compatibles

A continuación se ofrece una lista de los soportes compatibles en CyberLink Power2Go. Tenga en cuenta de que los soportes específicos que son compatibles con la versión del programa dependen de la versión instalada en su equipo.

Tipos de archivo admitidos

Excepto al crear discos de datos (que pueden aceptar cualquier tipo de archivo), la siguiente lista indica los tipos de archivos que puede importar al crear un discos de fotos, vídeos o música en CyberLink Power2Go.

Windows XP/Vista

- **Formatos de audio:** MP3*, WAV, WMA
- **Formatos de vídeo:** AVI, ASF, DAT, DVR-MS, MOV, MOD, MPE, MPEG, MPG, TS, TOD, VOB, VRO, WMV, WTV

- **Formatos de imagen:** BMP, GIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, PSD, TIF, TIFF

Windows 7

- **Formatos de audio:** MP3*, M4A, WAV, WMA
- **Formatos de vídeo:** AVI, ASF, DAT, DVR-MS, M2T, M2TS, MOV, MOD, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, TS, TOD, VOB, VRO, WMV, WTV
- **Formatos de imagen:** BMP, GIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, PSD, TIF, TIFF

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Tipos de disco compatibles

CyberLink Power2Go admite la grabación de los siguientes tipos de discos:

- **CD:** CD-R/RW
- **DVD:** DVD-R/RW, DVD-R/RW DL, DVD+R/RW, DVD+R/RW DL, DVD-RAM
- **Disco Blu-ray*:** BDXL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Requisitos del sistema

Los requisitos a continuación son las recomendaciones mínimas para grabación. Además de satisfacer los requisitos mínimos recomendados, puede que usted desee aumentar la capacidad del sistema para tareas de grabación específicas.

Requisitos mínimos del sistema

Sistema Operativo • Windows 7, Vista o XP

Resolución de pantalla • 1024 x 768 o superior

Memoria • 128 MB SDRAM para grabación de música y datos
• 256 MB DDR RAM (512 MB recomendados) para la grabación de vídeo

Requisitos mínimos del sistema

CPU

- Producción de VCD (MPEG-1): Intel Pentium II 450 MHz
- Producción de DVD (MPEG-2): Intel Pentium III 800 MHz o AMD Athlon 700 MHz (se recomienda Intel Pentium 4 a 2,0 GHz o AMD Athlon 2100+ o superior)

Espacio en disco duro

- 1 GB para crear vídeos VCD
 - 5-10 GB para crear vídeos de DVD
 - 25 GB para producir discos Blu-ray
-


Nota: los requisitos del sistema están sujetos a cambios. Vaya a la página principal de CyberLink Power2Go en <http://www.cyberlink.com> para obtener los requisitos del sistema más actualizados.

Capítulo 2:

Programa Power2Go

Este capítulo ofrece una completa visión general de CyberLink Power2Go y sus características. CyberLink Power2Go cuenta con varias ventanas que son ligeramente distintas. No obstante, estas ventanas tiene diversas opciones consistentes que añaden comodidad a su experiencia de grabación.

Cuando inicia una nueva tarea de grabación en el modo Power2Go (excepto al crear un disco de vídeo o al usar las utilidades del disco), el programa muestra lo siguiente:



A - Iniciar nueva tarea, B - Panel de búsqueda, C- Ventana de información/Configuración de acceso, D - Borrar disco, E - Actualizar, F - Buscar medios, G - Panel multimedia (Medios en su equipo), H - Botón Grabar ahora, I - Área de contenido del disco (Medios a grabar), J - Indicador de capacidad del disco

Modos CyberLink Power2Go

El programa CyberLink Power2Go puede ejecutarse en cualquiera de estos dos modos:

- **Accesorio de grabación de escritorio Power2Go**
- **Modo Power2Go**

El modo Accesorio de grabación de escritorio Power2Go, el más sencillo de los dos, le permite grabar los discos en dos pasos. El modo Power2Go ofrece acceso a todas las funciones de grabación y utilidades del disco disponibles en el programa.

Accesorio de grabación de escritorio Power2Go

El Accesorio de grabación de escritorio Power2Go convierte la grabación de discos en algo rápido y sencillo. Se encuentra en su escritorio (si está habilitado) para poder arrastrar y soltar cómodamente archivos en él mientras trabaja. CyberLink Power2Go prepara los medios para grabar y ofrece una grabación instantánea cuando está listo.

El Accesorio de grabación de escritorio está ahora disponible en todas las versiones de Windows, y emplea los siguientes iconos:

Icono de accesorio

Función Power2Go



El accesorio **Disco de datos**. Arrastre y suelte los archivos de datos en este icono para grabar datos en un disco.

Icono de accesorio

Función Power2Go



El accesorio **CD de audio**. Arrastre y suelte archivos de música en este icono para grabar un CD de audio en el disco que se reproduzca en un reproductor de CD convencional.



El accesorio **Disco de vídeo**.* Arrastre y suelte los archivos de vídeos en este icono para grabar vídeos en un disco.



El accesorio **Copiar disco**. Haga clic en  en este accesorio para copiar el contenido de un disco a otro. Para obtener información detallada sobre cómo copiar discos, "Copiar discos y guardar imágenes de disco" en la página 30.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Habilitar el Accesorio de grabación de escritorio

Cuando instala por primer vez CyberLink Power2Go, se habilita automáticamente el Accesorio de grabación de escritorio. Cuando está en ejecución, se muestra el  icono en el área de notificaciones de Windows (bandeja del sistema). Haga doble clic en él para ver el accesorio, o haga clic con el botón secundario del ratón en él para más opciones.

Si el Accesorio de grabación de escritorio Power2Go no está ejecutándose, puede habilitarlo seleccionando la opción **CyberLink Power2Go > Accesorio de grabación de escritorio** desde el menú de inicio de Windows.

Grabar con el Accesorio de grabación de escritorio

Para grabar un disco con el Accesorio de grabación de escritorio, haga lo siguiente:

1. Localice en su equipo los archivos que desea grabar.
2. Arrastre y suelte todos los archivos que quiere de su disco al correspondiente icono del Accesorio de grabación de escritorio, por ejemplo, archivos de música al accesorio de CD de audio, archivos de vídeo al accesorio de disco de vídeo, etc.
3. Haga clic en  el Accesorio de grabación de escritorio Power2Go para empezar el proceso de grabación.

Consejos de Grabación de escritorio Grabación de accesorios

A continuación se describen algunos consejos que quizás desee conocer durante la grabación con el Accesorio de grabación de escritorio:

- Para alternar entre las funciones del Accesorio de grabación de escritorio, haga clic en las flechas situadas en la parte superior del icono .
- Haga clic en el icono  en la parte inferior izquierda del Accesorio de grabación de escritorio para abrir una ventana y ver una lista detallada del contenido a grabar.
- Todos los discos de música grabados con el Accesorio de grabación de escritorio se encuentran en formato de CD de audio.
- Si arrastra y suelta archivos de vídeo en el icono de Disco de audio, CyberLink Power2Go extrae el audio de los archivos de vídeo para su grabación.

Configurar el Accesorio de grabación de escritorio

Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono  en el área de notificaciones de Windows (bandeja del sistema) para ver una lista de las opciones de configuración del accesorio de grabación de escritorio.

La lista de opciones incluyen:

- **Siempre visible:** seleccionar para que el Accesorio de grabación de escritorio aparezca siempre en la parte superior de los demás programas en ejecución.

- **Iniciar el programa cuando el sistema inicie:** seleccionar para iniciar automáticamente el accesorio de grabación de escritorio siempre que encienda el ordenador.
- **Borrar disco:** seleccionar para borrar un disco regrabable que esté actualmente en la unidad de disco.
- **Acerca de:** seleccionar para mostrar la información de la versión de CyberLink Power2Go.
- **Ayuda:** seleccionar para abrir este archivo de ayuda.
- **Salir:** seleccionar para cerrar el accesorio de grabación de escritorio.

Modo Power2Go

El modo Power2Go es el modo principal de CyberLink Power2Go donde puede acceder a todas sus funciones.

Ventana Nueva tarea

Se puede acceder a todas estas funciones desde la ventana Nueva tarea, la cual se muestra automáticamente al iniciar CyberLink Power2Go.



Nota: puede impedir que la ventana de nueva tarea se abra de forma predeterminada anulando la selección de la opción **Mostrar esta ventana siempre al abrir Power2Go.**

Si no se visualiza la ventana de tareas, seleccione el botón **Nueva tarea** en la ventana principal de CyberLink Power2Go para abrir esta ventana e iniciar una nueva tarea en cualquier momento.

Tareas de Power2Go

La siguiente lista indica las características de CyberLink Power2Go a las que puede acceder en la ventana Nueva tarea:

Icono de tareas	Función Power2Go
	<p>Use la tarea Disco de datos para grabar archivos de datos en un CD, DVD o *. Los archivos de datos puede contener cualquier tipo de documento o archivo digital. Consulte "Grabación de discos de datos" en la página 15 para más información.</p>
	<p>La tares Disco de música le permite grabar archivos de audio en el formato MP3*, WMA o WAV en un CD o DVD. También puede extraer audio a partir de archivos de vídeo para grabar o crear un CD de audio tradicional. Consulte "Grabación de discos de música" en la página 19 para más información.</p>
	<p>En la ventana de tareas Disco de vídeo* puede crear un disco de películas de aspecto profesional en un CD*/DVD que incluya sus archivos de vídeo. Esta característica también permite la grabación de carpetas de DVD en un disco. Consulte "Grabación de discos de vídeo" en la página 22 para más información.</p>
	<p>Puede utilizar la tarea Copiar disco para realizar una copia exacta de un disco si tiene más de una unidad de disco en su ordenador. También puede crear o grabar una imagen de disco en esta ventana de tareas. Consulte "Copiar discos y guardar imágenes de disco" en la página 30 para más información.</p>
	<p>Vaya a la ventana de tareas Disco mixto si desea grabar contenido mixto en un CD. Los diferentes formatos de disco (CD Extra o CD modo mixto) le permiten grabar distintos tipos de medios en el mismo disco, básicamente creando dos tipos de disco en uno solo. Consulte "Grabación de discos mixtos" en la página 33 para más información.</p>
	<p>Desde la ventana de tareas Utilidades de disco puede acceder a diversas útiles funciones, incluyendo el borrado del disco, la extracción de audio y el convertidor de audio. Consulte "Uso de las utilidades de disco" en la página 35 para más información.</p>

Icono de tareas

Función Power2Go



Cree un **Disco de galería de fotos*** con sus fotos en un CD, DVD o * en esta ventana de tareas. Estos discos contienen una aplicación que muestra fotos que se ejecuta en cualquier ordenador con el visor incluido. Consulte "Crear discos de galería de fotos" en la página 38 para más información.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Uso del panel de búsqueda

El panel de búsqueda está disponible en la mayoría de las principales ventanas de CyberLink Power2Go y es una útil herramienta que puede ayudarle a encontrar los medios que desea grabar rápidamente en un disco. El panel de búsqueda puede incluir cualquiera de las tres fichas siguientes: **Examinar**, **Filtrar** y **Multimedia**.

Nota: también puede introducir palabras clave en el campo de búsqueda de medios para buscar archivos en una determinada carpeta de su equipo.

Ficha Examinar

En la ficha **Examinar** puede desplazarse a través de las unidades y las carpetas de su equipo. Es parecido a Explorador de Windows, y al seleccionar una carpeta, los archivos en el formato compatible para el tipo de disco seleccionado se muestran en el panel de medios.

Ficha Filtrar

La ficha **Filtrar** está disponible al grabar discos de datos. En esta ficha puede filtrar el tipo de archivos de datos que desea incluir en su disco para simplificar el proceso de búsqueda.

Seleccione **Todos los archivos** si desea ver todos los archivos de una carpeta, o seleccione **Archivos personalizados** y luego seleccione los tipos de archivos de la lista que está buscando. Haga clic en **Editar** para personalizar la lista de extensiones de archivos que CyberLink Power2Go utiliza para filtrar. Puede agregar o quitar extensiones de archivos a partir de la lista de filtrar seleccionando el botón **Editar** y realizando los cambios que sean necesarios.

Ficha Multimedia

Use la ficha **Multimedia** durante la creación de discos de música para encontrar rápidamente los archivos de música que está buscando. CyberLink Power2Go utiliza el servicio de Biblioteca multimedia de CyberLink para clasificar su música por artista, álbum, género, año y agregado recientemente.

Nota: puede definir la música que se encuentra en la Biblioteca de música de CyberLink en ajustes. Consulte "Configurar los ajustes de biblioteca" en la página 45 para más información.

Proyectos Power2Go

Al crear discos para grabar en la ventana principal de CyberLink Power2Go, puede guardar los proyectos grabados en formato P2G, de forma que pueda editar y grabarlos posteriormente.

Para hacerlo, seleccione **Proyecto > Guardar** o **Guardar como** desde el menú.

Para abrir un proyecto que ha creado anteriormente, seleccione **Proyecto > Abrir** desde el menú.

Preferencias de usuario de Power2Go

CyberLink Power2Go ofrece varios tipos diferentes de preferencias para adaptar el programa a sus métodos de trabajo. Para ver las preferencias del programa, seleccione **Proyecto > Preferencias** desde el menú.

Preferencias generales

En la ficha **General**, defina las preferencias generales tal y como sigue:

- **Directorio temporal:** le permite definir un directorio de trabajo que CyberLink Power2Go utiliza para guardar archivos temporales durante el proceso de grabación.
- **Restablecer todos los "No volver a hacer esta pregunta":** si ha seleccionado esta opción en una ventana durante el proceso de creación de discos, esta opción le permite restablecerlos todos. Haga clic en **Restablecer** y estas ventanas empezarán a mostrarse de nuevo.

Preferencias de capacidad

En la ficha **Capacidad** puede definir el tamaño de un disco personalizado al grabar contenido en un CD, si está utilizando discos con una capacidad superior a los 700 MB. Las preferencias son las siguientes:

- **Detección automática:** permite que CyberLink Power2Go detecte automáticamente la capacidad de un disco.
- **Personalizar la capacidad del CD-R/RW:** seleccione esta opción para introducir el nuevo tamaño (en minutos) en el campo facilitado y establecer manualmente la capacidad de un disco.

Preferencias de base de datos

En la ficha **Base de datos**, defina las preferencias de conexión a Internet tal y como sigue:

- **Recuperar automáticamente la información de álbum/disco de Internet:** seleccione esta opción para que CyberLink Power2Go recupere automáticamente información de álbumes y canciones al extraer archivos de audio.

Preferencias de idioma

En la ficha **Idioma**, defina las preferencias de idioma de la interfaz de usuario tal y como sigue:

- **Usar idioma predeterminado del sistema:** seleccione esta opción para que el idioma en que se muestra CyberLink Power2Go sea el mismo que el idioma predeterminado del sistema operativo.
- **Definido por el usuario:** seleccione esta opción y luego seleccione el idioma de la lista desplegable que desea que CyberLink Power2Go utilice.

Grabación de discos de datos


La opción **Disco de datos** le permite grabar archivos de datos en un CD, DVD o *. Los archivos de datos puede contener casi cualquier tipo de documento o archivo digital. También puede crear un disco de datos seguro si está grabando archivos de importación o delicados en un disco.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Creación y grabación de discos de datos

Para grabar un disco de datos, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Disco de datos** y luego seleccione el tipo de disco (**CD, DVD, Blu-ray Disc**) que desea crear. La ventana Disco de datos se abre.



2. Utilice el panel de búsqueda (consulte "Uso del panel de búsqueda" en la página 12 para más información) para encontrar los archivos que desea incluir en su disco. Seleccione los archivos o carpetas que desea grabar y luego arrástrelos y suéltelos en el área de contenido del disco.

Nota: también puede hacer clic en el botón  para agregar los archivos de datos o hacer clic en el botón  para crear una carpeta en el disco.

3. Después de haber añadido todo el contenido que desea grabar, haga clic en el botón **Grabar**.
4. Si es necesario, ajuste la configuración de las fichas **Datos, Común, o Grabadora** (consulte las correspondientes secciones en "Configurar los ajustes de grabación" en la página 43 para más información.)
5. Haga clic en **Grabar** cuando esté listo para grabar el disco.
6. Cuando finalice la grabación, seleccione una de las siguientes opciones en la ventana que se abre:
 - Haga clic en **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de texto predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
 - Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana y luego salir.

Grabación de discos de datos protegidos

La opción disco de datos protegido le permite grabar archivos de datos protegidos mediante contraseña en un CD, DVD o .

También puede grabar un disco de datos protegidos con nombres de archivos cifrados. Los nombres de archivos cifrados no están a la vista de los usuarios, a menos que introduzcan una contraseña correcta. Puede elegir proteger todos o sólo algunos de los archivos en un disco de datos.

Grabación de un disco de datos protegido

Para grabar un disco de datos protegido, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Disco de datos** y luego seleccione el tipo de disco (**CD, DVD, Blu-ray Disc**) que desea crear. La ventana Disco de datos se abre.
2. Haga clic en el botón .
3. Seleccione el nivel de seguridad del disco: **Protegido (128 bits)** o **Altamente protegido (256 bits)**.
4. Introduzca una contraseña para su disco de datos protegido. Vuelva a introducir la contraseña de nuevo en el campo **Confirmar contraseña** y, si es

necesario, incluya un **Recordatorio de contraseña**, que podrá serle de ayuda en caso de que la olvide.

5. Seleccione la casilla de verificación **Ocultar los nombres de archivo en discos protegidos** si desea cifrar los nombres de archivo en el disco.
6. Haga clic en **Aceptar**. Tenga en cuenta que el área de contenido del disco se divide en dos secciones.



7. Utilice el panel de búsqueda (consulte "Uso del panel de búsqueda" en la página 12 para más información) para encontrar los archivos que desea incluir en su disco. Seleccione los archivos o carpetas que desea grabar y luego arrástrelos y suéltelos en el área de datos protegidos (se indica en rosa) o bien en el área de datos no protegidos normales (se indica en azul).

Nota: también puede hacer clic en el botón  para agregar los archivos de datos o hacer clic en el botón  para crear una carpeta en la última área del disco que seleccionó.

8. En cuanto haya añadido todo el contenido que desea grabar, haga clic en el botón **Grabar**.
9. Si es necesario, ajuste la configuración de las fichas **Datos, Común, o Grabadora** (consulte las correspondientes secciones en "Configurar los ajustes de grabación" en la página 43 para más información.)
10. Haga clic en **Grabar** cuando esté listo para grabar el disco.
11. Cuando finalice la grabación, seleccione una de las siguientes opciones en la ventana que se abre:
 - Haga clic en **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de texto predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
 - Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana y luego salir.

Ver el contenido en un disco de datos protegido


Al grabar datos en un disco protegido con CyberLink Power2Go, se incluye en el disco el Explorador de seguridad de CyberLink para que pueda ver el contenido en el disco.

1. Al inserta un disco de datos protegido en la unidad de disco, el Explorador de seguridad de CyberLink le pide una contraseña.



Nota: Si el Explorador de seguridad de CyberLink no se inicia automáticamente cuando inserte un disco de datos protegido, intente desplazarse hasta el disco en Explorador de Windows y luego haga doble clic en el disco de la unidad para iniciarlo manualmente.

2. Introduzca su contraseña y luego haga clic en **Aceptar** para mostrar la ventana del Explorador de seguridad de CyberLink.



Nota: si ha seleccionado **Ocultar los nombres de archivo en un disco protegido** al crear el disco, haga doble clic en la carpeta protegida en la vista de lista para poder ver los archivos.

3. En el Explorador de seguridad de CyberLink, puede realizar las siguientes funciones:
 - Haga clic en  para ver un archivo en su programa predeterminado.

- Para extraer los archivos del disco y guardarlos en un ordenador, selecciónelos y luego haga clic en .

Nota: si su disco de datos protegido tiene múltiples subcarpetas, haga clic en  para subir un nivel hasta la carpeta anterior.

- Haga clic en  para buscar archivos. Escriba parte o todo el nombre del archivo o carpeta en el campo facilitado. Durante la búsqueda, puede hacer clic en **Tamaño** para buscar archivos de un tamaño determinado, o **Fecha de modificación** para buscar archivos que se crearon o modificaron en o entre fechas específicas.

Nota: para cambiar la vista de los elementos en el Explorador de seguridad de CyberLink, haga clic en .

Grabación de discos de música

La opción **Disco de música** le permite crear un CD/DVD MP3* o WMA con sus archivos de música, o crear un CD de audio tradicional que se reproduzca en un reproductor de CD normal.


Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Grabar un CD de audio o Disco de música MP3*/WMA

Para grabar un CD de música de audio o discos de música MP3*/WMA, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Disco de música** y luego seleccione el tipo de disco de música que desea crear (CD de audio, CD de

WMA, CD de MP3*, DVD de WMA, DVD de MP3*). Se muestra la ventana de Disco de música.



2. Utilice el panel de búsqueda (consulte "Uso del panel de búsqueda" en la página 12 para más información) para encontrar la música que desea incluir en su disco. Seleccione los archivos que desea grabar y luego arrástrelos y suéltelos en el área de contenido del disco.

Nota: también puede hacer clic en el botón  para agregar los archivos de música o los demás botones disponibles para reorganizar y previsualizar la música en el disco. Si desea extraer el audio de un clip de vídeo e incluirlo en su disco de música, sólo tiene que agregar el clip de vídeo al disco.

3. Si desea editar o añadir efectos a un archivo de música, selecciónelo y luego haga clic en el botón  para editarlo en CyberLink WaveEditor*. Consulte el archivo de ayuda en CyberLink WaveEditor para obtener información detallada sobre cómo editar audio en ese programa. En cuanto haya acabado de editar un archivo de audio, el archivo actualizado volverá a colocarse en el área de contenido del disco.
4. En cuanto haya añadido todo el contenido que desea en el disco, haga clic en el botón **Grabar**.
5. Si es necesario, ajuste la configuración de las fichas de música (**CD de audio**, **Disco MP3***, **Calidad WMA**), **Común** o **Grabadora** (consulte las correspondientes secciones en "Configurar los ajustes de grabación" en la

página 43 para más información). Haga clic en **Grabar** cuando esté listo para grabar el disco.

6. Cuando finalice la grabación, seleccione una de las siguientes opciones en la ventana que se abre:
 - Haga clic en **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de texto predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
 - Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana y luego salir.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.


Grabación de discos de vídeo

La opción **Disco de vídeo*** le permite grabar archivos de vídeo en CD* o DVD, junto con un elegante menú de disco. También puede grabar una carpeta de DVD en un disco.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Grabando un disco de vídeo

Al seleccionar la opción **Disco CD de vídeo (VCD)** o **Disco DVD-Vídeo** en la ventana Nueva tarea, se muestra la ventana Crear disco, tal y como sigue:



A - Ficha Contenido del disco, B - Ficha Preferencias del menú, C - Ficha Preferencias del disco, D - Propiedades de fuentes del menú del disco, E - Ventana de previsualización del menú del disco, F - Grabar en disco, G - Previsualización del menú de disco, H - Propiedades del menú del disco, I - Controles de navegación de menús, J - Alternar visualización, K - Contenido del disco

Los pasos para crear y grabar un disco de vídeo pueden variar en función de sus requisitos. Las siguientes secciones describen todas las funciones que puede realizar en la ventana Crear disco, así que consulte las secciones que corresponden al disco que desea crear.

Creación de un disco de vídeo

Para crear un disco de vídeo, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Disco de vídeo**. Seleccione la opción **Disco CD de vídeo (VCD)** o **Disco DVD-vídeo** para abrir la ventana Crear disco.
2. Haga clic en el botón  y luego busque y seleccione el archivo de vídeo que desea incluir en el disco.
3. Haga clic en  para obtener una vista previa del vídeo importado, si es necesario.
4. Haga clic en el botón  para importar archivos de vídeo adicionales, si es necesario. Cada vídeo que importa se convierte en otro título o escena de su disco final.
5. Continúe hasta completar el proceso de creación del disco, según sea necesario. Consulte "Seleccionar/editar menús de disco" en la página 23 para más información.

Seleccionar/editar menús de disco

En cuanto haya agregado todo el contenido que desea en su disco, haga clic en la ficha **Menú Preferencias** para editar el menú del disco existente o seleccionar otra plantilla de menú de disco.

Todas las plantillas de menú de discos en CyberLink Power2Go tienen varios niveles, y están formadas por las páginas siguientes:

- una página de inicio (raíz) de menú principal.
- una página de escenas que le permite seleccionar cada uno de los títulos (vídeos) en su disco.

Selección de las plantillas de menú de disco

CyberLink Power2Go le proporciona diversas elegantes plantillas de menú prediseñadas entre las que puede elegir una. Estos menús ya aparecen personalizados para usted y pueden incluir funciones como movimiento y música de menú.

Nota: si no desea incluir un menú en su disco final, seleccione la plantilla **Ningún menú** en la ficha **Menú Preferencias**.

Seleccione una plantilla de menú para previsualizarla. Seleccione **Aplicar** para aplicar el estilo de página del menú resaltado en la página del menú especificado. Seleccione **Aplicar a todas las páginas** si desea utilizar el mismo estilo en cada página (página de inicio y de escenas).

Nota: si es necesario, puede hacer clic en  para ir a DirectorZone, desde donde puede descargar e importar más plantillas del menú del disco.

Edición de las propiedades del menú de disco

CyberLink Power2Go le permite editar algunas de las propiedades del menú del disco. Utilice los controles de navegación de menú para obtener una vista previa del diseño y comportamiento del menú de disco actual.

Si desea ver las escenas en su disco, utilice el botón  y los demás controles de navegación de menús para desplazarse por el menú del disco. O bien, haga clic en el botón **Vista Previa** en la parte inferior de la ventana para ver qué aspecto tendrá su disco cuando se reproduzca en un reproductor de discos tras la grabación.

Edición del texto del menú de disco

Para editar el texto que aparece en la página de menús, incluido el texto del botón en el que se puede hacer clic, haga doble clic en él y luego introduzca el nuevo texto. Puede modificar el estilo de texto, tamaño y alineación del menú utilizando las opciones de propiedades de fuentes de menú del disco que se encuentran en la parte superior de la ventana de menú de disco.

Para cambiar la posición de cualquier texto de su menú, sólo tiene que hacer clic y arrastrarlo a la nueva posición.

Definición de música de fondo del menú de disco

Algunas de las plantillas de menú de disco prediseñadas contienen música de menú. En el área de propiedades de menú del disco, usted podrá:

- hacer clic en  para editar o sustituir la música de fondo del menú.
- haga clic en  para quitar la música de fondo actual del menú.

Agregar/editar la música del menú del disco

Si está utilizando música de fondo en su menú del disco, haga clic en el botón  para realizar las siguientes funciones:

Nota: la duración final de la música de fono del menú de su disco depende de la hora introducida en el campo **Duración** de la ventana Configuración del modo de reproducción, y no de la duración del archivo de música utilizado. Consulte "Establecer el modo de reproducción de disco" en la página 26 para obtener más información sobre cómo definir la duración de su menú.

- haga clic en el botón  para añadir/sustituir la música de fondo del menú.
- recorte el archivo de audio utilizando los controles de reproducción y mueva los controles deslizantes de la barra de recorte a los puntos de inicio y finalización que desee.
- seleccionar para que la música del menú realice una **Aparición gradual** o **Desaparición gradual**.
- si la longitud de su archivo de música del menú es menor que la duración especificada, seleccione la opción repetir Repetición **Repetición automática** para repetirlo.
- haga clic en **Aplicar a todas las páginas** para definir la música para todas las páginas de menús del disco, o haga clic en **Aplicar** para definirla para la actual página de menú del disco que está editando.

Añadir un Vídeo de primera reproducción

Utilice esta opción para añadir un vídeo como un vídeo de primera reproducción en su disco creado. El vídeo de primera reproducción se reproduce automáticamente cuando el disco se inserta en un reproductor de discos, antes de que se cargue el menú de disco. No hay botones de navegación disponibles durante la primera reproducción y no se puede avanzar rápidamente más allá de este segmento. En una producción profesional, esto es normalmente un aviso o advertencia de copyright. Sin embargo, en vez de eso, puede preferir usar una introducción personal u otro clip de vídeo.

Para definir un clip como de primera reproducción, haga lo siguiente:

- haga clic en  y seleccione el vídeo que desee.
- haga clic en  para quitar el archivo de vídeo definido como primera reproducción.

- haga clic en  para obtener una previsualización del vídeo de primera reproducción.

Establecer el modo de reproducción de disco

Haga clic en el botón  para establecer cómo se reproduce el disco en un reproductor de discos. Seleccione uno de los modos de reproducción disponibles de la lista.

En la ventana Configuración del modo de reproducción, puede establecer lo siguiente:

- elija uno de los tres modos de reproducción disponibles basándose en las descripciones existentes. Su disco seguirá el comportamiento seleccionado al insertar o pulsar reproducir en su reproductor de discos.
- si desea que el contenido del disco se reproduzca automáticamente, seleccione la opción **Fin de tiempo de espera automático del menú**. Una vez seleccionado, su contenido se reproduce automáticamente después de mostrar el menú de disco para la duración especificada. Si no selecciona esta opción, su menú repite continuamente hasta que pulsa el botón reproducir en su reproductor de discos.
- en el campo **Duración**, introduzca la duración en segundos para el menú del disco. La duración mínima permitida es de 10 segundos, mientras que su disco puede tener una duración de hasta 99 segundos antes de que vuelva al principio.

Nota: la duración que introduce también es la duración de la música de fondo de su menú, incluso si la duración del archivo de música seleccionado es mayor que la duración especificada.

Especificar botones por página

Al crear un disco con múltiples títulos/escenas, puede seleccionar el número de botones de miniatura que desee visualizar en la página de menú de escenas. Utilice el desplegable **Botones por página** de la parte inferior izquierda, para seleccionar el número que desea en esas páginas.

Nota: el número de botones de miniaturas que pueden mostrarse en cada página de menú depende del diseño de la plantilla del menú.

Seleccione **Agregar índice de miniaturas** para agregar la numeración de sus miniaturas en su página de menú.

Edición de las preferencias del disco

Antes de grabar un disco, se recomienda configurar sus preferencias de disco, inclusive el formato de archivo de vídeo y disco, formato de audio, etc. Haga clic en la ficha **Preferencias del disco** para configurar sus preferencias de disco.

Las siguientes preferencias están disponibles en la ficha Preferencias del disco:

Formato de disco

- el formato de su disco viene determinado por la opción que seleccionó en la página Nueva tarea (**Disco CD de vídeo (VCD) /Disco DVD-Vídeo**). En función del formato de disco que seleccione, habrá una opción desplegable para seleccionar la capacidad del disco.

Configuración de vídeo y audio

- **Seleccionar el formato de grabación de vídeo:** si está disponible para el formato del disco seleccionado, seleccione el formato de grabación del vídeo en el disco y su relación de aspecto.
- **Seleccionar el formato y calidad de la codificación de vídeo:** si está disponible para el formato del disco seleccionado, seleccione un formato de codificación y calidad de vídeo para su disco. La opción Ajuste inteligente ajusta automáticamente la velocidad de bits para el archivo de vídeo de máxima calidad que quepa exactamente en el disco que esté utilizando.
- **Seleccionar el formato de la codificación de audio y los canales:** seleccione un formato de audio para su disco y el número de canales a los que es capaz de dar salida.

Nota: las opciones de calidad de vídeo y tipo de audio que están disponibles dependen del formato de disco que ha seleccionado.

- **Formato de TV:** seleccione el formato de TV (NTSC o PAL) para el vídeo. Este formato debe corresponderse con el formato de la región en donde desea reproducir su disco de vídeo.

Grabación de vídeo en un disco

La grabación del disco es la última etapa del proceso de creación de disco. Una vez grabado el disco, podrá reproducirlo en un reproductor de discos. Haga clic en el botón **Grabar** y luego en **Iniciar grabación** para comenzar el proceso de grabación.

Nota: el proceso de grabación puede tomar por lo menos algunos minutos, dependiendo de la duración y de la calidad de su vídeo y de la velocidad de procesamiento del ordenador. Espérese un rato mientras CyberLink Power2Go presenta su disco de vídeo.

Configurar los ajustes de grabación

Antes de grabar en un disco por primera vez, se recomienda hacer clic en  para definir los ajustes de la grabación. Después de configurar estos ajustes, CyberLink Power2Go emplea la misma configuración cada vez que graba, hasta que modifica los modifique.

Borrado de Discos

Si está usando un disco regrabable, puede borrar el contenido grabado anteriormente. Esto le permite reutilizar los mismos discos varias veces sin la necesidad de comprar nuevos discos. Haga clic en el botón  para comenzar a borrar un disco.

Al borrar un disco, puede seleccionar:

- la opción **Borrado rápido** para borrar el índice del disco contenido en el disco.
- la opción **Borrado completo** para borrar todo el contenido del disco.

Grabación de una carpeta DVD

Una carpeta de DVD es una carpeta de directorio creada específicamente para guardar contenido multimedia en un DVD, como una copia de seguridad. Con la utilidad **Grabar carpeta DVD***, puede grabar una carpeta de DVD en un disco de DVD.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Para grabar una carpeta DVD, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Disco de vídeo**. Seleccione la opción **Grabar carpeta DVD** para abrir la ventana Grabar carpeta DVD.
2. Haga clic en **Examinar** y luego seleccione una carpeta de DVD para grabar.
3. Introduzca un **Nombre del disco** en el campo facilitado.
4. Inserte el disco y luego seleccione la unidad en la lista desplegable.
5. Si es necesario, establezca la **Velocidad de grabación** y el **Número de copias** que desea grabar.
6. Seleccione **Realizar simulación de grabación** si desea que CyberLink Power2Go simule en primer lugar el proceso de grabación para garantizar que finalice la grabación.
7. Haga clic en **Grabar** para iniciar el proceso de grabación.
8. Cuando finalice la grabación, seleccione una opción en la ventana que se abre:
 - Haga clic en **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de texto predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
 - Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana y luego salir.

Copiar discos y guardar imágenes de disco

La función **Copiar disco** le permite realizar una copia exacta de un disco. No obstante, deberá copiar todo el contenido del disco en un disco en blanco del mismo tipo de disco. (No se puede, por ejemplo, copiar el contenido de un CD en un DVD.) La función Copiar disco también le permite guardar o grabar imágenes de disco.

Nota: ciertos discos no se pueden copiar si están protegidos contra grabación o si contienen errores.

Copia de discos

Con CyberLink Power2Go puede copiar y grabar todo el contenido de un disco en otro. Puede llevar a cabo esta función en el modo Power2Go y utilizando el accesorio de grabación de escritorio. Solamente el primer paso para apertura de la ventana Copiar disco es ligeramente diferente.

Para copiar un disco, haga lo siguiente:

1. Abra la ventana Copiar disco:
 - seleccionando la opción **Copiar disco**, y luego **Copiar disco** en la ventana Nueva tarea en el modo Power2Go.
 - seleccionando el botón  en el Accesorio de grabación de escritorio hasta que se muestre el accesorio Copiar disco, y luego haciendo clic en  para abrir la ventana Copiar disco.
2. Seleccione sus unidades de origen y destino con los desplegados **Desde** y **Hasta**.
3. Seleccione una **Velocidad de lectura** y una **Velocidad de grabación** para cada disco. Las velocidades que seleccione dependerán de las unidades de grabación que utiliza y de la calidad de los discos.
4. Seleccione **Ignorar error de lectura** si desea que CyberLink Power2Go copie el disco, incluso si detecta errores.
5. Seleccione la opción **Copiar en disco duro**, si está disponible, para guardar también una copia del disco en la unidad de su disco duro.
6. Seleccione **Copiar todo el disco** si desea copiar todo el contenido del disco en el disco de destino.
7. Introduzca el **Número de copias** que desea grabar.

8. Si está disponible, puede utilizar las siguientes opciones que le ayudarán con el proceso de grabación:
 - seleccione **Realizar simulación de grabación** si desea que CyberLink Power2Go simule en primer lugar el proceso de grabación para garantizar que finalice la grabación.
 - si está disponible, seleccione **Verificar datos grabados** si desea que CyberLink Power2Go compruebe que el contenido se ha grabado con éxito en el disco.
 - si está disponible, seleccione **Habilitar gestión de defectos** seleccione esta opción para que CyberLink Power2Go intente arreglar cualquier defecto que haya en un disco para que el contenido grabe correctamente.
9. Haga clic en **Copiar** para empezar el proceso de copiado y grabación.
10. Cuando finalice la grabación, seleccione una opción en la ventana que se abre:
 - Haga clic en **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de texto predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
 - Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana y luego salir.

Guardar una imagen de disco

Resulta útil guardar una imagen en el disco si desea hacer copia de seguridad de sus discos en la unidad de disco duro del ordenador.

Para guardar una imagen de disco, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, seleccione la opción **Copiar disco** y luego **Guardar imagen del disco**.
2. Inserte un disco en la unidad de disco y luego, si es necesario, seleccione su unidad de origen en el desplegable **Desde**.
3. Seleccione **Ignorar error de lectura** si desea que CyberLink Power2Go copie el disco, incluso si detecta errores.
4. Seleccione **Copiar todo el disco** si desea copiar todo el contenido del disco en el archivo de imágenes.
5. Haga clic en **Examinar** para establecer la carpeta en la que desea guardar la imagen, y luego introducir un nombre de archivo de imágenes, si es necesario.

Nota: también puede elegir el formato de archivo del archivo de imágenes (P2I o ISO) desde el desplegable **Guardar como tipo**.

6. Haga clic en **Guardar** para guardar la imagen de disco.
7. Cuando se haya guardado, seleccione una opción en la ventana que se abre:

- Haga clic en **Ver registro** para ver el registro. El registro se abrirá en su editor de texto predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana y luego salir.

Grabación de una imagen de disco

Una imagen de disco es un archivo en su ordenador que es una copia duplicada del contenido y de la estructura de archivos de un disco. CyberLink Power2Go le permite grabar una imagen de disco en un disco.

Nota: puede ver el contenido de un archivo de imágenes con el Visor ISO de CyberLink. Consulte "Uso de Visor ISO de CyberLink" en la página 41 para obtener información más detalladas sobre esta función.

Para grabar una imagen de disco, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, seleccione la opción **Copiar disco** y luego **Grabar imagen del disco**.
2. Haga clic en **Examinar** para seleccionar la imagen de disco que desea grabar en un disco.
3. Inserte el disco y seleccione la unidad en la lista desplegable.
4. Seleccione una **Velocidad de grabación** para cada disco. La velocidad que seleccione dependerá de la unidad de grabación que utiliza y de la calidad del disco.
5. Introduzca el **Número de copias** que desea grabar.
6. Si está disponible, puede utilizar las siguientes opciones que le ayudarán con el proceso de grabación:
 - seleccione **Realizar simulación de grabación** si desea que CyberLink Power2Go simule en primer lugar el proceso de grabación para garantizar que finalice la grabación.
 - Si está disponible, seleccione **Verificar datos grabados** si desea que CyberLink Power2Go compruebe que el contenido se ha grabado con éxito en el disco.
7. Si está disponible, seleccione **Habilitar gestión de defectos** seleccione esta opción para que CyberLink Power2Go intente arreglar cualquier defecto que haya en un disco para que el contenido grabe correctamente.
8. Haga clic en **Grabar** para iniciar el proceso de grabación.
9. Cuando finalice la grabación, seleccione una opción en la ventana que se abre:
 - Haga clic en **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de texto predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.

- Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana y luego salir.

Grabación de discos mixtos

La opción **Disco mixto*** le permite grabar contenido mixto en un CD. Los diferentes formatos de disco (CD Extra y CD modo mixto) le permiten grabar distintos tipos de medios en el mismo disco.


CD Extra y CD modo mixto*

Con la función **CD Extra*** puede crear un CD de audio que también incluya sus archivos de datos. El **CD de modo mixto*** le permite crear un CD de datos que también incluya archivos de audio en el formato de CD de audio. Estos discos le permiten reproducir la música en su equipo con el software de reproducción adecuado y ver los archivos de datos como un disco de datos normal.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Para grabar un disco CD modo mixto o CD Extra, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Disco mixto** y luego seleccione **CD Extra** o **CD de modo mixto**. Se abre la ventana CD modo mixto/CD Extra.



2. Si está creando un disco **CD Extra** , haga lo siguiente:
 - Arrastre y suelte los archivos de música al panel central. (Al arrastrar una carpeta al panel se agregan los archivos que contiene, pero no se crea una carpeta en el disco.)
 - Arrastre y suelte los archivos y las carpetas de datos en el panel inferior. (Al arrastrar una carpeta al panel se crea una carpeta en el disco.)

Nota: si añade los archivos de música al panel de datos, no podrá reproducirlo en un reproductor de CD, porque serán leídos como archivos de datos.

3. Si está creando un **CD de modo mixto**, haga lo siguiente:
 - Arrastre y coloque los archivos y las carpetas de datos en el panel central. (Al arrastrar una carpeta al panel se crea una carpeta en el disco.)
 - Arrastre y suelte los archivos de música o vídeo al panel inferior. (Al arrastrar una carpeta al panel se agregan los archivos que contiene, pero no se crea una carpeta en el disco.)

Nota: también puede hacer clic en el botón  para agregar los archivos o los demás botones disponibles para reorganizar y previsualizar la música en el disco.

4. si desea editar o añadir efectos a un archivo de música, selecciónelo y luego haga clic en el botón  para editarlo en CyberLink WaveEditor*. Consulte el archivo de ayuda en CyberLink WaveEditor para obtener información detallada sobre cómo editar audio en ese programa. En cuanto haya acabado de editar un archivo de audio, el archivo actualizado volverá a colocarse en el área de contenido del disco.
5. En cuanto haya añadido todo el contenido que desea en el disco, haga clic en el botón **Grabar**.
6. Si es necesario, ajuste la configuración de las fichas **Datos**, **CD de audio**, **Común** y **Grabadora** (Consulte "Configurar los ajustes de grabación" en la página 43 para más información.)
7. Haga clic en **Grabar** cuando esté listo para grabar el disco.
8. Cuando finalice la grabación, seleccione una opción en la ventana que se abre:
 - Haga clic en **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de texto predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
 - Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana y luego salir.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Uso de las utilidades de disco

Además de la amplia gama de funciones de grabación de disco, CyberLink Power2Go ofrece un conjunto de prácticas utilidades para gestionar sus discos, incluyendo el borrado de discos regrabables, extracción de audio a partir de CDs de música y la conversión de archivos de audio en otros formatos.

Borrado de un disco

Si está utilizando un disco regrabable, podrá borrar el contenido grabado previamente en él. Esto le permite reutilizar los mismos discos varias veces sin la necesidad de comprar nuevos discos.

Para borrar un disco, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, seleccione la opción **Utilidades de disco** y luego **Borrar disco**.
2. Inserte el disco y seleccione su **Grabadora** de la lista desplegable.
3. Seleccione uno de los siguientes métodos de borrado:
 - **Borrado rápido:** borra el índice del disco contenido en el disco.
 - **Borrado completo:** borra todo el contenido del disco.
4. Haga clic en **Borrar** para iniciar el proceso de borrado.

Extracción de audio

La función **Extraer audio** copia las pistas de audio desde un CD a su disco duro en el formato MP3*, WAV o WMA. También puede copiar pistas de audio que grabó previamente en un CD-Extra o disco de CD modo mixto.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Para extraer los archivos de audio a su disco duro, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, seleccione la opción **Utilidades de disco** y luego seleccione **Extraer audio**.
2. Inserte el disco y seleccione la unidad en la lista desplegable de **Origen**.

Nota: si usted inserta un nuevo disco o selecciona otra unidad, haga clic en **Actualizar** para asegurarse de que se muestra la información más reciente.

3. Seleccione las pistas de audio que quiere copiar al disco duro.
4. Haga clic en el botón **Examinar** y localice la carpeta a la cual desea copiar las pistas de audio.
5. En la sección **Ajustes**, establezca el **Formato** y la **Calidad** de los archivos transmitidos.
6. Haga clic en **Ir** para extraer y copiar los archivos en su ordenador.

Conversión de archivos de audio

Utilice la utilidad **Conversor de audio*** para convertir archivos de audio en otros formatos de audio. También puede transmitir archivos de audio de distinta calidad o extraer audio a partir de clips de vídeo.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Para convertir archivos de audio, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, seleccione la opción **Utilidades de disco** y luego **Conversor de audio**.
2. Haga clic en  y seleccione los archivos que desea convertir. Haga clic en **Importar** para agregarlos a la ventana Conversor de archivos de audio.
3. Haga clic en el botón **Examinar** y luego seleccione la ubicación en la que desea guardar los archivos de audio convertidos.
4. Especifique el **Formato** y la **Calidad** de los archivos convertidos a partir de los desplegados.
5. Haga clic en **Ir** para convertir archivos de audio y guardarlos en su ordenador.

Crear discos de galería de fotos

Con la opción **Disco de galería de fotos*** puede utilizar sus fotos para crear dinámicas presentaciones de diapositivas que se grabarán como una aplicación de muestra de fotos independiente en un CD, DVD o Disco Blu-ray*. La galería de fotos se ejecuta en cualquier ordenador con el visor incluido, y puede contener descripciones de las fotos y una URL externa en el disco.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Crear y grabar discos de galería de fotos

Cuando crear un disco de galería de fotos, básicamente está creando álbumes de fotos en un disco. Puede crear más de un álbum en un único disco de galería de fotos.

Para crear y grabar un disco de galería de fotos, haga lo siguiente:

1. En la ventana Nueva tarea, haga clic en la opción **Disco de galería de fotos** y luego seleccione el tipo de disco (**CD**, **DVD**, **Blu-ray Disc**) que desea crear. La ventana Disco de galería de fotos se abre.



2. Use el panel de búsqueda (consulte "Uso del panel de búsqueda" en la página 12 para más información) para encontrar la fotos que desea incluir en el disco. Seleccione las fotos que desea grabar y luego arrástrelas y suéltelas en el área de contenido del disco (Haga clic en el botón  para cambiar a la vista en miniatura y facilitar la localización de las fotos exactas que está buscando).

Nota: también puede hacer clic en el botón  para agregar las fotos o hacer clic en el botón  para crear un nuevo álbum en el disco. Asegúrese de que tiene seleccionado el álbum al cual desea añadir las fotos en el panel Compilación del disco antes de agregar sus fotos.

3. Después de haber añadido todas las fotos que desea en el disco, haga clic en el botón **Grabar**.
4. Haga clic en la ficha **Galería** y luego configure los ajustes del disco de la galería de fotos, tal y como sigue:
 - **Título de la galería:** escriba un título para la galería de fotos. El título se muestra en su disco después de grabarlo.
 - **Velocidad de la presentación:** introduzca la duración, en segundos, en la que desea que cada foto o diapositiva se muestre al reproducir su galería de fotos como una presentación.
 - **Imagen de fondo:** haga clic en el botón **Cambiar** para establecer la imagen que se utiliza como el fondo en la galería de fotos. Si ninguna de las imágenes predeterminadas, se adapta a su disco de galería, haga clic en el botón **Examinar** para utilizar su propia imagen personalizada.
 - **Mostrar información EXIF:** si las imágenes fueron tomadas con una cámara digital que admite EXIF, seleccione esta opción si desea que los detalles de la imagen se muestren en su disco de galería de fotos.
 - **Añadir música de fondo:** si desea que la música se reproduzca en el fondo a medida que los usuarios se desplace por su disco de galería de fotos, seleccione esta opción y luego haga clic en **Examinar** para seleccionar el archivo de música que desea utilizar.
 - **Incluir nota del editor:** seleccione esta opción y luego haga clic en **Editar** para incluir una descripción de su galería de fotos que se incluye en el disco final.
 - **Incluir URL externa:** si desea incluir un enlace a un sitio Web en el disco de galería de fotos, seleccione esta opción y luego introduzca el **Nombre** del sitio Web y la URL (**http://**) en los campos facilitados.
 - Haga clic en el botón **Vista previa** si desea ver qué aspecto tendrá su disco de galería de fotos después de haberlo grabado en un disco. Haga clic en

Exportar para crear la aplicación de fotos independiente en una carpeta de su disco duro.

5. Si es necesario, ajuste la configuración de las fichas **Común** y **Grabadora** (consulte las correspondientes secciones en "Configurar los ajustes de grabación" en la página 43 para más información).
6. Haga clic en **Grabar** cuando esté listo para grabar el disco.
7. Cuando finalice la grabación, seleccione una de las siguientes opciones en la ventana que se abre:
 - Haga clic en **Ver registro** para ver el registro de grabación. El registro se abrirá en su editor de texto predeterminado, donde podrá verlo y guardarlo.
 - Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana y luego salir.

Ver discos de galería de fotos

En cuanto haya creado un disco de galería de fotos, para poder verlo, sólo tiene que insertar el disco en una unidad de disco del ordenador. El visor de la galería de fotos reproducirá el disco de forma automática.

Si su disco no se reproduce automáticamente o usted ha exportado la aplicación a su unidad, sólo tiene que desplazarse hasta CLGallery.exe en el disco/unidad de disco duro y hacer doble clic en él para ver la galería de fotos.


Notas y características adicionales de grabación

A continuación se indican algunas notas y características adicionales de grabación facilitadas por CyberLink Power2Go que le pueden resultar extremadamente útiles para grabar discos.

Uso de Visor ISO de CyberLink

Con CyberLink Power2Go puede usar el Visor ISO de CyberLink para ver imágenes del disco en el formato ISO o P2I (imagen de Power2Go) de la unidad de disco duro de su ordenador. Esta cómoda herramienta le permite ver el contenido de un archivo de imágenes y extraer rápidamente archivos o grabar la imagen en un disco.

Para abrir el Visor ISO de CyberLink, seleccione la opción **CyberLink Power2Go > Visor ISO** desde el menú de inicio de Windows. O bien haga clic con el botón secundario del ratón en un archivo de imágenes de su unidad de disco duro y luego seleccione **Visor ISO**.



En el Visor ISO de CyberLink, puede realizar las siguientes funciones:

- haga clic en el botón  para examinar y abrir un archivo de imágenes (en el formato ISO o P2I) de su ordenador. Una vez abierto, puede ver todos los archivos incluidos dentro de la imagen.

Nota: para cambiar la vista de los archivos en el Visor ISO de CyberLink, haga clic en .

- haga clic en un archivo en el Visor ISO de CyberLink y luego haga clic en  para verlo en su programa predeterminado.
- para extraer los archivos del disco y guardarlos en un ordenador, selecciónelos y luego haga clic en .
- si desea grabar la imagen que está viendo en un disco, haga clic en el botón . Consulte "Grabación de una imagen de disco" en la página 32 para obtener más información sobre cómo grabar imágenes de disco.

Discos de varias sesiones

Cuando graba un disco de datos en CyberLink Power2Go, puede crear un disco de varias sesiones que le permitirá grabar contenido adicional en un disco que no esté lleno. CyberLink Power2Go crea un disco de varias sesiones cada vez que usted graba un CD, DVD o Disco Blu-ray* y elige no cerrar el disco.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Con discos de varias sesiones, puede continuar agregando contenido a un disco de varias sesiones hasta terminarlo y cerrarlo, en cuyo caso ya no puede agregar más datos.

Capítulo 3:

Configurar los ajustes de grabación

Este capítulo describe los pasos para configurar los ajustes usados para grabar discos en CyberLink Power2Go. Para abrir la ventana Configuración/Información, haga clic en el botón **Configuración** en la ventana principal del programa.

Nota: aparece únicamente la ficha **Información** si no seleccionó una tarea de grabación. Las fichas que se muestran y las opciones disponibles que se incluyen dependen de la tarea de grabación seleccionada.

Visualizar la ficha Información

La ficha **Información** muestra los datos y la especificación de la unidad de disco seleccionada, del disco que está en la unidad y del proyecto actual. Haga clic en + situado al lado de un elemento para ver información detallada.

Si usted inserta un nuevo disco o selecciona otra unidad, hacer clic en **Actualizar** para asegurarse de mostrar la información más reciente.

Configurar los ajustes de datos

La ficha Ajustes de **datos** se muestra antes de grabar un disco de datos o mixto. En esta ficha, configure los ajustes tal y como sigue:

- **Hacer disco de ejecución automática:** seleccione esta opción para crear un disco de datos que muestre un archivo de datos (que añadió durante la creación) cuando se inserte el disco en la unidad de disco. Haga clic en **Examinar** para seleccionar el archivo que desea abrir cuando el disco está insertado. El archivo puede ser un archivo EXE, HTML o TXT file, y se abre automáticamente cuando se inserta el disco grabado.
- **Cambiar el icono del disco:** puede cambiar el icono del disco que aparece cuando el disco se visualiza en el Explorador de Windows. Haga clic en **Examinar** y luego seleccione la imagen en el formato de archivos ICO que desea usar.
- **Sistema de archivos:** establezca el sistema de archivos (ISO9660/Joliet, UDF 1.5, UDF 2.0, UDF 2.5 o UDF 2.6) que desea que tenga el disco.

- **Dividir automáticamente contenido según capacidad del disco:** seleccione esta opción para dividir automáticamente los archivos que se van a grabar en volúmenes (partes) de acuerdo con el tamaño del disco de destino.

Configurar ajustes de CD de audio

La ficha Ajustes de **CD de audio** se muestra antes de grabar un CD de audio en un disco. En esta ficha, configure los ajustes tal y como sigue:

- **Habilitar texto en CD:** seleccione esta opción si desea añadir información sobre el disco de música que está creando. Introduzca la información que desee en los campos facilitados.
- **Normalizar volumen de todas las pistas del CD:** seleccione esta opción para establecer el volumen de todas las pistas de audio del CD al mismo nivel.
- **Dividir automáticamente contenido según capacidad del disco:** seleccione esta opción para dividir automáticamente los archivos que se van a grabar en volúmenes (partes) de acuerdo con el tamaño del disco de destino.
- **Insertar intervalo de audio entre las pistas:** introduzca la duración o silencio entre cada pista en segundos en el campo facilitado.

Configurar ajustes de disco MP3

La ficha Ajustes de **Disco MP3*** se muestra antes de grabar un disco MP3. En esta ficha, configure los ajustes tal y como sigue:

- **Calidad:** seleccione la calidad de sonido de los archivos MP3 que se graban en el disco desde la lista desplegable.
- **Generar automáticamente lista de reproducción:** seleccione esta opción si desea que CyberLink Power2Go cree una lista de reproducción con las canciones que estarán en su disco.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Configurar ajustes de calidad de WMA

La ficha Ajustes de **Calidad WMA** se muestra antes de grabar un disco de música WMA. En esta ficha, configure los ajustes tal y como sigue:

- **Calidad:** seleccione la calidad de sonido de los archivos WMA que se graban en el disco desde la lista desplegable.
- **Generar automáticamente lista de reproducción:** seleccione esta opción si desea que CyberLink Power2Go cree una lista de reproducción con las canciones que estarán en su disco.

Configurar los ajustes de biblioteca

La ficha de ajustes **Biblioteca** está disponible en la ventana de ajustes al crear un disco de música. En esta ficha, puede establecer las carpetas supervisadas que se utilizan en la Biblioteca de medios de CyberLink. Al añadir una carpeta, CyberLink Power2Go organiza la música en la carpeta (y en cualquier carpeta de música que se añade posteriormente) por intérprete, álbum, género, año y agregado recientemente para que sea más fácil de encontrar al crear un disco de música.

Para agregar una carpeta a la Biblioteca multimedia de CyberLink, haga clic en el botón **Configuración** al crear un disco de música. A continuación, seleccione la ficha **Biblioteca** y luego haga clic en **Añadir**. Seleccione la carpeta que desea supervisar en la Biblioteca multimedia de CyberLink y luego haga clic en **Aceptar**.

Configurar los ajustes de vídeo

La ficha Ajustes de **vídeo*** se muestra si hace clic en **Configuración** en la ventana Crear disco. En esta ficha, configure los ajustes según se indica a continuación al grabar un VCD o DVD en un disco:

- **Habilitar descodificación de vídeo de hardware (si existe)** : si su ordenador admite la tecnología Intel Core i7, NVIDIA CUDA o ATI Stream, seleccione esta opción para usar la aceleración de hardware para descodificar el vídeo y acelerar la creación de discos de vídeo.
- **Habilitar codificación de vídeo de hardware (si existe)** : si su ordenador admite la tecnología Intel Core i7, NVIDIA CUDA o ATI Stream, seleccione esta opción para usar la aceleración de hardware para codificar el vídeo y acelerar la creación de discos de vídeo.

Nota: * característica opcional de CyberLink Power2Go. Compruebe el archivo léame para obtener información detallada de la versión.

Configurar los ajustes comunes

La ficha Ajustes **Común** se muestra antes de grabar la mayoría de tipos de disco. En esta ficha, configure los ajustes tal y como sigue:

- **Nombre del disco:** introduzca un nombre para el disco. El nombre del disco aparece en un reproductor de discos durante la reproducción.
- **Usar la fecha y la hora originales:** seleccione esta opción para usar la hora y fecha originales de cada archivo para la información de la fecha que se utiliza para los archivos grabados en el disco.
- **Usar la fecha y la hora actuales:** seleccione esta opción para usar la fecha y la hora actuales para la información de la fecha que se utiliza para los archivos grabados en el disco.
- **Usar esta fecha y hora:** seleccione esta opción para introducir manualmente una fecha y hora específicas en los campos facilitados para la información de la fecha que se utiliza para los archivos grabados en el disco.

Configurar los ajustes de la grabadora

La ficha Ajustes de la **Grabadora** se muestra antes de grabar la mayoría de tipos de disco. En esta ficha, configure los ajustes tal y como sigue:

- **Grabadora:** muestra la grabadora que CyberLink Power2Go utilizará para grabar el disco.
- **Velocidad de grabación:** seleccione una velocidad de grabación de la lista desplegable. Las velocidades disponibles dependen de la unidad instalada en su ordenador.
- **Número de copias:** introduzca el número de copias del disco que desea grabar.
- **Habilitar la protección contra agotamiento del búfer:** seleccione esta opción para asegurar que los datos sean grabados sin interrupción en el disco. (Una interrupción en los datos puede inutilizar el disco.)
- **Simulación de escritura antes de grabar:** seleccione esta opción para realizar en primer lugar una simulación de escritura y verificar que su grabadora pueda grabar en el disco a la velocidad seleccionada sin ninguna dificultad.

Note: si usted ha habilitado la protección contra agotamiento del búfer o si ya ha grabado discos con la configuración actual, no es necesario realizar esa simulación.

- **Cerrar el disco:** seleccione esta opción para proteger un disco contra protección. Una vez grabado, no se podrán añadir más datos al disco. Si no selecciona esta opción, podrá crear un disco de varias sesiones. Consulte "Discos de varias sesiones" en la página 42 para más información.
- **Verificar datos grabados:** seleccione esta opción si desea que CyberLink Power2Go compruebe que el contenido se ha grabado con éxito en el disco. Seleccione **Comprobación rápida** para que CyberLink Power2Go compruebe rápidamente la corrección de los datos, o **Completar comprobación** para comprobar todos los datos individualmente. Este último requiere más tiempo a completar la verificación.
- **Habilitar gestión de defectos:** seleccione esta opción para que CyberLink Power2Go intente arreglar cualquier defecto que haya en un disco para que el contenido grabe correctamente.

Capítulo 4:

Asistencia técnica

Este capítulo contiene información de asistencia técnica. Incluye toda la información necesaria para encontrar las respuestas que necesita para su asistencia. También podrá encontrar respuestas rápidamente si contacta con su distribuidor local.

Antes de contactar con la asistencia técnica

Aproveche las opciones de asistencia técnica gratuita que ofrece CyberLink:

- consulte la guía del usuario o la ayuda en línea instalada con el programa.
- consulte la Base de conocimientos en la sección Asistencia del sitio web de CyberLink.

<http://es.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do>

Las FAQs pueden contener información y sugerencias útiles que estén más actualizadas que la Guía del usuario y la ayuda en línea.

Cuando contacte con la asistencia técnica por correo electrónico o por teléfono, tenga a mano la siguiente información:

- **clave de activación** registrada (Puede encontrar su clave de activación en la portada del CD, en la cubierta de la caja o en el correo electrónico que recibió después de adquirir productos CyberLink en la tienda Cyberlink).
- el nombre del producto, su versión y número de compilación; esta información se puede encontrar haciendo clic en la imagen con el nombre del producto en la interfaz del usuario.
- la versión de Windows que tiene instalada en el sistema.
- los dispositivos de hardware del sistema (tarjeta de captura, tarjeta de sonido, tarjeta VGA) y sus especificaciones.
- la literalidad de los mensajes de advertencia que se hayan mostrado (puede anotarlos o tomar una captura de pantalla).
- una descripción detallada del problema y las circunstancias en las que tuvo lugar.

Asistencia Web

Tiene soluciones para sus problemas las 24 horas del día de manera gratuita en el sitio web de CyberLink.

Nota: debe registrarse primero como miembro para poder utilizar la asistencia Web de CyberLink.

CyberLink ofrece una amplia gama de opciones de asistencia web, incluidas las Preguntas más frecuentes (FAQ), en los siguientes idiomas:

Idioma	URL de asistencia Web
Inglés	http://www.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
Chino tradicional	http://tw.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
Japonés	http://jp.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
Italiano	http://it.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
Alemán	http://de.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
Francés	http://fr.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
Español	http://es.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do

Nota: El foro para la comunidad de usuarios de CyberLink sólo está disponible en inglés y alemán.

Índice

A

Accesorio

- consejos de grabación 8
- grabación 8
- grabación de escritorio 6
- habilitar 7
- preferencias 9

Aceleración de hardware 45

Ajustes

- CD de audio 44
- comunes 46
- disco de datos 43
- disco de vídeo 45
- Disco MP3 44
- Disco WMA 44
- galería de fotos 39

Audio

- convertir 36
- extracción 20
- formatos admitidos 2
- intervalo entre pistas 44
- normalizar volumen 44

B

Biblioteca 45

Borrar discos 28, 35

Buscar

- generalidades 12
- preferencias de biblioteca 45

C

Capacidad

- dividir automáticamente 44
- personalizar 13

CD de audio

- ajustes 44
- grabación 19

CD Extra 33

CD modo mixto 33

Comunes

- ajustes 46

Convertir audio 36

Copiar disco 30

- generalidades 11

Crear disco

- previsualización 24

D

Directorio temporal 13

DirectorZone 24

Disco de galería de fotos

- ajustes 39
- crear 38

- generalidades 12, 38
- ver 40
- Disco de música
 - generalidades 11
 - grabación 19
 - WMA/MP3 19
- Disco de varias sesiones 42, 47
- Disco de vídeo
 - ajustes 45
 - generalidades 11
 - grabación 22
- Disco mixto
 - generalidades 11
- Disco MP3
 - ajustes 44
- Disco WMA
 - ajustes 44
- Discos
 - admitidos 3
 - asignar nombre 46
 - borrado 35
 - Calidad MP3 44
 - Calidad WMA 45
 - cambiar icono 43
 - capacidad 13
 - cerrar 47
 - Copia 30
 - dividir automáticamente 44
 - ejecución automática 43
 - extraer música desde 36
 - fecha y hora 46
 - galería de fotos 38
 - gestión de los defectos 47
 - grabar imagen 31, 32
 - sistema de archivos 43
 - utilidades 35
 - varias sesiones 42, 47

- ver seguridad 18
- Discos de datos
 - ajustes 43
 - generalidades 11
 - grabación 15
 - protegidos 16
- Duración 26
 - menú de disco 26

E

- Encendido 9
- Explorador de seguridad 18
- Extract
 - file from image 41
- Extraer
 - audio 20
- Extraer audio 36

G

- Grabación 8
 - simulación 46
 - velocidad 46
- Grabar
 - ajustes 28
 - carpeta de DVD 29
 - CD de audio 19
 - copias 46
 - directorio temporal 13
 - disco de música 19
 - disco de vídeo 22, 27
 - discos de datos 15
 - discos de datos protegidos 16

- discos de varias sesiones 42
- discos mixtos 33
- imágenes de disco 31, 32
- simulación 46
- uso del accesorio 8
- velocidad de grabación 46
- verificando 47

Guardar

- proyectos de disco 13

I

Idioma

- IU 14

Idioma de la IU 14

Imágenes

- establecer formato 31
- formatos admitidos 3
- grabación 31, 32

Images

- viewing contents 41

ISO

- formato 31
- viewer 41

L

Listas de reproducción 44, 45

M

Menús de disco

- agregar música 24
- botones por página 26
- duración 26
- duración de la música 25
- modificar texto 24
- personalizar 24
- preferencias 27
- previsualización 24
- vídeo de primera reproducción 25

Modo Power2Go 10

- generalidades 10

Modos

- accesorio de grabación de escritorio 6
- generalidades 6
- Power2Go 10

Música

- biblioteca 45
- extrayendo al disco duro 36
- formatos admitidos 2
- intervalo entre pistas 44
- menús de disco 24
- recuperar información 14

N

NTSC 27

Nuevas opciones 1

P

PAL 27

Preferencias 13

- menú de disco 27
- Previsualización
 - menú de disco 24
- Protección contra agotamiento del búfer 46
- Proyectos
 - guardar 13

R

- Requisitos del sistema 3

S

- Siempre visible 9

T

- Texto en CD 44

U

- Utilidades 35
 - generalidades 11
- Utilidades de disco
 - generalidades 11

V

- Vídeo de primera reproducción 25
- Vídeos
 - extraer audio 20, 36
 - formatos admitidos 2
- Volumen
 - normalizar 44

W

- WaveEditor 20, 35