

訊連科技

威力酷燒

使用手冊

CyberLink

The logo for CyberLink, featuring the brand name in a bold, italicized sans-serif font. A red swoosh underline is positioned beneath the text, starting under the 'y' and ending under the 'k'.

版權暨免責聲明

訊連科技保留所有權利。

依據相關法令之規定，威力酷燒係以「現狀」方式提供，不附任何明示或暗示保證，其中包括但不限於任何資訊、服務，或任何威力酷燒提供或與其關聯產品之可售性或符合特定用途之保證。

使用者若開始使用本軟體，即表示同意訊連公司對於因使用本軟體或所附材料所導致的任何直接或間接損失一概免責。

本合約所列相關條款以中華民國法令為準據。

威力酷燒係一註冊商標，連同此間所提及供識別之用的公司名稱與產品名稱，皆分別專屬於其擁有者。

國際總部

地址	訊連科技股份有限公司 新北市新店區民權路 100 號 15 樓
網站	http://www.cyberlink.com
電話	886-2-8667-1298
傳真	886-2-8667-1385

Copyright (C) 2016 CyberLink Corporation. All rights reserved.

目錄

簡介	1
歡迎使用.....	1
主要功能.....	1
威力酷燒版本.....	3
系統需求.....	4
支援的媒體	5
支援的檔案格式.....	5
支援的光碟類型.....	6
威力酷燒工作區	7
威力酷燒桌面燒錄小工具模式.....	7
啟用桌面燒錄小工具.....	8
使用桌面燒錄小工具執行燒錄.....	9
設定桌面燒錄小工具.....	9
威力酷燒完整程式模式.....	11
新功能視窗.....	13
威力酷燒專案.....	15
威力酷燒喜好設定.....	15
資料光碟	18
製作及燒錄資料光碟.....	18
燒錄加密資料光碟.....	19
檢視加密光碟上的內容.....	21

影片光碟	23
燒錄影片光碟.....	23
製作影片光碟.....	24
選取/編輯光碟選單.....	24
編輯光碟喜好設定.....	28
將影片燒錄至光碟.....	28
燒錄 DVD/藍光光碟資料夾.....	30
音樂光碟	32
燒錄音樂 CD 或 MP3/WMA 音樂光碟.....	32
音樂 CD 喜好設定.....	33
MP3/WMA 光碟喜好設定.....	34
燒錄 CUE 音樂光碟.....	34
相片圖庫光碟	36
製作及燒錄相片圖庫光碟.....	36
相片圖庫光碟喜好設定.....	37
檢視相片圖庫光碟.....	38
線上媒體備份	40
備份線上媒體到光碟.....	40
下載線上媒體到硬碟.....	42
複製光碟	44
複製光碟.....	44
儲存光碟映像檔.....	46
燒錄光碟映像檔.....	46
媒體轉檔程式	48
視訊轉成行動裝置格式.....	48

音訊轉成行動裝置格式.....	50
轉錄音樂並轉成行動裝置格式.....	51
專為行動裝置設計的播放程式.....	52
音訊轉錄.....	53
轉換音訊檔案.....	54
工具程式.....	55
抹除光碟.....	55
威力酷燒虛擬光碟機.....	55
裝載光碟映像檔.....	55
停用裝載的光碟映像檔.....	56
燒錄混合光碟 (CD Extra/Mixed Mode CD).....	56
燒錄 CD Extra/Mixed Mode CD.....	56
使用光碟管理程式.....	58
手動匯入光碟到光碟媒體庫.....	59
系統還原.....	61
製作系統還原 USB 隨身碟.....	61
燒錄系統還原光碟.....	63
還原電腦.....	66
啟動 LabelPrint.....	67
其他燒錄注意事項及功能.....	68
使用訊連科技 ISO 檢視器.....	68
多區段光碟.....	69
威力酷燒設定.....	70
設定一般選項.....	70
設定燒錄選項.....	71
檢視資訊索引標籤.....	72
設定下載選項.....	72

設定影片選項.....	73
技術支援.....	74
聯繫技術支援部門之前.....	74
訊連科技網站支援.....	75
協助資源.....	75

第 1 章： 簡介

本章將介紹訊連科技威力酷燒程式，並簡介其主要功能。此外，也概述可用的威力酷燒版本、列出支援的檔案與光碟類型，以及檢閱建議的系統需求。



附註：本文件資訊僅供參考用途。其文件內容與對應程式可能隨時變更，恕不另行通知。

歡迎使用

歡迎使用訊連科技數位媒體工具系列。訊連科技威力酷燒為全媒體燒錄的軟體，支援所有光碟機與光碟，包含 CD、DVD 以及藍光光碟 (TM)。

使用訊連科技威力酷燒，您可以製作並燒錄資料光碟、音樂光碟、相片圖庫光碟及影片光碟。您也可以將電腦資料備份至光碟或卸除式 USB 儲存裝置、將媒體檔案轉檔以在行動裝置上使用、在光碟管理程式中檢視您已燒錄之光碟的媒體庫，或者使用實用的光碟工具程式抹除和複製光碟、以虛擬光碟機安裝光碟映像檔，以及進行其他諸多功能。

訊連科技威力酷燒是專為電腦設計的全方位燒錄軟體！

主要功能

本節列出訊連科技威力酷燒最新版本提供的主要功能。

光碟燒錄

- 將影片光碟*燒錄至藍光光碟、AVCHD 或 DVD，或者將現有 DVD 或藍光光碟資料夾燒錄至光碟中。
- 使用最高 256 位元的加密技術將資料檔案燒錄到 CD、DVD 或藍光光碟，以保護您的資料檔案。
- 以各種音訊格式來建立音樂光碟。
- 使用 256 位元加密來複製光碟。

媒體轉檔程式

- 將視訊和音訊檔案轉檔成行動裝置*適用的格式。
- 使用最新的 4K 設定檔來輸出影片 (最高到 4096x2160)。
- 為轉檔的影片套用 TrueTheater 影片畫質強化。
- 從音樂 CD 轉錄音訊、編輯音軌資訊，並將檔案轉換成可在行動裝置*上使用的格式。

光碟管理程式*

- 新增最新燒錄的光碟到光碟管理程式媒體庫。
- 匯入您之前燒錄的光碟到光碟管理程式。
- 使用光碟管理程式，輕鬆尋找您之前燒錄的檔案和光碟。

線上媒體備份*

- 瀏覽您儲存在 Flickr 和 Facebook 的相片，並下載到您的硬碟。
- 存取您儲存在 YouTube、Facebook 和 Vimeo 的影片，並下載到您的硬碟。
- 透過直接將線上媒體燒錄到光碟來備份線上媒體。

系統還原*和虛擬光碟機

- 在光碟或抽取式 USB 儲存裝置上備份您的電腦和 Windows 系統檔案。
- 從系統還原光碟或抽取式 USB 儲存裝置上的系統映像檔來回復電腦資料。
- 裝載光碟映像檔，並如同使用實體光碟機一樣存取該光碟。

相片圖庫光碟製作*

- 作者相片圖庫光碟，建立可在電腦上執行的相片展示應用程式。
- 在光碟中加入相片說明和外部網址。

最新音訊格式支援

- 匯入 CUE* 檔案以燒錄完整音樂光碟，包括曲目清單和專輯資訊。
- 建立含 APE* 和 FLAC* 格式之音樂檔的音樂光碟。
- 轉錄音樂 CD，並以 APE*、FLAC* 或 M4A* (AAC) 音樂檔格式儲存檔案。
- 將現有音訊轉換為 APE*、FLAC* 或 M4A* (AAC) 檔案格式。



附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

威力酷燒版本

訊連科技威力酷燒所提供的功能完全視您電腦所安裝的版本而定。

若要檢視威力酷燒的版本對照表，請前往我們的網站：http://tw.cyberlink.com/products/power2go-platinum/compare_zh_TW.html

若要判斷訊連科技威力酷燒的版本，請按一下程式中出現的威力酷燒標誌，或按下鍵盤上的 Ctrl + B，或者在新功能視窗中選取說明 > 關於威力酷燒。

更新軟體

訊連科技會定期提供軟體升級和更新（修補程式）。當軟體升級版或更新程式推出時，訊連科技威力酷燒會自動提示您。



附註：您必須連接 Internet 才能使用此功能。

若要更新您的軟體，請按以下步驟進行：

1. 執行下列操作來打開「通知中心」：
 - 當其啟用時，按一下  按鈕。
 - 按一下「關於訊連科技威力酷燒」視窗中的**升級**按鈕。
2. 按一下要升級的功能，或要更新的修補程式。

3. 接著就會開啟網頁瀏覽器視窗，而您可以在此購買產品升級或下載最新的修補程式更新。

系統需求

以下列出燒錄作業所需的建議最低系統需求。如果您需要進行特定的燒錄工作，建議使用比這些最低系統需求更好的配備。

最低系統需求	
作業系統	<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows 10、8/8.1、7。
螢幕解析度	<ul style="list-style-type: none">• 1024 x 768，16 位元色彩以上。
記憶體	<ul style="list-style-type: none">• 需有 2 GB (建議有 4 GB 以上)。
CPU	<ul style="list-style-type: none">• 資料燒錄：Intel Celeron 2.0 GHz 或 AMD Sempron 1.3 GHz。• 影片光碟燒錄：Intel Core 2 Duo E6400 或 AMD Phenom II X2。
VGA	<ul style="list-style-type: none">• 128 MB VGA VRAM。
硬碟空間	<ul style="list-style-type: none">• 10 GB (DVD 燒錄)；25 GB (藍光光碟燒錄)。
燒錄裝置	<ul style="list-style-type: none">• 光碟燒錄的功能需配備 CD/DVD/藍光光碟燒錄機。
網際網路連線	<ul style="list-style-type: none">• 軟體、檔案格式的初次啟動，以及線上媒體備份需有網際網路連線。



附註：系統需求可能隨時變更。請前往訊連科技威力酷燒首頁 (網址為 <http://tw.cyberlink.com>)，以取得最新且最詳盡的系統需求和硬體支援資訊。

第 2 章：

支援的媒體

以下是訊連科技威力酷燒中所支援的媒體檔案格式與光碟機類型清單。請注意，您程式版本所支援的特定媒體需視電腦所安裝的版本而定。

若要檢視威力酷燒的版本對照表，請前往我們的網站：http://tw.cyberlink.com/products/power2go-platinum/compare_zh_TW.html

支援的檔案格式

本節概述建立光碟和轉換媒體檔案所支援的檔案格式。

媒體類型	匯入	匯出
影片	ASF、AVI、DAT、DVR-MS、FLV (H.264)、M2T (H.264)、M2TS (H.264)、MKV (H.264)、MOD、MOV (H.264)、MP4 (H.264)、MPEG、MPEG-2、MPG、MTS (H.264)、TOD、TS (H.264)、VOB、VRO、WMV、WTV* (單聲道)	MP4* (H.264)、WMV*
相片	BMP、JPE、JPEG、JPG、GIF、PNG、TIF、TIFF	無
音訊	APE、DSD Audio* (DSF、DFP)、FLAC、M4A* (AAC / ALAC)、MP3、使用 Dolby Digital 5.1 音訊音軌的視訊、使用 Dolby Digital Plus 5.1 音訊音軌的視訊、WAV、WMA	APE*、Dolby Digital* (2ch 立體聲、5.1ch)、FLAC*、M4A* (AAC)、MP3、WAV、WMA



附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

支援的光碟類型

訊連科技威力酷燒支援燒錄下列光碟類型：

- **CD 光碟**：CD-R/RW
- **DVD**：DVD-R/RW、DVD-R DL、DVD+R/RW、DVD+R DL、DVD-RAM
- **藍光光碟**：BD-R、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、BDXL

第 3 章：

威力酷燒工作區

本章提供訊連科技威力酷燒工作區以及程式可用模式的簡介。訊連科技威力酷燒有多個極為類似的視窗。這些視窗提供許多一致的功能，可為您帶來便利的燒錄功能體驗。

訊連科技威力酷燒可在兩種模式下執行：

- [威力酷燒桌面燒錄小工具模式](#)
- [威力酷燒完整程式模式](#)

在兩種模式中，「威力酷燒桌面燒錄小工具模式」是較簡單的模式，只要兩個步驟即可燒錄光碟。「威力酷燒完整程式模式」則可存取所有燒錄功能、光碟工具程式和媒體轉檔程式。

威力酷燒桌面燒錄小工具模式

威力酷燒桌面燒錄小工具讓光碟燒錄變得快速又輕鬆。這個小工具就位於桌面(啟用後)，您在工作時只需要將檔案輕鬆拖放到小工具上，接著訊連科技威力酷燒會準備要燒錄的媒體，讓您在一切就緒後便能立即開始燒錄。

桌面燒錄小工具適用於所有版本的 Windows，使用圖示如下：

小工具圖示	威力酷燒功能
	資料光碟小工具。拖放資料檔案至此圖示，可將資料燒錄至光碟。

小工具圖示	威力酷燒功能
 音樂 CD 小工具圖示，顯示一個帶有火焰圖案的 CD 圖標，下方有時間顯示 82:52/74:0 分，以及 CyberLink 標誌。	音樂 CD 小工具。拖放音樂檔到此圖示，可將音樂 CD 燒錄到光碟，然後在傳統的 CD 播放器上播放。
 影片光碟* 小工具圖示，顯示一個帶有火焰圖案的 DVD 圖標，下方有 CyberLink 標誌。	影片光碟* 小工具。拖放影片檔案至此圖示，可將影片燒錄至 DVD、藍光光碟或 AVCHD 光碟。
 複製光碟小工具圖示，顯示一個帶有火焰圖案的 CD 圖標，下方有 CyberLink 標誌。	複製光碟小工具。在此小工具中按一下  ，可將光碟中的內容複製到其他光碟。如需複製光碟的詳細資訊，請參閱 複製光碟 。



附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

啟用桌面燒錄小工具

第一次安裝訊連科技威力酷燒時，便會自動啟用桌面燒錄小工具。當小工具執行時，圖示會出現在 Windows 通知區 (系統匣)。在圖示上按兩下可檢視小工具，或在圖示上按一下右鍵，則可顯示更多選項。

如果《威力酷燒》桌面燒錄小工具不在執行中，而您想要啟用小工具，請從 Windows 開始功能表中選取**訊連科技桌面燒錄小工具 11** 選項。您也可以直接按下鍵盤上的 Windows 鍵，然後輸入「桌面燒錄小工具」。

使用桌面燒錄小工具執行燒錄

若要使用桌面燒錄小工具燒錄光碟，請按以下步驟進行：

1. 在電腦上找出想要燒錄的檔案。
2. 將想要放入光碟的所有檔案拖放到適當的桌面燒錄小工具圖示，例如將音樂檔拖放到音樂 CD 小工具，或是將影片檔拖放到影片光碟小工具等。
3. 在威力酷燒桌面燒錄小工具中按一下 ，開始燒錄程序。

桌面燒錄小工具燒錄提示

以下是您在使用桌面燒錄小工具進行燒錄工作時可能會想知道的部分提示：

- 若要在桌面燒錄小工具中切換功能，請按一下小工具側邊上的箭頭。



- 按一下桌面燒錄小工具右下角的  圖示，可開啟視窗並檢視要燒錄內容的詳細清單。
- 使用桌面燒錄小工具燒錄的所有音樂光碟都會是音樂 CD 格式。
- 如果將影片檔拖放到音樂光碟圖示，訊連科技《威力酷燒》便會擷取影片檔案中的音樂，然後用於燒錄。

設定桌面燒錄小工具

在 Windows 通知區 (系統匣) 中的  圖示上按一下右鍵，檢視設定桌面燒錄小工具的選項清單。

選項清單包括：

- **最上層顯示**：選取此選項可讓桌面燒錄小工具永遠顯示在任何其他執行中程式的最上方。
- **系統啟動時執行程式**：選取此選項可在每次電腦開機時自動啟動桌面燒錄小工具。
- **訊連科技虛擬光碟機**：按一下此選項可啟動 [訊連科技虛擬光碟機] 視窗，您可使用該功能裝載映像檔等。如需詳細資訊，請參閱[威力酷燒虛擬光碟機](#)。
- **抹除光碟**：選取此選項可抹除目前在光碟機中的可重複寫入光碟。
- **終結光碟**：選取此選項可為光碟機中目前的光碟啟用防寫保護。終結光碟後，無法再新增任何其他資料。
- **關於**：選取此選項可顯示訊連科技威力酷燒的版本資訊。
- **說明**：選取此選項可開啟此說明檔。
- **結束**：選取此選項可關閉桌面燒錄小工具。

威力酷燒完整程式模式

威力酷燒完整程式模式是訊連科技威力酷燒的主要模式。在此模式中，該視窗會在啟動訊連科技威力酷燒時自動顯示，您可以在新增工作視窗中存取所有程式功能。



若要開始專案，只要選取上方的工作類別，然後選取您要執行的功能。以下是可在此模式中存取的訊連科技威力酷燒工作清單：

工作	威力酷燒功能
資料光碟	使用資料光碟工作，可將資料檔案燒錄至 CD、DVD 或藍光光碟。資料檔案可包括任何類型的文件或數位檔案。如需詳細資訊，請參閱 資料光碟 。
影片光碟	在影片光碟* 工作視窗中，您可以在包含影片檔的 DVD/藍光光碟*/AVCHD* 光碟上建立擁有專業外觀的影片光碟。此功能也可以將 DVD 與藍光光碟資料夾燒錄至光碟中。如需詳細資訊，請參閱 影片光碟 。

工作	威力酷燒功能
音樂光碟	音樂光碟工作可讓您將 MP3*、WMA 或 WAV 格式的音訊檔燒錄到 CD 或 DVD。您也可以從視訊檔擷取音訊進行燒錄、建立傳統音樂 CD，或是燒錄 CUE 音訊光碟。如需詳細資訊，請參閱 音樂光碟 。
相片圖庫光碟	這個工作視窗可用您的相片將 CD、DVD 或藍光光碟製作成相片圖庫光碟*。這些光碟都包含相片展示應用程式，可在任何電腦上使用隨附的檢視器執行。如需詳細資訊，請參閱 相片圖庫光碟 。
線上媒體備份	在線上媒體備份工作視窗中可備份您在 YouTube、Facebook、Flickr 和 Vimeo 上分享的媒體。如需詳細資訊，請參閱 線上媒體備份 。
複製光碟	如果您的電腦中裝有一台以上的光碟機，您還可以使用複製光碟工作來完整複製光碟。此外也可以在此工作視窗中製作或燒錄光碟映像檔。如需詳細資訊，請參閱 複製光碟 。
媒體轉檔程式	使用媒體轉檔程式來轉換您所有的視訊和音訊檔(包含 CD 上的音訊)，以在行動裝置上使用。在此功能中，您也可以轉錄音訊並存取音訊轉檔程式。如需詳細資訊，請參閱 媒體轉檔程式 。
工具程式	從工具程式工作視窗中存取許多實用的功能，包括光碟管理程式、抹除光碟以及使用光碟或卸除式 USB 儲存裝置來製作系統還原*備份。此視窗也可以存取訊連科技虛擬光碟機，以及製作並燒錄混合光碟與 CD Extra 光碟。如需詳細資訊，請參閱 工具程式 。




附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

新功能視窗

當您在新增工作視窗中選取功能時，程式會顯示如下：



附註：部份功能會顯示不同的視窗，本說明的其他章節將會有更詳盡的描述。



A - 搜尋窗格；B 媒體窗格 (電腦上的媒體/線上媒體) · C - 搜尋欄位 · D - 升級 · E - 選取光碟燒錄機 · F - 下一步按鈕 · G - 內容區域 (要燒錄/下載/轉檔的媒體) · H - 光碟容量指示器

使用搜尋窗格

搜尋窗格可供您瀏覽或篩選要進行燒錄、轉檔等動作的內容。搜尋窗格可能具有下列這些索引標籤，以協助您找到想要的內容：**瀏覽**、**篩選器**、**媒體**、**線上媒體**。



附註： 您也可以搜尋欄位中輸入關鍵字來搜尋威力酷燒媒體庫中的音樂、視訊和資料檔。請參閱[媒體庫喜好設定](#)以了解如何將資料夾加入威力導演媒體庫，以讓音樂、影片和資料檔可供搜尋。

瀏覽索引標籤

您可以在**瀏覽**索引標籤中瀏覽電腦上的磁碟機和資料夾。這與「Windows 檔案總管」的功能類似，當選取資料夾時，媒體窗格便會顯示所選光碟類型支援格式的檔案。

篩選器索引標籤

篩選器索引標籤會在燒錄資料光碟時出現。您可以在這個索引標籤上篩選要加入光碟的資料檔案類型，以簡化搜尋程序。

如果想要檢視資料夾中的所有檔案，請選取**所有檔案**，或選取**自訂檔案**，接著從清單中選取要搜尋的檔案類型。按一下**編輯**可自訂訊連科技威力酷燒用來篩選的副檔名清單。若要新增或移除篩選清單中的副檔名，請選取**編輯**按鈕，然後視需要進行變更。

媒體索引標籤

使用**媒體**索引標籤，可在製作音樂光碟時快速找出所要尋找的音樂檔。訊連科技威力酷燒使用威力酷燒媒體庫服務將您的音樂依演出者、專輯、類型、年份和最近加入的等類別進行分類。



附註： 您可以在喜好設定的「媒體庫」索引標籤中加入資料夾，來將音樂設為可供威力酷燒媒體庫取用。如需詳細資訊，請參閱[媒體庫喜好設定](#)。

線上媒體索引標籤

在「線上媒體備份」視窗中，「線上媒體」索引標籤是搜尋窗格中唯一能使用的選項。您可在此登入您的 YouTube、Facebook、Flickr 和 Vimeo 帳號，然後瀏覽和備份這些線上媒體網站上的媒體檔案。如需詳細資訊，請參閱[線上媒體備份](#)。

威力酷燒專案

製作資料、視訊、音樂或相片圖庫光碟時，您可以使用 P2G 格式來將作業進度另存為新專案。這樣可讓您在之後的日期完成燒錄，或是再次燒錄相同的光碟。

若要儲存您的光碟專案，請從選單中選取**專案 > 儲存或另存專案**。若要開啟先前建立的專案，請從新增功能視窗的選單中選取**專案 > 開啟**。

威力酷燒喜好設定

使用訊連科技威力酷燒喜好設定來設定程式的暫存目錄、使用者介面語言、容量喜好設定和其他功能。若要開啟喜好設定視窗，請從新增功能視窗的功能表中選取編輯 > 喜好設定，或者在新增工作視窗按一下  按鈕。

一般喜好設定

一般索引標籤可設定以下的一般喜好設定：

- **暫存目錄**：可讓您設定訊連科技威力酷燒在燒錄程序期間用來儲存暫存檔的工作目錄。



附註：在包含暫存目錄的磁碟機上，其可用的磁碟空間應符合或大於系統需求中建議的硬碟空間需求。這是因為訊連科技威力酷燒會先在此資料夾中儲存暫存檔案，再將其燒錄到光碟中。

- **重設所有對話方塊中的「不要再顯示」**：按一下重設按鈕，可將所有程式訊息對話方塊中的「不要再顯示」核取方塊重設回預設設定。所有包含「不要再顯示」核取方塊的訊息對話方塊會在按下此按鈕後重新顯示。
- **燒錄完成後列印光碟標籤**：如果您要訊連科技威力酷燒在燒錄確認視窗顯示列印標籤按鈕，請選取此選項。如果您已安裝訊連科技 LabelPrint，則可按一下此按鈕以製作已燒錄光碟的光碟標籤。
- **Windows 啟動時執行桌面燒錄小工具**：如果您要桌面燒錄小工具在每次電腦開機時自動啟動，則選取此選項。

- **燒錄光碟時自動將光碟資訊新增到光碟管理程式媒體庫：**如果您要訊連科技威力酷燒自動新增所有您燒錄的光碟到光碟管理程式媒體庫，則選取此選項。
- **檢查產品更新資訊：**選取此選項可讓訊連科技威力酷燒定期檢查程式更新。
- **燒錄後退出光碟：**如果您想要讓訊連科技威力酷燒在燒錄完成後自動退出光碟，請選取此選項。
- **我要參加訊連科技產品改善計畫：**如果您要參加威力酷燒的訊連科技產品改善計畫，請勾選此項目。啟用後，訊連科技威力酷燒將會收集您電腦系統的軟體配置資訊，以及您對軟體相關的使用行為和統計數據。按一下**更多資訊**連結以檢視有關收集內容的更多詳細資訊。

容量喜好設定

如果您使用容量超過 700 MB 以上的光碟，則在燒錄內容到 CD 時，您可以在**容量索引標籤**設定自訂光碟大小。喜好設定如下：

- **自動偵測：**讓訊連科技威力酷燒自動偵測光碟的容量。
- **自訂 CD-R/RW 容量：**選取此選項，接著在出現的欄位中輸入新的大小（以分鐘為單位），即可手動設定光碟容量。

媒體庫喜好設定

在**媒體庫索引標籤**中，您可在製作音樂光碟時啟用音樂資訊下載，並將資料夾新增到威力酷燒媒體庫，如下所述：

- **從網際網路自動擷取專輯/光碟資訊：**選取此選項可讓訊連科技威力酷燒在轉錄音樂檔時自動擷取歌曲和專輯資訊。
- 在喜好設定「媒體庫」索引標籤的媒體庫區域中，您可以將資料夾新增至威力酷燒媒體庫，或從其中將資料夾移除。若要新增資料夾，請按一下**新增**按鈕，瀏覽至您想要新增的資料夾並加以選取，然後按一下**確定**。訊連科技威力酷燒會監控這些資料夾，而加入到其中的所有音樂、視訊或資料檔都將會自動新增至媒體庫中。



附註：在製作音樂和資料光碟或轉換音訊和視訊檔案時，威力酷燒媒體庫便頗為實用。製作音樂光碟時，已加入資料夾中的音樂會在搜尋窗格的「媒體」索引標籤中加以整理。此外，在製作音樂或資料光碟時，或是在「媒體轉檔程式」中轉換視訊和音訊檔案時，這些資料夾中的音樂、視訊和資料檔案便可在搜尋欄位中可供搜尋。

語言偏好設定

在語言索引標籤中，可設定的使用者介面語言喜好設定如下：

- **使用系統預設語言 (如果有支援)：** 選取此選項可讓訊連科技《威力酷燒》顯示與作業系統預設語言相同的語言。此功能只有在您的作業系統語言是其中一個本程式所支援的使用者定義語言時才適用。
- **使用者定義：** 選取此選項，然後從下拉式清單中選取訊連科技威力酷燒所要使用的語言。

第 4 章：

資料光碟

使用**資料光碟**選項，可將資料檔案燒錄至 CD、DVD 或藍光光碟。資料檔案可包括幾乎任何類型的文件或數位檔案。如果您要燒錄機密內容到光碟，也可以建立加密資料光碟。

製作及燒錄資料光碟

若要燒錄資料光碟，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，按一下**資料光碟**選項，然後選取想要製作的光碟類型 (CD、DVD、**藍光光碟**)。「資料光碟」視窗隨即開啟。
2. 使用搜尋窗格 (請參閱[使用搜尋窗格](#)以取得更多資訊) 來尋找您要納入光碟中的檔案。



附註：為了讓搜尋產生最好的結果，請確定您在製作資料光碟前有先設定威力酷燒媒體庫。完成設定後，當您在搜尋欄位中輸入關鍵字時，媒體庫中的資料檔案便可供搜尋。如需詳細資訊，請參閱[媒體庫喜好設定](#)。

3. 選取您要燒錄的檔案或資料夾，然後將它們拖放到內容區域中。



附註：您也可以按一下  按鈕來新增資料檔案，或按一下  按鈕在光碟上建立資料夾。

4. 加入所有要燒錄的內容後，按一下**下一步**按鈕。
5. 如有需要，調整**一般**和**選項**索引標籤上的設定 (如需詳細資訊，請參閱[威力酷燒設定](#)中的相關小節)。
6. 準備好要開始燒錄光碟時，請按一下**燒錄**。



附註：若要訊連科技威力酷燒在順利完成燒錄光碟工作後自動關閉電腦，請選取**燒錄完成後自動關機**選項。

7. 燒錄完成時，請在開啟的視窗中選取下列任一選項：
 - 按一下**檢視記錄**連結，檢視燒錄記錄。記錄會在預設的文字編輯器中開啟，您可以於其中檢視並加以儲存。

- 如果您電腦上有安裝 LabelPrint，按一下**列印標籤**，在訊連科技 LabelPrint 中製作光碟的光碟標籤。
- 按一下**擷取標籤**來拍攝相片快照，這些快照將會用來在光碟管理程式*中辨別燒錄好的光碟。



附註： 如果您選擇在訊連科技 LabelPrint 中列印光碟標籤，則不需要擷取標籤，因為訊連科技威力酷燒會自動匯入已製作的標籤到光碟管理程式。如需有關檢視和編輯標籤快照的資訊，請參閱[光碟標籤快照](#)。

- 按一下**確定**，關閉視窗。



附註： * 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

燒錄加密資料光碟

使用加密資料光碟選項，可將受密碼保護的資料檔案燒錄至 CD、DVD 或藍光光碟。

您也可以燒錄使用加密檔名的加密資料光碟。除非使用者輸入正確的密碼，否則將看不到加密的檔名。您還可以選擇加密資料光碟中的全部或部分檔案。

若要燒錄加密資料光碟，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，按一下**資料光碟**選項，然後選取想要製作的光碟類型 (CD、DVD、**藍光光碟**)。「資料光碟」視窗隨即開啟。
2. 按一下  按鈕。
3. 選取光碟的安全性等級：**加密 (128-bit)** 或 **高度加密 (256-bit)**。
4. 為加密資料光碟輸入**密碼**。在**確認密碼**欄位中再次輸入密碼，然後可以視需要加入**密碼提醒**，以在不慎忘記時提供協助。
5. 若要加密光碟上的檔名，請選取**隱藏加密光碟中的檔案名稱**核取方塊。
6. 按一下**確定**。請注意，內容區會分割成兩個區塊。

名稱	大小	類型	修改日期
於此加入要燒錄至光碟保密區域的檔案及資料夾。			

名稱	大小	類型	修改日期
於此加入不要燒錄至光碟保密區域的檔案及資料夾。			

7. 使用搜尋窗格 (請參閱[使用搜尋窗格](#)以取得更多資訊) 來尋找您要納入光碟中的檔案。



附註：為了讓搜尋產生最好的結果，請確定您在製作加密資料光碟前有先設定威力酷燒媒體庫。完成設定後，當您在搜尋欄位中輸入關鍵字時，媒體庫中的資料檔案便可供搜尋。如需詳細資訊，請參閱[媒體庫喜好設定](#)。

8. 選取您想要燒錄的檔案或資料夾，然後將它們拖放到加密資料區 (顯示為粉紅色) 或一般的非加密資料區 (顯示為藍色)。



附註：也可以按一下  按鈕來新增資料檔案，或按一下  按鈕在所選的最後一個光碟區中建立資料夾。

9. 加入所有要燒錄的內容後，按一下下一步按鈕。

10. 如有需要，調整一般和選項索引標籤上的設定 (如需詳細資訊，請參閱[威力酷燒設定](#)中的相關小節)。

11. 準備好要開始燒錄光碟時，請按一下**燒錄**。



附註：若要訊連科技威力酷燒在順利完成燒錄光碟工作後自動關閉電腦，請選取**燒錄完成後自動關機**選項。

12. 燒錄完成時，請在開啟的視窗中選取下列其中一個選項：

- 按一下**檢視記錄**連結，檢視燒錄記錄。記錄會在預設的文字編輯器中開啟，您可以於其中檢視並加以儲存。
- 如果您電腦上有安裝 LabelPrint，按一下**列印標籤**，在訊連科技 LabelPrint 中製作光碟的光碟標籤。
- 按一下**擷取標籤**來拍攝相片快照，這些快照將會用來在光碟管理程式*中辨別燒錄好的光碟。



附註： 如果您選擇在訊連科技 LabelPrint 中列印光碟標籤，則不需要擷取標籤，因為訊連科技威力酷燒會自動匯入已製作的標籤到光碟管理程式。如需有關檢視和編輯標籤快照的資訊，請參閱[光碟標籤快照](#)。

- 按一下**確定**，關閉視窗。



附註： * 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

檢視加密光碟上的內容

當您使用訊連科技威力酷燒將資料燒錄到加密光碟時，程式會在光碟中加入訊連科技加密瀏覽器，讓您用來檢視光碟上的內容。

1. 當您將加密資料光碟插入到光碟機時，訊連科技加密瀏覽器會提示您輸入密碼。



附註： 如果訊連科技加密瀏覽器未在插入加密資料光碟時自動啟動，請嘗試在檔案總管中瀏覽至光碟，然後連按兩下光碟機中的光碟，以手動啟動加密瀏覽器。

2. 輸入密碼，然後按一下**確定**，可顯示訊連科技加密瀏覽器視窗。



附註：如果您在製作光碟時選取隱藏加密光碟中的檔案名稱，只要在清單檢視中連按兩下加密資料夾，即可檢視檔案。

3. 訊連科技加密瀏覽器可執行下列功能：

- 按一下 ，可用檔案的預設程式來檢視檔案。
- 若要擷取光碟中的檔案並儲存到電腦，請選取檔案，然後按一下 。



附註：如果加密資料光碟有多個子資料夾，按一下  返回上一層到先前的資料夾。

- 按一下  可搜尋檔案。在出現的欄位中輸入部分或全部的檔名或資料夾。搜尋時，您可以按一下大小尋找指定大小的檔案，或修改日期尋找在指定日期當天或期間建立或修改的檔案。



附註：若要在訊連科技加密瀏覽器中變更項目檢視方式，請按一下 。

第 5 章：

影片光碟

影片光碟*選項可讓您將影片檔燒錄到 DVD、藍光光碟或 AVCHD 光碟，同時還可以加入風格時尚的光碟選單。



附註： 請參閱[支援的檔案格式](#)以取得您在製作視訊光碟時可匯入的視訊檔案格式清單。


您也可以將 DVD 或藍光光碟資料夾燒錄至光碟中。



附註： * 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

燒錄影片光碟

在新增工作視窗中選取 DVD-Video 光碟、藍光光碟或 AVCHD 選項時，便會顯示製作光碟視窗。



A - 光碟內容索引/標籤 **B** - 選單喜好設定索引/標籤 **C** - 光碟喜好設定索引/標籤 **D** - 光碟選單字型內容 **E** - 光碟選單預覽視窗 **F** - 燒錄到光碟 **G** - 預覽光碟選單 **H** - 光碟選單內容 **I** - 選單導覽控制按鈕 **J** - 切換容量顯示 **K** - 光碟內容

製作及燒錄影片光碟的步驟將視您的需求而有所不同。以下各節說明製作光碟視窗中可執行的所有功能，請分別參閱您想要製作之光碟所適用的小節。

製作影片光碟

若要製作影片光碟，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，按一下**影片光碟**選項。選取 **DVD-Video 光碟**、**藍光光碟**或 **AVCHD**選項來開啟製作光碟的視窗。
2. 按一下  按鈕，瀏覽到您想要加入光碟中的影片檔，然後加以選取。
3. 視需要按一下 ，預覽匯入的視訊。
4. 視需要按一下  按鈕，匯入其他的視訊檔。您所匯入的每段視訊都會在光碟成品中成為獨立的影片段或場景。
5. 視需要繼續完成光碟製作程序。如需詳細資訊，請參閱[選取/編輯光碟選單](#)。

選取/編輯光碟選單

在光碟中加入所有內容後，按一下**選單喜好設定**索引標籤，以編輯現有的光碟選單或選取其他的光碟選單範本。

訊連科技威力酷燒中的所有的光碟選單範本都是多層式選單，而且都包含下列頁面：

- 主選單主 (根) 頁面。
- 場景頁面，可讓您選取光碟上的個別影片段 (影片)。

選取光碟選單範本

訊連科技威力酷燒提供許多預定義樣式新穎的選單範本，供您自行選用。這些選單是專為您所自訂設計，其中可能包含動畫和選單音樂等功能。



附註：如果您不想在光碟成品中加入選單，選單喜好設定索引標籤中選取**無選單範本**。

選取選單範本，可預覽該範本。選取**套用**，可將選取的選單頁面樣式套用到指定的選單頁面。如果想要將相同的樣式使用在每一頁（主頁面和場景頁面），請選取**套用至所有頁面**。



附註：如有需要，您可以按一下**下載**進入 DirectorZone，然後從網站下載並匯入其他光碟選單範本。

編輯光碟選單內容

訊連科技威力酷燒可讓您編輯光碟選單中的部分內容。請使用選單導覽控制按鈕來預覽目前光碟選單的設計和行為。

如果想要檢視光碟上的場景，請使用  按鈕和其他的選單導覽控制按鈕來瀏覽光碟選單。或按一下視窗底部的**預覽**按鈕，即可檢視光碟燒錄完成後在光碟播放器上播放時的效果。

編輯光碟選單文字

若要編輯出現在選單頁面的文字（包括可按下的按鈕文字），請連按兩下文字，然後輸入新的文字。您可以使用光碟選單視窗頂端的光碟選單字型內容選項，來修改選單文字的樣式、大小和對齊方式。

若要變更選單上任何文字的位置，只需要按一下文字，然後將文字拖曳到新位置即可。

設定光碟選單背景音樂

部分預先定義的光碟選單範本包含選單音樂。您可以在光碟選單內容中：

- 按一下 ，可編輯或取代選單的背景音樂。
- 按一下 ，可移除選單中目前的背景音樂。

新增/編輯光碟選單音樂

如果您在光碟選單中使用背景音樂，請按一下  按鈕來執行下列功能：



附註：光碟選單背景音樂的最終長度，將由您在播放模式設定視窗的**時間長度**欄位中輸入的時間來決定，而不是由所使用的音樂檔時間長度決定。如需設定選單時間長度的詳細資訊，請參閱設定光碟播放模式。

- 按一下  按鈕，可新增/取代選單背景音樂。
- 使用播放控制按鈕修剪音樂檔，然後將修剪列上的滑桿移到想要的開始點和結束點。
- 選取讓選單音樂漸漸**淡入**或**淡出**。
- 如果選單音樂檔的時間長度比指定的長度短，請選取**自動重複**選項，讓音樂重複播放。
- 按一下**套用至所有頁面**可設定將音樂用在所有的光碟選單頁面，或按一下**套用**設定將音樂用在目前正在編輯的光碟選單頁面。

新增開場視訊

使用此選項可將一段視訊新增為所製作光碟的開場視訊。開場視訊會在光碟插入光碟播放器，載入光碟選單之前自動播放。播放開場視訊期間無法使用任何的導覽按鈕，而且觀賞者也無法快轉跳過這個區段。在專業成品中，這段影片通常會放入版權聲明或警告。但您也可以改用個人的介紹或其他視訊片段。

若要將一段影片設為開場，請按以下步驟進行：

- 按一下 ，然後選取您要的視訊。
- 按一下 ，移除已設為開場視訊的影片。

- 按一下 ，預覽開場視訊。

設定光碟播放模式

按一下  按鈕可設定光碟播放器播放光碟的方式。請從清單中選取其中一個可用的播放模式。

您可以在播放模式設定視窗中設定下列選項：

- 根據出現的說明，從三種可用的播放模式中選擇其中一種。當插入光碟或按下光碟播放器上的播放時，光碟便會依照所選的行為執行。
- 如果想要自動播放光碟內容，請選取**自動選單逾時**選項。如果選取此選項，在光碟選單顯示指定的時間長度後，光碟內容便會自動播放。如果未選取此選項，選單將不斷循環，直到按下光碟播放器上的播放按鈕為止。
- 在**時間長度**欄位中，輸入光碟選單顯示的時間長度(以秒為單位)。允許的最短時間長度為 10 秒，但光碟選單最長可以顯示 99 秒，然後便會重新返回一開始。



附註：您輸入的時間長度也就是光碟背景音樂的長度，即使選取的音樂檔長度比指定的時間長度還要長也一樣。

指定每頁的按鈕數量

在製作含有多重影片段/場景的光碟時，您可以選取要顯示在場景選單頁面上的縮圖按鈕數量。使用**選單喜好設定**索引標籤底部的**每頁的按鈕數量**下拉式清單，可選取要顯示在這些頁面上的按鈕數量。



附註：每個選單頁面可顯示的縮圖按鈕數量將視選單範本的設計而定。

選取**加入縮圖索引**，將縮圖的編號加入選單頁面。

編輯光碟喜好設定

在燒錄光碟之前，您應該設定光碟喜好設定，包括光碟和影片檔格式、音樂格式等。若要設定光碟的喜好設定，請按一下**光碟喜好設定**索引標籤。

光碟喜好設定索引標籤提供下列喜好設定：

光碟格式

- 光碟的格式將由您在新增工作頁面上選取的選項(**DVD-Video 光碟**、**藍光光碟**、**AVCHD**) 來決定。根據所選取的光碟格式而定，可能會出現下拉式選單，讓您選取光碟容量選項來燒錄至卸除式磁碟。例如，若為 AVCHD，您便可以燒錄影片至卸除式磁碟、SD/SDHC/SDXC 卡或記憶卡。

視訊和音訊設定

- 選取視訊錄製格式：**如果所選光碟格式有這項設定，請選取光碟上影片的錄影格式及其長寬比例。
- 選取視訊編碼格式和品質：**如果所選光碟格式有這項設定，請選取光碟的編碼格式和影片品質。**智慧型符合**選項會依據光碟容量，自動調整位元率以達到最佳的影片品質。
- 選取音訊編碼格式和聲道：**選取光碟的音樂格式，以及能夠輸出的聲道數。



附註：出現的影片品質和音樂類型選項將視所選的光碟格式而定。

- 電視格式：**選取影片的電視格式 (NTSC 或 PAL)。此格式應與您打算要播放影片光碟的所在地區相符。

將影片燒錄至光碟

燒錄光碟是製作光碟程序中的最後一個階段。燒錄完光碟後，您就可以在光碟播放器上播放光碟。



附註：在燒錄光碟之前，先從選單選取**燒錄 > 設定** (或按下鍵盤上的 **Ctrl+I** 鍵)，以設定影片設定。如需詳細資訊，請參閱**設定影片設定**。

若要燒錄影片到光碟，請按以下步驟進行：

- 在製作光碟的視窗中，按一下**燒錄**按鈕。
- 如下方所示來設定製作偏好設定：
 - 目前光碟機**：訊連科技將用來燒錄輸出內容至光碟的燒錄機 (或用於 AVCHD 格式的卸除式光碟)，按一下  按鈕來選取其他燒錄機並設定燒錄選項。如需詳細資訊，請參閱[設定燒錄設定](#)。如果您要將輸出內容燒錄至可重複寫入光碟，可以按一下  來將其抹除。如需詳細資訊，請參閱[抹除光碟](#)。
 - 光碟磁碟區標籤**：在提供的欄位中，輸入光碟的標籤。光碟標籤的長度最多可有 16 個字元。
 - 燒錄到光碟**：如果您想要將輸出內容燒錄至光碟，請確定有勾選此選項。
 - 要燒錄的份數**：在提供的欄位中，輸入您要讓訊連科技威力酷燒為您連續燒錄的光碟數目。
 - 建立資料夾**：選取此選項來在電腦上建立光碟資料夾，其中可包含燒錄所需的所有檔案。按一下  來指定建立資料夾的位置。建立資料夾會覆寫目錄中所有的現有資料。
 - 光碟管理程式標記**：按一下此按鈕來加入關鍵字搜尋標記，您之後可使用這些關鍵字標記在「光碟管理程式」資料庫中尋找光碟。請參閱[使用光碟管理程式](#)來取得更詳細的資訊。
 - 啟用 x.v.Color**：x.v.Color 是一套色彩系統，可顯示較一般更為廣域的色彩範圍。訊連科技威力酷燒可產生相容於 x.v.Color 的資料串流，並回溯相容於 RGB 顯示，若您的播放環境支援 x.v.Color，便有機會以更好的視覺品質來顯示。
 - 啟用硬體視訊編碼器**：啟用此選項來加速算圖與燒錄時間。只有在您的電腦支援硬體加速時 (支援 CUDA 的 NVIDIA 圖形顯示卡、支援 AMD 加速並行處理的 AMD 圖形顯示卡或配備 Intel Core Processor Family 技術的電腦)，才能啟用此選項。
- 按一下**開始燒錄**，開始燒錄程序。



附註：燒錄程序至少需要幾分鐘的時間，確切時間將視影片的長度及品質，以及電腦的處理能力而定。請準備在訊連科技威力酷燒演算影片光碟時稍候片刻。如果您要訊連科技威力酷燒在完成燒錄光碟後自動關閉電腦，請選取**燒錄完成後自動關機**選項。

配置燒錄設定

在初次燒錄到光碟之前，建議您按一下  來設定您的燒錄選項，如下所示：

- **錄製光碟機**：選取訊連科技威力酷燒用來將輸出內容燒錄至光碟的燒錄機。
- **錄製速度**：設定燒錄光碟時使用的錄製速度。如果您在燒錄過程中遇到問題，請嘗試降低燒錄速度。
- **併入緩衝記憶體過低保護**：選取這個選項可確保影片寫入光碟時不會被中斷。影片燒錄被中斷可能會導致光碟無法使用。

配置此設定之後，訊連科技威力酷燒便會在每次的燒錄程序中使用相同的設定，直到您變更設定為止。

抹除光碟

如果您使用的是可重複寫入光碟，您可以抹除先前已錄製在光碟上的內容。這樣您就能反覆使用同一片光碟，而不需要一直購買光碟。按一下  按鈕即可開始抹除光碟。

在抹除光碟時，可選取：

- **快速抹除**選項會抹除光碟內含的光碟索引。
- **完整抹除**選項會抹除光碟全部的內容。

燒錄 DVD/藍光光碟資料夾

使用**燒錄 DVD 資料夾**與**燒錄藍光光碟資料夾**功能來將先前製作的光碟資料夾燒錄到 DVD 或藍光光碟。

若要燒錄 DVD 或藍光光碟資料夾，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，按一下**影片光碟**選項。選取**燒錄 DVD 資料夾**或**燒錄藍光光碟資料夾**選項來開啟「燒錄 DVD/藍光光碟資料夾」視窗。
2. 按一下  和 ，然後選取您電腦上要燒錄製光碟的 DVD/藍光光碟資料夾。

3. 在出現的欄位中輸入**光碟名稱**。
4. 插入光碟，然後在下拉式清單中選取燒錄機。
5. 如有需要，設定**寫入速度**和**要燒錄的份數**。
6. 如果想讓訊連科技威力酷燒先模擬燒錄程序，以確定燒錄能夠完成，請選取**執行寫入模擬**。
7. 按一下**燒錄**，開始燒錄程序。



附註：若要訊連科技威力酷燒在順利完成燒錄光碟工作後自動關閉電腦，請選取**燒錄完成後自動關機**選項。

8. 燒錄完成時，請在開啟的視窗中選取下列選項：
 - 按一下**檢視記錄**連結，檢視燒錄記錄。記錄會在預設的文字編輯器中開啟，您可以於其中檢視並加以儲存。
 - 如果您電腦上有安裝 LabelPrint，按下列**印標籤**，在訊連科技 LabelPrint 中製作光碟的光碟標籤。
 - 按一下**擷取標籤**來拍攝相片快照，這些快照將會用來在光碟管理程式*中辨別燒錄好的光碟。



附註：如果您選擇在訊連科技 LabelPrint 中列印光碟標籤，則不需要擷取標籤，因為訊連科技威力酷燒會自動匯入已製作的標籤到光碟管理程式。如需有關檢視和編輯標籤快照的資訊，請參閱[光碟標籤快照](#)。

- 按一下**確定**，關閉視窗。



附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

第 6 章：

音樂光碟

音樂光碟選項可讓您使用音樂檔案製作 MP3 或 WMA CD/DVD，或製作可在一般的 CD 播放器上播放的傳統音樂 CD。您也可以匯入 CUE 檔 (及其關聯音樂檔) 來製作 CUE 音樂光碟。



附註：請參閱[支援的檔案格式](#)以取得您在製作音樂光碟時可匯入的音訊檔案格式清單。

燒錄音樂 CD 或 MP3/WMA 音樂光碟

若要燒錄音樂 CD 或 MP3/WMA 音樂光碟，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，按一下**音樂光碟**選項，然後選取您要製作的音樂光碟類型（音樂 CD、WMA CD、MP3 CD、WMA DVD、MP3 DVD）。音樂光碟視窗隨即開啟。
2. 使用搜尋窗格 (請參閱[使用搜尋窗格](#)以取得更多資訊) 來尋找您要納入光碟中的音樂。



附註：為了讓搜尋產生最好的結果，請確定您在製作音樂光碟前有先設定威力酷燒媒體庫。完成設定後，媒體庫中的音樂檔案便會在搜尋窗格中的「媒體」索引標籤上進行整理，並在您使用搜尋欄位時可供搜尋。如需詳細資訊，請參閱[媒體庫喜好設定](#)。

3. 選取您要燒錄的檔案，然後將它們拖放到內容區域中。



附註：您也可以按一下  按鈕以新增音樂檔，或按一下其他可用的按鈕來重新排序或預覽光碟上的音樂。如果想要從影片片段擷取音樂，並將其加入音樂光碟中，只要將影片片段新增至光碟即可。

4. 如果想要對音樂檔進行編輯或加入特效，請選取檔案，然後按一下  按鈕，即可在訊連科技 WaveEditor* 進行編輯。如需在 WaveEditor 中編輯音樂的詳細資訊，請參閱訊連科技 WaveEditor 的說明檔。編輯完音樂檔後，更新過的檔案便會重新放入內容區。

5. 如有需要，按一下**編輯**按鈕來設定光碟的音樂品質、新增光碟文字和其他項目。如果要製作音樂 CD，請參閱[音樂 CD 喜好設定](#)。如要製作 MP3/WMA 音樂光碟，請參閱[MP3/WMA 光碟喜好設定](#)。
6. 在光碟中加入所有內容後，按一下**下一步**按鈕。
7. 如有需要，調整**一般**和**選項**索引標籤上的設定（如需詳細資訊，請參閱[威力酷燒設定](#)中的相關小節）。
8. 準備好要開始燒錄光碟時，請按一下**燒錄**。



附註：若要訊連科技威力酷燒在順利完成燒錄光碟工作後自動關閉電腦，請選取**燒錄完成後自動關機**選項。

9. 燒錄完成時，請在開啟的視窗中選取下列其中一個選項：
 - 按一下**檢視記錄**連結，檢視燒錄記錄。記錄會在預設的文字編輯器中開啟，您可以於其中檢視並加以儲存。
 - 如果您電腦上有安裝 LabelPrint，按一下**列印標籤**，在訊連科技 LabelPrint 中製作光碟的光碟標籤。
 - 按一下**擷取標籤**來拍攝相片快照，這些快照將會用來在光碟管理程式*中辨別燒錄好的光碟。



附註：如果您選擇在訊連科技 LabelPrint 中列印光碟標籤，則不需要擷取標籤，因為訊連科技威力酷燒會自動匯入已製作的標籤到光碟管理程式。如需有關檢視和編輯標籤快照的資訊，請參閱[光碟標籤快照](#)。

- 按一下**確定**，關閉視窗。



附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

音樂 CD 喜好設定

製作音樂 CD 時，按一下**編輯**按鈕可取用下列喜好設定：

- **啟用光碟文字：**選取此選項，可加入所要製作之音樂光碟的資訊。然後在出現的欄位中輸入想要的資訊。
- **正常化所有 CD 曲目的音量：**選取此選項，可將 CD 上所有的曲目音量設定為相同等級。

- **在曲目之間插入音訊間隔：** 在出現的欄位中，輸入每首曲目之間的間隔或靜音（以秒為單位）。

修改喜好設定完成後，按一下**確定**以儲存音樂 CD 的變更。

MP3/WMA 光碟喜好設定

製作 MP3 或 WMA 光碟時，按一下**編輯**按鈕可取用下列喜好設定：

- **品質：** 請從下拉式清單中選取要燒錄到光碟之 MP3/WMA 檔案的音質。
- **自動產生 Windows Media Player 播放清單：** 選取此選項，可讓訊連科技威力酷燒建立在光碟中內含歌曲的 Windows Media Player 播放清單。
- **正常化所有 CD 曲目的音量：** 若製作 MP3/WMA CD 光碟，選取此選項可將 CD 上所有的曲目音量設定為相同等級。
- **加入編號字首作為播放順序：** 如果您想要在音樂光碟中加入編號字首，請選取此選項。啟用此選項後將會設定歌曲播放順序，讓音樂檔案依照內容區域中所顯示的方式播放。

修改喜好設定完成後，按一下**確定**以儲存 MP3/WMA 光碟的變更。

燒錄 CUE 音樂光碟

在音樂光碟選項中，您可匯入 CUE 檔(以及其關聯音訊)來建立和燒錄 CUE 音樂光碟。CUE 檔是列出關聯音樂檔中之曲目順序和其他資訊的中繼資料檔。匯入到 CUE 音樂光碟視窗後，如果 CUE 檔案可用，則所有音樂資訊 (包括專輯和演出者名稱及曲目資訊) 也會自動載入。

如果要燒錄 CUE 音樂光碟，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，按一下**音樂光碟**選項，然後選取**CUE 音樂光碟**。CUE 音樂光碟視窗隨即開啟。
2. 按一下  以匯入 CUE 檔。瀏覽 CUE 檔案的位置，然後按一下**開啟**進行匯入。



附註： CUE 檔的關聯音樂檔必須與 CUE 檔在相同的資料夾，並有相同的檔名。關聯音樂檔可以是 **FLAC** 或 **APE** 音訊檔格式。

3. 插入光碟，然後在下拉式清單中選取燒錄機。

4. 如有需要，選取燒錄光碟的**寫入速度**。您應選取的速度會視您使用的燒錄機和光碟品質而定。
5. 在**要燒錄的份數**中輸入您要燒錄的份數。
6. 如果出現下列選項，您也可以使用這些選項來協助燒錄程序：
 - 如果想要讓訊連科技威力酷燒先模擬燒錄程序，以確定燒錄能夠完成，請選取**執行寫入模擬**。
 - 如果想要讓訊連科技威力酷燒檢查內容是否成功燒錄到光碟中，請選取**檢查燒錄的資料** (如果可用的話)。
 - 如果想要讓訊連科技威力酷燒嘗試修正光碟上的任何錯誤，以確保內容正確燒入，請選取**啟用缺陷管理** (如果可用的話)。
7. 當您準備好燒錄光碟時，按一下**燒錄**按鈕。



附註：若要訊連科技威力酷燒在順利完成燒錄光碟工作後自動關閉電腦，請選取**燒錄完成後自動關機**選項。

8. 燒錄完成時，請在開啟的視窗中選取下列其中一個選項：
 - 按一下**檢視記錄**連結，檢視燒錄記錄。記錄會在預設的文字編輯器中開啟，您可以於其中檢視並加以儲存。
 - 如果您電腦上有安裝 LabelPrint，按一下**列印標籤**，在訊連科技 LabelPrint 中製作光碟的光碟標籤。
 - 按一下**擷取標籤**來拍攝相片快照，這些快照將會用來在光碟管理程式*中辨別燒錄好的光碟。



附註：如果您選擇在訊連科技 LabelPrint 中列印光碟標籤，則不需要擷取標籤，因為訊連科技威力酷燒會自動匯入已製作的標籤到光碟管理程式。如需有關檢視和編輯標籤快照的資訊，請參閱**光碟標籤快照**。

- 按一下**確定**，關閉視窗。



附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

第 7 章：

相片圖庫光碟

選擇**相片圖庫光碟***選項，以使用自己的相片來製作動態的幻燈影片，並以獨立的相片展示應用程式燒錄到 CD、DVD 或藍光光碟。



附註：請參閱[支援的檔案格式](#)以取得您在製作相片圖庫光碟時可匯入的相片檔案格式清單。

相片圖庫可在任何內建檢視器的電腦上執行，此外光碟也可以加入相片說明和外部網址。



附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

製作及燒錄相片圖庫光碟

使用**相片圖庫光碟**選項，您實際上便是在光碟上製作相簿。您可以在單張相片圖庫光碟上製作多個相簿。

若要製作及燒錄相片圖庫光碟，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，按一下**相片圖庫光碟**選項，然後選取想要製作的光碟類型（CD、DVD、**藍光光碟**）。相片圖庫光碟視窗隨即開啟。
2. 在光碟編譯窗格中，視需要輸入要顯示在光碟的相簿自訂名稱。
3. 使用搜尋窗格（請參閱[使用搜尋窗格](#)以取得更多資訊）來尋找您要納入光碟中的相片。
4. 選取您要燒錄的相片，然後將它們拖放到內容區域中。按一下  按鈕以切換縮圖檢視，讓人更容易找出您要找的相片。



附註：也可以按一下  按鈕來加入相片。在加入相片之前，請確定在光碟編譯窗格中已選取想要加入相片的相簿。

5. 視需要重複最後兩個步驟，將更多相片加入相簿。您也可以按一下  按鈕，在光碟上建立新相簿。

6. 如有需要，按一下**編輯**按鈕，來設定圖庫標題、背景圖片和其他項目。如需詳細資訊，請參閱[相片圖庫光碟喜好設定](#)。
7. 在光碟中加入所有相片後，按一下**下一步**按鈕。
8. 如有需要，調整**一般**和**選項**索引標籤上的設定（如需詳細資訊，請參閱[威力酷燒設定](#)中的相關小節）。
9. 準備好要開始燒錄光碟時，請按一下**燒錄**。



附註：若要訊連科技威力酷燒在順利完成燒錄光碟工作後自動關閉電腦，請選取**燒錄完成後自動關機**選項。

10. 燒錄完成時，請在開啟的視窗中選取下列其中一個選項：
 - 按一下**檢視記錄**連結，檢視燒錄記錄。記錄會在預設的文字編輯器中開啟，您可以於其中檢視並加以儲存。
 - 如果您電腦上有安裝 LabelPrint，按一下**列印標籤**，在訊連科技 LabelPrint 中製作光碟的光碟標籤。
 - 按一下**擷取標籤**來拍攝相片快照，這些快照將會用來在光碟管理程式*中辨別燒錄好的光碟。



附註：如果您選擇在訊連科技 LabelPrint 中列印光碟標籤，則不需要擷取標籤，因為訊連科技威力酷燒會自動匯入已製作的標籤到光碟管理程式。如需有關檢視和編輯標籤快照的資訊，請參閱[光碟標籤快照](#)。

- 按一下**確定**，關閉視窗。



附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

相片圖庫光碟喜好設定

製作相片圖庫光碟時，按一下**編輯**按鈕可取用下列喜好設定：


- **圖庫標題：**輸入相片圖庫的標題。光碟燒錄完成後，標題便會顯示在光碟上。
- **自訂標誌：**按一下**自訂標誌**按鈕，可自訂相片圖庫中使用的標誌，方法如下：
 - 不要在相片圖庫中包含標誌：如果不想在建立的相片圖庫中包含標誌，請選取此選項。

- 在相片圖庫中包含標誌：如果想要在建立的相片圖庫中包含標誌，請選取此選項。按一下  按鈕，選取要取代預設的訊連科技標誌，使用做為標誌的影像。
- 在標誌上包含網址連結：如果想要在標誌中包含網址連結，請選取此選項。選取之後，請接著在出現的欄位中輸入網址 (**http://**)。當使用者在建立的相片圖庫中按一下標誌時，便會進入指定的網址。
- 按一下**確定**，儲存變更。
- **幻燈影片速度**：輸入時間長度 (以秒為單位)，做為相片圖庫以幻燈影片播放時每張相片或幻燈片的顯示時間。
- **背景圖片**：按一下**變更**按鈕，可設定要用做為相片圖庫背景的图片。如果預設的图片都不適合您的圖庫光碟，請按一下**瀏覽**按鈕，使用您自己的自訂圖片。
- **顯示 EXIF 資訊**：如果圖片是由支援 EXIF 的數位相機所拍攝，選取此選項，即可在相片圖庫光碟上顯示圖片的詳細資料。
- **加入背景音樂**：如果想要在使用者瀏覽相片圖庫光碟時在背景播放音樂，請選取此選項，然後按一下**瀏覽**，選取您要使用的音樂檔案。
- **加入編輯者的附註**：如果想要為相片圖庫加入附註或說明，請選取此選項，接著按一下**編輯**，然後在出現的欄位中輸入**標題**和**內容** (附註/說明)。
- **包含外部網址**：如果想要在相片圖庫光碟包含網站連結，請選取此選項，接著按一下**編輯**，然後在出現的欄位中輸入**名稱**和網址 (**http://**)。
- 如果想要檢視相片圖庫光碟在燒錄完成時所呈現的外觀，請按一下**預覽**按鈕。按一下**匯出**，則可在硬碟的資料夾中建立獨立的相片圖庫應用程式。

修改喜好設定完成後，按一下**確定**以儲存相片圖庫光碟的變更。

檢視相片圖庫光碟

製作完相片圖庫光碟之後，若要檢視光碟，您只需要將光碟插入電腦的光碟機中即可。相片圖庫檢視器便會自動播放光碟。



如果您的光碟未自動播放或您已將應用程式匯出到硬碟，只要瀏覽到光碟/硬碟上的 CL_Gallery.exe，然後連按兩下檔案，即可檢視相片圖庫。

第 8 章：

線上媒體備份

使用**線上媒體備份*** 選項，以存取您在 YouTube、Facebook、Flickr 及 Vimeo 上的媒體，並下載到您電腦的硬碟。您也可以透過直接燒錄到 CD、DVD 或藍光光碟來備份此媒體。



附註： * 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

備份線上媒體到光碟

若要備份線上媒體到光碟，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，按一下**線上媒體備份**選項，然後選取想要使用的光碟類型（**備份到 CD**、**備份到 DVD**、**備份到藍光光碟**）。即會開啟線上媒體備份視窗。
2. 在搜尋窗格中，選取可用的線上媒體網站，以尋找要備份的媒體。可用選項如下：



附註： 您也可以透過在視窗左上角的搜尋欄位中輸入關鍵字，來搜尋 YouTube 和 Vimeo 上的特定影片。

- **YouTube：** 按一下此選項，以瀏覽和備份 YouTube 的影片。如果您選取**我的收藏**、**播放清單**、**訂閱項目**或**我的影片**選項，則必須在繼續進行前使用 YouTube 帳號登入，並提供訊連科技威力酷燒存取您帳號的權限。您不需要登入即可存取**觀看次數最多**選項。
- **Facebook：** 按一下此選項，以瀏覽和備份可透過 Facebook 帳號使用的相片和影片。您必須在繼續進行前登入 Facebook 帳號，並提供訊連科技威力酷燒存取您帳號的權限。按一下**媒體窗格**中的**相片索引**標籤，以檢視可用的相片。按一下**影片索引**標籤，以存取 Facebook 上的影片。
- **Flickr：** 按一下此選項，以瀏覽和備份可透過 Flickr 帳號使用的相片。您必須在繼續進行前登入 Flickr 帳號，並提供訊連科技威力酷燒存取您帳號的權限。
- **Vimeo：** 按一下此選項，以瀏覽和備份在 Vimeo 上的影片。您必須在繼續進行前登入 Vimeo 帳號，並提供訊連科技威力酷燒存取您帳號的權限。



附註： 您可以在影片或相片上按兩下，以在預設的網頁瀏覽器進行檢視。

3. 選取您要備份的媒體，然後拖放至內容區域。



附註： 您也可以按一下  按鈕來新增媒體，或者按一下  按鈕在光碟上建立資料夾。Facebook 和 Flickr 上的相簿無法新增到光碟。您必須在媒體窗格中按兩下相簿，以存取每張相片。

4. 如果您要備份影片，請在內容區中的每個影片縮圖上按一下滑鼠右鍵，然後選取**解析度**。接下來，選取影片解析度，以及會燒錄到光碟之檔案的檔案格式。按一下  按鈕，切換到清單檢視，讓人更容易檢視內容區中的解析度、檔案格式和其他項目。



附註： 可使用的影片解析度會因您備份之影片檔的原始品質而定。

5. 加入所有要燒錄的內容後，按一下**下一步**按鈕。
6. 如有需要，調整**一般**、**選項**和**下載**索引標籤 (如需詳細資訊，請參閱[威力酷燒設定](#)中的相關小節) 中的設定。
7. 準備好要開始燒錄光碟時，請按一下**燒錄**。



附註： 若要訊連科技威力酷燒在順利完成燒錄光碟工作後自動關閉電腦，請選取**燒錄完成後自動關機**選項。

8. 燒錄完成時，請在開啟的視窗中選取下列任一選項：
 - 按一下**檢視記錄**連結，檢視燒錄記錄。記錄會在預設的文字編輯器中開啟，您可以於其中檢視並加以儲存。
 - 如果您電腦上有安裝 LabelPrint，按下列**印標籤**，在訊連科技 LabelPrint 中製作光碟的光碟標籤。
 - 如果光碟在光碟管理程式中，按一下**擷取標籤**，拍攝將用來幫助辨別已燒錄光碟的相片快照。



附註： 如果您選擇在訊連科技 LabelPrint 中列印光碟標籤，則不需要擷取標籤，因為訊連科技威力酷燒會自動匯入已製作的標籤到光碟管理程式。如需有關檢視和編輯標籤快照的資訊，請參閱[光碟標籤快照](#)。

- 按一下**確定**，關閉視窗。

下載線上媒體到硬碟

若要下載線上媒體到您電腦的硬碟，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，按一下**線上媒體備份**選項，然後選取**下載到硬碟**。即會開啟線上媒體備份視窗。
2. 在搜尋窗格中，選取可用的線上媒體網站，以尋找要下載的媒體。可用選項如下：



附註：您也可以透過在視窗左上角的搜尋欄位中輸入關鍵字，來搜尋 YouTube 和 Vimeo 上的特定影片。

- **YouTube：**按一下此選項，以瀏覽和下載 YouTube 的影片。如果您選取我的收藏、播放清單、訂閱項目或我的影片選項，則必須在繼續進行前使用 YouTube 帳號登入，並提供訊連科技威力酷燒存取您帳號的權限。您不需要登入即可存取觀看次數最多選項。
- **Facebook：**按一下此選項，以瀏覽和下載可透過 Facebook 帳號使用的相片和影片。您必須在繼續進行前登入 Facebook 帳號，並提供訊連科技威力酷燒存取您帳號的權限。按一下媒體窗格中的**相片**，以檢視可用的相片。按一下**影片**，以存取 Facebook 上的影片。
- **Flickr：**按一下此選項，以瀏覽和下載可透過 Flickr 帳號使用的相片。您必須在繼續進行前登入 Flickr 帳號，並提供訊連科技威力酷燒存取您帳號的權限。
- **Vimeo：**按一下此選項，以瀏覽和下載在 Vimeo 上的影片。您必須在繼續進行前登入 Vimeo 帳號，並提供訊連科技威力酷燒存取您帳號的權限。



附註：您可以在影片或相片上按兩下，以在預設的網頁瀏覽器進行檢視。

3. 選取您要下載的媒體，然後拖放至內容區域。



附註：也可以按一下  按鈕來新增選取的媒體，或按一下  按鈕在電腦硬碟機的下載資料夾中建立新的資料夾。Facebook 和 Flickr 上的相簿無法新增到內容區。您必須在媒體窗格中按兩下相簿，以存取每張相片。

4. 如果您要下載影片，請在內容區中的每個影片縮圖上按一下滑鼠右鍵，然後選取**解析度**。接下來，選取影片解析度和要下載之檔案的檔案格式。按一下  按鈕，切換到清單檢視，讓人更容易檢視內容區中的解析度、檔案格式和其他項目。



附註：可使用的影片解析度會因您下載之影片檔的原始品質而定。

5. 加入所有要燒錄的內容後，按一下**下一步**按鈕。
6. 如有需要，調整**下載索引標籤**上的設定（如需詳細資訊，請參閱[威力酷燒設定](#)中的相關小節）。
7. 準備好要開始下載光碟時，請按一下**下載**。
8. 下載完成時，請在開啟的視窗中選取下列任一選項：
 - 按一下**完成**，關閉視窗。
 - 按一下**開啟資料夾**，開啟媒體下載至電腦硬碟所在的資料夾。

第 9 章：

複製光碟

複製光碟功能可讓您製作一份完全相同的光碟，但是，您必須將光碟內容複製到同一種光碟的空白光碟上。例如，您無法將 CD 的內容複製到 DVD 中。)複製光碟功能還可讓您儲存或燒錄光碟映像檔。



附註：對於含有防寫保護或有錯誤的光碟，則無法加以複製。

複製光碟

您可以利用訊連科技威力酷燒來複製光碟中的完整內容並燒錄到其他光碟。使用威力酷燒完整程式模式和使用桌面燒錄小工具都可執行這個功能。唯一不同的是，開啟「複製光碟」視窗這第一個步驟略有差別而已。

若要複製光碟，請按以下步驟進行：

1. 開啟複製光碟視窗的方法如下：
 - 選取**複製光碟**選項，然後在威力酷燒完整程式模式下的新增工作視窗中選取**複製光碟**。
 - 選取桌面燒錄小工具上的  按鈕，直到複製光碟小工具出現，然後再按一下  即可開啟複製光碟視窗。
2. 使用**來源**和**目標**下拉式清單，選取來源和目標光碟機。
3. 分別選取光碟的**讀取速度**和**寫入速度**。選取的速度應視使用的燒錄機和光碟品質而定。
4. 如果想要讓訊連科技威力酷燒即使發生錯誤仍繼續複製光碟，請選取**略過讀取錯誤**。
5. 選取**複製到硬碟**選項 (如果可用的話)，也可以將光碟副本儲存到電腦硬碟中。
6. 如果想要將光碟的完整內容複製到目的地光碟時，請選取**複製整份光碟**。
7. 在**要燒錄的份數**中輸入您要燒錄的份數。

8. 如果出現下列選項，您也可以使用這些選項來協助燒錄程序：
 - 如果想要讓訊連科技威力酷燒先模擬燒錄程序，以確定燒錄能夠完成，請選取**執行寫入模擬**。
 - 如果想要讓訊連科技威力酷燒檢查內容是否成功燒錄到光碟中，請選取**檢查燒錄的資料** (如果可用的話)。
 - 如果想要讓訊連科技威力酷燒嘗試修正光碟上的任何錯誤，以確保內容正確燒入，請選取**啟用缺陷管理** (如果可用的話)。
9. 如果您想要用密碼來保護燒錄的版本，請選取**加密複製光碟**。一旦選取後：
 - 選取光碟的安全性等級：**加密 (128-bit)** 或 **高度加密 (256-bit)**。
 - 為加密資料光碟輸入**密碼**。在**確認密碼**欄位中再次輸入密碼，然後可以視需要加入**密碼提醒**，以在不慎忘記時提供協助。
 - 如果要加密光碟上的檔名，請選取**隱藏加密光碟中的檔案名稱**核取方塊。
 - 按一下**確定**，儲存變更。
10. 按一下**複製**，開始複製和燒錄程序。
11. 燒錄完成時，請在開啟的視窗中選取下列選項：
 - 按一下**檢視記錄**連結，檢視燒錄記錄。記錄會在預設的文字編輯器中開啟，您可以於其中檢視並加以儲存。
 - 如果您電腦上有安裝 LabelPrint，按一下**列印標籤**，在訊連科技 LabelPrint 中製作光碟的光碟標籤。
 - 按一下**擷取標籤**來拍攝相片快照，這些快照將會用來在光碟管理程式*中辨別燒錄好的光碟。



附註： 如果您選擇在訊連科技 LabelPrint 中列印光碟標籤，則不需要擷取標籤，因為訊連科技威力酷燒會自動匯入已製作的標籤到光碟管理程式。如需有關檢視和編輯標籤快照的資訊，請參閱**光碟標籤快照**。

- 按一下**確定**，關閉視窗。



附註： * 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

儲存光碟映像檔

如果您想要將光碟備份到電腦的硬碟中，儲存成光碟映像檔將是一項便利好用的功能。

若要儲存成光碟映像檔，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，選取**複製光碟**選項，然後選取**儲存光碟映像檔**。
2. 將光碟放入光碟機，然後視需要在**來源**下拉式清單中選取來源光碟機。
3. 如果想要讓訊連科技威力酷燒即使發生錯誤仍繼續複製光碟，請選取**略過讀取錯誤**。
4. 如果想要將光碟的完整內容儲存成映像檔時，請選取**複製整份光碟**。
5. 按一下 ，設定要儲存映像檔的資料夾，然後視需要輸入映像檔檔名。
6. 從**存檔類型**下拉式清單中選擇映像檔的檔案格式 (P2I 或 ISO)。
7. 按一下**儲存**，儲存光碟映像檔。
8. 儲存完成時，請在開啟的視窗中選取下列選項：
 - 按一下**檢視記錄**，檢視記錄。記錄會在預設的文字編輯器中開啟，您可以於其中檢視並加以儲存。
 - 按一下**確定**，關閉視窗。

燒錄光碟映像檔

光碟映像檔是您電腦上的檔案，與光碟的內容和檔案結構完全相同。訊連科技威力酷燒可讓您燒錄光碟映像檔 (ISO、P2I 和 RDF 格式) 到光碟。



附註：使用訊連科技 [ISO 檢視器](#) 可檢視映像檔的內容。如需此功能的詳細資訊，請參閱[使用訊連科技 ISO 檢視器](#)。

若要燒錄光碟映像檔，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，選取**複製光碟**選項，然後選取**燒錄光碟映像檔**。
2. 按一下 ，選取您想要燒錄到光碟的光碟映像檔。

3. 插入光碟，然後在**目標**區塊的下拉式清單中選取光碟機。
4. 選取用於燒錄光碟的**寫入速度**。選取的速度應視使用的燒錄機和光碟品質而定。
5. 在**要燒錄的份數**中輸入您要燒錄的份數。
6. 如果出現下列選項，您也可以使用這些選項來協助燒錄程序：
 - 如果想要讓訊連科技威力酷燒先模擬燒錄程序，以確定燒錄能夠完成，請選取**執行寫入模擬**。
 - 如果想要讓訊連科技威力酷燒檢查內容是否成功燒錄到光碟中，請選取**檢查燒錄的資料**。
 - 如果想要讓訊連科技威力酷燒嘗試修正光碟上的任何錯誤，以確保內容正確燒入，請選取**啟用缺陷管理**。
7. 按一下**燒錄**，開始燒錄程序。



附註：若要訊連科技威力酷燒在順利完成燒錄光碟工作後自動關閉電腦，請選取**燒錄完成後自動關機**選項。

8. 燒錄完成時，請在開啟的視窗中選取下列選項：
 - 按一下**檢視記錄連結**，檢視燒錄記錄。記錄會在預設的文字編輯器中開啟，您可以於其中檢視並加以儲存。
 - 如果您電腦上有安裝 LabelPrint，按一下**列印標籤**，在訊連科技 LabelPrint 中製作光碟的光碟標籤。
 - 按一下**擷取標籤**來拍攝相片快照，這些快照將會用來在光碟管理程式*中辨別燒錄好的光碟。



附註：如果您選擇在訊連科技 LabelPrint 中列印光碟標籤，則不需要擷取標籤，因為訊連科技威力酷燒會自動匯入已製作的標籤到光碟管理程式。如需有關檢視和編輯標籤快照的資訊，請參閱**光碟標籤快照**。

- 按一下**確定**，關閉視窗。



附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

第 10 章：

媒體轉檔程式

您可以使用**媒體轉檔程式**來將視訊和音訊檔案轉換成行動裝置適用的格式。您也可以從 CD 轉錄音訊，然後將其傳送到您的裝置，只須一個步驟即可。此功能也可用來將音樂轉錄到您的硬碟，並轉換音訊以在電腦上使用。



附註：請參閱[支援的檔案格式](#)，以取得您在使用「媒體轉檔程式」時可進行匯入和匯出（轉檔/轉錄檔案）的檔案格式清單。

視訊轉成行動裝置格式

若要轉換視訊檔案並將其傳送到行動裝置*上，請執行下列操作：



附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

1. 在新增工作視窗中，選取**媒體轉檔程式**選項，然後選取**視訊轉成行動裝置格式**。隨即便會顯示「視訊轉成行動裝置格式」視窗。
2. 使用搜尋窗格（請參閱[使用搜尋窗格](#)以取得更多資訊）來尋找您要轉換的視訊檔案。



附註：為了讓搜尋產生最好的結果，請確定您在轉檔前有先設定威力酷燒媒體庫。完成設定後，當您在搜尋欄位中輸入關鍵字時，媒體庫中的視訊檔案便可供搜尋。如需詳細資訊，請參閱[媒體庫喜好設定](#)。

3. 選取您要轉檔的檔案，然後將它們拖放到內容區域中。



附註：也可以按一下  按鈕來加入視訊檔案。

4. 加入所有要轉檔的視訊檔案後，按一下**下一步**按鈕。
5. 如有需要，請將您的行動裝置與電腦相連接。訊連科技威力導演應會自動偵測您的裝置。若程式未執行此動作，請試著按一下**自動偵測**按鈕，或從下拉式選單中手動選取裝置品牌和型號。
6. 從下拉式選單中選取您要用來轉換視訊檔案的媒體格式設定檔。若您想要讓訊連科技威力酷燒依據來源視訊為您自動選取最佳格式和解析度，也可以選取**智**

慧型符合。 如果您想要製作您自己的設定檔，請選取自訂，然後依照下方指示進行自訂：

- **影片格式：** 如適用的話，請從可用的視訊檔案格式中選取。
- **解析度：** 如有需要，請從下拉式選單中選取轉換視訊的解析度。
- **音訊格式：** 如適用的話，請從下拉式選單中選取轉換視訊的音訊格式。

完成時按一下**確定**，以使用自訂設定檔。

7. 如有需要，請按一下  按鈕來更改轉換後的視訊檔案在傳送到您的裝置前，要儲存該檔案的資料夾。

8. 如有需要，請依下方所示來指定轉換設定：

- **轉換後傳送至連接的行動裝置：** 如果您想要讓訊連科技威力酷燒在完成轉檔後，將轉換的視訊檔案傳送到連接的行動裝置，請勾選此選項。



附註： 若是要為連接的 Apple 裝置轉換媒體，則會改為使用將轉換的檔案加入到 iTunes 資料庫選項。

- **硬體視訊編碼器：** 選取此選項以在轉檔處理期間使用硬體加速來編碼視訊，可加速轉檔的處理過程。只有在您的電腦支援 Intel Quick Sync Video、NVIDIA CUDA 或 AMD Accelerated Parallel Processing 技術時，才適用此選項。

9. 如有需要，您可以啟用任一或所有下列**視訊品質強化**：

- **CyberLink TrueTheater AutoLight：** 選取以動態調整影片的亮度和對比比率。
- **CyberLink TrueTheater Denoise：** 選取以減少影片的雜訊量。
- **CyberLink TrueTheater HD：** 選取以將原始影片提升至較高的解析度版本，畫質更為銳利且清晰。

10. 準備好要轉換視訊檔案時，請按一下**轉換**。



附註： 若要訊連科技威力酷燒在順利完成轉檔和傳送檔案後自動關閉電腦，請選取轉檔完成後自動關機選項。

- 按一下**確定**以在轉檔完成後關閉視窗。

音訊轉成行動裝置格式

若要轉換音訊檔案並將其傳送到行動裝置*上，請執行下列操作：



附註： * 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

1. 在新增工作視窗中，選取**媒體轉檔程式**選項，然後選取**音訊轉成行動裝置格式**。隨即便會顯示「音訊轉成行動裝置格式」視窗。
2. 使用搜尋窗格 (請參閱[使用搜尋窗格](#)以取得更多資訊) 來尋找您要轉換的音訊檔案。



附註： 為了讓搜尋產生最好的結果，請確定您在轉檔前有先設定威力酷燒媒體庫。完成設定後，媒體庫中的音樂檔案便會在搜尋窗格中的「媒體」索引標籤上進行整理，並在您使用搜尋欄位時可供搜尋。如需詳細資訊，請參閱[媒體庫喜好設定](#)。

3. 選取您要轉檔的檔案，然後將它們拖放到內容區域中。



附註： 您也可以按一下  按鈕以新增檔案，或按一下其他可用的按鈕來重新排序及試聽音訊。如果您想要從視訊片段中擷取音訊並將其納入您的行動裝置，可直接將視訊片段新增至內容區域中。

4. 如果想要對音樂檔進行編輯或加入特效，請選取檔案，然後按一下  按鈕，即可在訊連科技 WaveEditor* 中進行編輯。如需在 WaveEditor 中編輯音樂的詳細資訊，請參閱訊連科技 WaveEditor 的說明檔。編輯完音樂檔後，更新過的檔案便會重新放入內容區。
5. 加入所有要轉檔的音訊檔案後，按一下**下一步**按鈕。
6. 如有需要，請將您的行動裝置與電腦相連接。訊連科技威力導演應會自動偵測您的裝置。若程式未執行此動作，請試著按一下**自動偵測**按鈕，或從下拉式選單中手動選取裝置品牌和型號。
7. 從下拉式選單中選取您要用來轉換音訊檔案的媒體格式設定檔。如果您想要製作您自己的設定檔，請選取**自訂**，然後依照下方指示進行自訂：
 - **格式：** 從可用音訊檔案格式中進行選取。
 - **取樣率：** 從可用取樣率中進行選取，以協助定義音訊的品質。
 - **位元率：** 從可用音訊壓縮率中進行選取，以協助定義音訊的品質。完成時按一下**確定**，以使用自訂設定檔。

8. 如有需要，請按一下  按鈕來更改轉換後的音訊檔案在傳送到您的裝置前，要儲存該檔案的資料夾。
9. 如有需要，請依下方所示來指定轉換設定：
 - **轉換後傳送至連接的行動裝置**：如果您想要讓訊連科技威力酷燒在完成轉檔後，將轉換的音訊檔案傳送到連接的行動裝置，請勾選此選項。



附註：若是要為連接的 Apple 裝置轉換媒體，則會改為使用將轉換的檔案加入到 iTunes 資料庫選項。

10. 準備好要轉換音訊檔案時，請按一下**轉換**。



附註：若要訊連科技威力酷燒在順利完成轉檔和傳送檔案後自動關閉電腦，請選取**轉檔完成後自動關機**選項。

- 按一下**確定**以在轉檔完成後關閉視窗。

轉錄音樂並轉成行動裝置格式

若要轉錄、轉換音訊檔案並將其傳送到行動裝置*上，請執行下列操作：



附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

1. 在新增工作視窗中，選取**媒體轉檔程式**選項，然後選取**音樂 CD 轉成行動裝置格式**。隨即便會顯示「音訊轉成行動裝置格式」視窗。
2. 插入光碟，然後在**選擇來源**下拉式清單中選取光碟機。
3. 如有需要，請取消選取您不想要轉錄和轉換的任何音訊音軌。
4. 如有需要，請按一下音訊音軌旁邊的  來修改其資訊，如下所示：
 - **標題**：編輯音訊音軌的標題。
 - **演出者**：輸入演出者資訊。
 - **專輯名稱**：輸入專輯的名稱。
 - **類型**：輸入轉錄音訊的類型。

- **將標記套用至所有曲目 (不含標題與演出者)：** 如果您想對要轉檔的所有曲目套用專輯名稱和類型，請選取此選項。

完成時按一下**確定**。

5. 當您準備好要轉錄和轉檔時，按一下**下一步**按鈕。
6. 如有需要，請將您的行動裝置與電腦相連接。訊連科技威力導演應會自動偵測您的裝置。若程式未執行此動作，請試著按一下**自動偵測**按鈕，或從下拉式選單中手動選取裝置品牌和型號。
7. 從下拉式選單中選取您要用來轉換音訊檔案的媒體格式設定檔。如果您想要製作您自己的設定檔，請選取**自訂**，然後依照下方指示進行自訂：

- **格式：** 從可用音訊檔案格式中進行選取。
- **取樣率：** 從可用取樣率中進行選取，以協助定義音訊的品質。
- **位元率：** 從可用音訊壓縮率中進行選取，以協助定義音訊的品質。

完成時按一下**確定**，以使用自訂設定檔。

8. 如有需要，請按一下  按鈕來更改轉錄與轉檔後的音訊檔案在傳送到您的裝置前，要儲存該檔案的資料夾。
9. 如有需要，請依下方所示來指定轉換設定：
 - **轉換後傳送至連接的行動裝置：** 如果您想要讓訊連科技威力酷燒在完成轉檔後，將轉換的音訊檔案傳送到連接的行動裝置，請勾選此選項。



附註： 若是要為連接的 Apple 裝置轉換媒體，則會改為使用將轉換的檔案加入到 iTunes 資料庫選項。

10. 準備好要轉換音訊檔案時，請按一下**轉換**。



附註： 若要訊連科技威力酷燒在順利完成轉檔和傳送檔案後自動關閉電腦，請選取**轉檔完成後自動關機**選項。

- 按一下**確定**以在轉檔完成後關閉視窗。

專為行動裝置設計的播程序式

訊連科技威力酷燒可讓您直接取用 Power Media Player，這是一套獲獎且功能強大的行動媒體播程序式，可在您的 Android 或 iOS 裝置上使用。按一下**媒體轉檔程**

式選項，然後選擇**專為行動裝置設計的播放程式**來檢視可用連結和 QR 條碼，以下載和安裝 Power Media Player，之後便可在您的裝置上播放轉檔後的視訊和音訊。



附註：請參閱 [Power Media Player](#) 內隨附的說明檔，以取得可用功能清單與程式功能說明。

Power Media Player 搭售版的 App 可免費供已購買訊連科技威力酷燒白金版的使用者使用。若您在 Android 裝置上安裝 Power Media Player 搭售版，必須按一下**媒體轉檔程式**選項和**專為行動裝置設計的播放程式**，來輸入找到的序號，藉此啟動此程式**。找出此視窗中提供的序號，然後在 Power Media Player 中輸入以完成啟動。



附註：** iOS 使用者不需要輸入序號才能啟動 Power Media Player 搭售版。擁有訊連科技威力酷燒豪華版或基礎版的使用者並不會獲得序號，但仍可以下載和安裝免費版的 Power Media Player。

音訊轉錄

音訊轉錄功能可將音樂 CD 的曲目以 APE*、FLAC*、M4A*(AAC)、MP3、WAV 或 WMA 格式複製到硬碟中。



附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

若要將音樂檔案轉錄到您的硬碟，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，選取**媒體轉檔程式**選項，然後選取**轉錄音樂 CD**。
2. 插入光碟，然後在**選擇來源**下拉式清單中選取光碟機。



附註：如果是插入新的光碟或選擇不同的光碟機，請按一下  重新整理並確認顯示最新的資訊。

3. 選取要複製到硬碟的音樂曲目。
4. 如有需要，請按一下音訊音軌旁邊的  來修改其資訊，如下所示：
 - **標題：**編輯音訊音軌的標題。
 - **演出者：**輸入演出者資訊。
 - **專輯名稱：**輸入專輯的名稱。

- **類型**：輸入轉錄音訊的類型。
- **將標記套用至所有曲目 (不含標題與演出者)**：如果您想對要轉檔的所有曲目套用專輯名稱和類型，請選取此選項。

完成時按一下**確定**。

5. 按一下  按鈕，並找出您想要放入複製音樂曲目的資料夾。
6. 在**設定**區段中，設定輸出音訊檔案的**格式和品質**。
7. 按一下**開始**，開始複製檔案到電腦。

轉換音訊檔案

使用**音訊轉換器**工具程式可將現有音訊轉換為以下音訊檔案格式：APE*、FLAC*、M4A*(AAC)、MP3、WAV 或 WMA。您也可以使用不同的品質來輸出音訊檔案，或從影片片段中擷取音訊。



附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

若要轉換音訊檔案，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，選取**媒體轉檔程式**選項，然後選取**音訊轉換器**。
2. 按一下 ，然後選取您要轉換的檔案。按一下**開啟**，將檔案加入至音訊轉換器視窗。
3. 按一下  按鈕，然後選取您想要儲存所轉換音訊檔案的位置。
4. 在**設定**區段中，從下拉式清單中設定轉換檔案的**格式和品質**。
5. 按一下**開始**，開始轉換音訊檔案並將檔案儲存到電腦。

第 11 章：

工具程式

除廣泛的光碟燒錄功能外，訊連科技威力酷燒還提供某些好用的工具程式，讓您管理光碟。這包含光碟管理程式 (其為您燒錄光碟的資料庫) 以及抹除可複寫式光碟的功能。工具視窗也可讓您製作混合光碟、製作系統還原光碟，以及存取訊連科技威力酷燒虛擬光碟機。

抹除光碟

如果您使用的是可重複寫入光碟，您可以抹除先前已錄製在光碟上的內容。這樣您就能反覆使用同一片光碟，而不需要一直購買光碟。

若要抹除光碟，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，選取**工具**選項，然後選取**抹除光碟**。
2. 插入光碟，然後在下拉式清單中選取**燒錄機**。
3. 選取下列其中一種抹除方式：
 - **快速抹除**：抹除光碟內含的光碟索引。
 - **完整抹除**：抹除光碟全部的內容。
4. 按一下**抹除**，開始抹除程序。

威力酷燒虛擬光碟機

威力酷燒虛擬光碟機可讓您裝載光碟映像檔，並可如同電腦上的實體光碟機一樣加以存取。

裝載光碟映像檔

若要使用威力酷燒虛擬光碟機來裝載光碟映像檔，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，選取**工具**選項，然後選取**虛擬光碟機**。威力酷燒虛擬光碟機視窗隨即開啟。
2. 選取**啟用虛擬光碟機**選項。

3. 在**映像檔位置**欄位中，按一下 ，然後選取您要裝載映像檔的位置。訊連科技威力酷燒支援裝載 ISO、P2I (威力酷燒映像檔) 或 RDF 格式的映像檔。
4. 從下拉式清單中選取磁碟機代號，可為裝載的光碟映像檔指派**磁碟機代號**。您所指派的磁碟機代號會是您在檔案總管中識別裝載磁碟機的方式。
5. 按一下**確定**，裝載磁碟機。光碟映像檔即可像檔案總管中的其他磁碟機一樣使用。



附註：除非停用光碟映像檔，否則光碟映像檔將維持裝載為磁碟機的狀態，即使電腦重新開機。

停用裝載的光碟映像檔

若要停用裝載的光碟映像檔，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，選取**工具**選項，然後選取**虛擬光碟機**。威力酷燒虛擬光碟機視窗隨即開啟。
2. 選取**停用虛擬光碟機**選項。
3. 按一下**確定**。

燒錄混合光碟 (CD Extra/Mixed Mode CD)

在**工具**視窗中，您可以製作並燒錄混合光碟 (CD Extra 和 Mixed Mode CD)。混合光碟可讓您將不同類型的媒體內容 (資料檔和音樂 CD) 燒錄在同一張光碟中。

透過 **CD Extra** 功能，除了可以製作音樂 CD，還可以同時在其中加入資料檔案。**Mixed Mode CD** 可讓您製作資料 CD，同時在其中加入音樂 CD 格式的音樂檔。您可以使用適當的播放軟體在電腦上播放這些光碟中的音樂，也可以將它當作一般的資料光碟檢視資料檔案。

燒錄 CD Extra/Mixed Mode CD

若要燒錄 CD Extra 或 Mixed Mode CD 光碟，請按以下步驟進行：

1. 在新增工作視窗中，選取**工具**選項，然後選取 **CD Extra** 或 **Mixed Mode CD**。CD Extra/Mixed Mode CD 視窗隨即開啟。

2. 如果您要製作 **CD Extra** 光碟，請按以下步驟進行：

- 拖放音樂檔案至中央的窗格。拖曳資料夾至窗格可加入資料夾內含的檔案，但不在光碟上建立資料夾。
- 拖放資料檔案和資料夾至下方的窗格。拖曳資料夾至窗格會在光碟上建立資料夾。



附註：如果您將音樂檔加入至資料窗格，CD 播放器將無法播放這些檔案，因為這些檔案會被視為是資料檔案。

3. 如果您要製作 **Mixed Mode CD** 光碟，請按以下步驟進行：

- 拖放資料檔案和資料夾至中央的窗格。拖曳資料夾至窗格會在光碟上建立資料夾。
- 拖放音樂檔案至下方的窗格。拖曳資料夾至窗格可加入資料夾內含的檔案，但不在光碟上建立資料夾。



附註：您也可以按一下  鈕以新增檔案，或按一下其他可用的按鈕來重新排序及預覽光碟上的音樂。

4. 如果想要對音樂檔進行編輯或加入特效，請選取檔案，然後按一下  按鈕，即可在訊連科技 WaveEditor* 中進行編輯。如需在 WaveEditor 中編輯音樂的詳細資訊，請參閱訊連科技 WaveEditor 的說明檔。編輯完音樂檔後，更新過的檔案便會重新放入內容區。
5. 如有需要，按一下 **編輯** 按鈕來新增光碟文字、正常化音訊和其他項目。如需可使用之喜好設定的資料，請參閱 [音樂 CD 喜好設定](#)。
6. 在光碟中加入所有內容後，按一下 **下一步** 按鈕。
7. 如有需要，調整 **一般** 或 **選項** 索引標籤上的設定（如需詳細資訊，請參閱 [威力酷燒設定](#) 中的相關小節）。
8. 準備好要開始燒錄光碟時，請按一下 **燒錄**。



附註：若要訊連科技威力酷燒在順利完成燒錄光碟工作後自動關閉電腦，請選取 **燒錄完成後自動關機** 選項。

9. 燒錄完成時，請在開啟的視窗中選取下列選項：

- 按一下**檢視記錄連結**，檢視燒錄記錄。記錄會在預設的文字編輯器中開啟，您可以於其中檢視並加以儲存。
- 如果您電腦上有安裝 LabelPrint，按一下**列印標籤**，在訊連科技 LabelPrint 中製作光碟的光碟標籤。
- 按一下**擷取標籤**來拍攝相片快照，這些快照將會用來在光碟管理程式*中辨別燒錄好的光碟。



附註： 如果您選擇在訊連科技 LabelPrint 中列印光碟標籤，則不需要擷取標籤，因為訊連科技威力酷燒會自動匯入已製作的標籤到光碟管理程式。如需有關檢視和編輯標籤快照的資訊，請參閱[光碟標籤快照](#)。

- 按一下**確定**，關閉視窗。



附註： * 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

使用光碟管理程式

光碟管理程式*是您使用訊連科技威力酷燒所製作和燒錄之所有光碟的媒體庫。這些光碟會在您完成燒錄工作後自動匯入。您也可以將之前燒錄的光碟匯入光碟管理程式媒體庫。



附註： * 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

在新增工作視窗中，選取**工具**選項，然後選取**光碟管理程式**以開啟光碟管理程式。請注意光碟管理程式視窗中的標籤快照，因為這裡的標籤快照可幫助您更快速地找出已燒錄的光碟。



若要尋找光碟管理程式媒體庫中的光碟，請選取視窗左側的標記，以篩選光碟。您也可以在此視窗左上方的搜尋欄位輸入關鍵字，以搜尋燒錄到其中的光碟或檔案。

在光碟上按一下滑鼠右鍵，然後選取**光碟資訊**可檢視有關光碟製作時間和其他資訊。若要檢視媒體庫中已燒錄到光碟的內容，只要按兩下該內容即可檢視檔案。如果您要檢視光碟上的檔案，請確定已將光碟放入光碟機，然後在檔案上按兩下。

手動匯入光碟到光碟媒體庫

在光碟管理程式中，您可以匯入以訊連科技威力酷燒之較舊版本製作的光碟或以其他程式燒錄的光碟。

若要匯入光碟到光碟管理程式媒體庫，請按以下步驟進行：

1. 在光碟管理程式視窗中，按一下 。匯入光碟視窗隨即開啟。
2. 將您要匯入的光碟放入光碟機，然後按一下**確定**。訊連科技威力酷燒會載入光碟，然後顯示光碟資訊視窗。

3. 如有需要，按一下  新增標籤快照，以幫助您在光碟管理程式媒體庫中辨別光碟。如需詳細資訊，請參閱[編輯光碟標籤快照](#)。



附註：您的電腦上必須安裝網路攝影機或其他視訊裝置，以拍攝標籤快照。

4. 如有需要，按一下 **編輯標記** 來新增關鍵字搜尋標記到光碟。如需其他資訊，請參閱[新增標記到光碟](#)。
5. 按一下 **確定** 關閉視窗，並將光碟新增到光碟管理程式媒體庫。

光碟標籤快照

光碟標籤快照為幫助您在光碟管理程式媒體庫中辨別光碟的相片。如果您使用訊連科技 LabelPrint 製作光碟標籤，則會在光碟管理程式中自動匯入該標籤並作為標籤快照使用。

您可以編輯已擷取的標籤快照，或拍下光碟上的手寫文字、繪圖或您想用的任何東西的相片進行新增，然後作為標籤快照使用。

編輯光碟標籤快照

若要編輯光碟標籤快照，請按以下步驟進行：

1. 如果在光碟資訊視窗，請按一下  按鈕，以開啟擷取標籤快照視窗。
2. 從下拉式清單中依需要選取您要用來擷取快照的裝置。
3. 將光碟或其他項目拿到網路攝影機前，然後按一下 。如果您不喜歡所拍出的快照，可以重複此步驟來重新擷取。
4. 獲得您滿意的標籤快照後，按一下 **完成**。

新增標記到光碟

關鍵字搜尋標記是用來幫助您尋找光碟管理程式媒體庫中的光碟。您可輕鬆篩選或搜尋這些標記，以幫助您尋找光碟。

若要新增標記到光碟，請按以下步驟進行：

1. 如果在光碟資訊視窗，請按一下 **編輯標記** 按鈕以開啟編輯標記視窗。
2. 如有需要，選取任何現有標記旁的核取方塊進行新增。
3. 若要新增新的標記，則在提供的欄位輸入新標記名稱，然後按一下 。
4. 完成選取和新增所有標記後，按一下 **確定** 儲存變更。

系統還原

訊連科技威力酷燒的**系統還原***功能就是電腦系統備份與還原的解決方案，可協助保護電腦與資料、防止無法預料的事件發生，例如病毒攻擊、系統損毀或硬碟失敗等。

訊連科技威力酷燒協助您在光碟或卸除式 USB 儲存裝置上製作系統還原備份資料。此備份資料將會包含 Windows 作業系統程式與您電腦上目前所有資料檔案的備份。



附註： * 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

製作系統還原 USB 隨身碟

若要在抽取式 USB 儲存裝置上備份您的電腦，請執行此操作：

安裝 Windows 評定及部署套件 (ADK) (Windows 10)

請在製作系統還原磁碟前，先下載並安裝 Windows 10 適用的 Windows 評定及部署套件 (ADK)：

1. 從下列連結下載 Windows 10 適用的 Windows 評定及部署套件 (ADK)：
 - <https://msdn.microsoft.com/zh-tw/windows/hardware/dn913721.aspx>
 - <http://tw.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=18414>
2. 安裝 Windows ADK。



附註：如果威力酷燒程式無法正確偵測到已安裝的 ADK 位置，請在燒錄還原光碟的最後一個步驟選取 <Program Files>\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim。若使用 64 位元 Windows，則選取 <Program Files (x86)>\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim。

安裝 Windows 評定及部署套件 (ADK) (Windows 8.1)

請在製作系統還原磁碟前，先下載並安裝 Windows 8.1 適用的 Windows 評定及部署套件 (ADK)：

1. 下載 Windows 8.1 版的 Windows 評定及部署套件 (ADK)：<http://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=39982>。
2. 安裝 Windows ADK。



附註：如果威力酷燒程式無法正確偵測到已安裝的 ADK 位置，請在燒錄還原光碟的最後一個步驟選取 <Program Files>\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim。

安裝 Windows 評定及部署套件 (ADK) (Windows 8)

請在製作系統還原磁碟前，先下載並安裝 Windows 8 適用的 Windows 評定及部署套件 (ADK)：

1. 下載 Windows 8 版的 Windows 評定及部署套件 (ADK)：<http://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=30652>。
2. 安裝 Windows ADK。



附註：如果威力酷燒程式無法正確偵測到已安裝的 ADK 位置，請在燒錄還原光碟的最後一個步驟選取 <Program Files>\Windows Kits\8.0\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim。

安裝 Windows 自動化安裝套件 (AIK) (Windows 7)

請在製作系統還原磁碟前，先下載並安裝 Windows 自動化安裝套件 (AIK)：

1. 下載 Windows 自動化安裝套件 (AIK) (Windows 7)：<https://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=5753>。

2. 燒錄下載的 .iso 檔案至 DVD 光碟，或使用虛擬光碟機安裝已下載的 .iso 檔案。
3. 安裝 Windows AIK。
4. 此變更將會在重新啟動威力酷燒後生效。



附註：如果 Power2Go 程式無法正確偵測到已安裝的 AIK 位置，請在燒錄還原光碟的最後一個步驟選取 <Program Files>\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\winpe.wim in the Burn Recovery Disc final step。

製作系統還原 USB 隨身碟

1. 在新增工作視窗中，選取工具程式選項，然後選取製作系統還原 USB 隨身碟。第一個精靈視窗隨即開啟。
2. 確定卸除式 USB 儲存裝置已插入您電腦的其中一個 USB 埠，然後按一下下一步按鈕來繼續前往下一個精靈視窗。



附註：Windows 可能會顯示「使用者帳戶控制」對話方塊並詢問您是否允許訊連科技威力酷燒對電腦進行變更。若您看見此對話方塊，請按一下是繼續作業。如果您按一下否，則無法製作系統還原磁碟。

3. 如有需要，請按一下  來瀏覽，然後選取所安裝 ADK/AIK 的位置。



附註：請參閱上方的 ADK/AIK 安裝指示以取得安裝套件在您電腦上的位置。

4. 確定已選取正確的卸除式 USB 儲存裝置。
5. 輸入您可能希望加入還原磁碟的備份附註，例如電腦名稱或執行備份的日期。
6. 按一下開始備份按鈕，然後按一下確定來開始將您的電腦備份至卸除式 USB 儲存裝置。
7. 遵循精靈視窗中的步驟來完成備份程序。完成時，請按一下完成。

燒錄系統還原光碟

若要備份電腦並燒錄系統還原光碟，請按以下步驟進行：

安裝 Windows 評定及部署套件 (ADK) (Windows 10)

請在燒錄系統還原光碟前，先下載並安裝 Windows 10 適用的 Windows 評定及部署套件 (ADK)：

1. 從下列連結下載 Windows 10 適用的 Windows 評定及部署套件 (ADK)：
 - <https://msdn.microsoft.com/zh-tw/windows/hardware/dn913721.aspx>
 - <http://tw.cyberlink.com/support/faq-content.do?id=18414>
2. 安裝 Windows ADK。



附註：如果威力酷燒程式無法正確偵測到已安裝的 ADK 位置，請在燒錄還原光碟的最後一個步驟選取 <Program Files>\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim。若使用 64 位元 Windows，則選取 <Program Files (x86)>\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim。

安裝 Windows 評定及部署套件 (ADK) (Windows 8.1)

請在燒錄系統還原光碟前，先下載並安裝 Windows 8.1 適用的 Windows 評定及部署套件 (ADK)：

1. 下載 Windows 8.1 版的 Windows 評定及部署套件 (ADK)：<http://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=39982>。
2. 安裝 Windows ADK。



附註：如果威力酷燒程式無法正確偵測到已安裝的 ADK 位置，請在燒錄還原光碟的最後一個步驟選取 <Program Files>\Windows Kits\8.1\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim。

安裝 Windows 評定及部署套件 (ADK) (Windows 8)

請在燒錄系統還原光碟前，先下載並安裝 Windows 8 適用的 Windows 評定及部署套件 (ADK)：

1. 下載 Windows 8 版的 Windows 評定及部署套件 (ADK)：<http://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=30652>。
2. 安裝 Windows ADK。



附註：如果威力酷燒程式無法正確偵測到已安裝的 ADK 位置，請在燒錄還原光碟的最後一個步驟選取 <Program Files>\Windows Kits\8.0\Assessment and Deployment Kits\Windows Preinstallation Environment\amd64\en-us\winpe.wim。

安裝 Windows 自動化安裝套件 (AIK) (Windows 7)

請在燒錄系統還原光碟前，先下載並安裝 Windows 自動化安裝套件 (AIK)：

1. 下載 Windows 自動化安裝套件 (AIK) (Windows 7)：<https://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=5753>。
2. 燒錄下載的 .iso 檔案至 DVD 光碟，或使用虛擬光碟機安裝已下載的 .iso 檔案。
3. 安裝 Windows AIK。
4. 此變更將會在重新啟動威力酷燒後生效。



附註：如果 Power2Go 程式無法正確偵測到已安裝的 AIK 位置，請在燒錄還原光碟的最後一個步驟選取 <Program Files>\Windows AIK\Tools\PETools\amd64\winpe.wim in the Burn Recovery Disc final step。

燒錄系統還原光碟

1. 在新增工作視窗中，選取**工具程式**選項，然後選取**製作系統還原光碟**。第一個精靈視窗隨即開啟。
2. 按一下**下一步**按鈕，繼續至下一個精靈視窗。



附註：Windows 可能會顯示「使用者帳戶控制」對話方塊並詢問您是否允許訊連科技威力酷燒對電腦進行變更。若您看見此對話方塊，請按一下**是**以繼續作業。如果您按一下**否**，則無法製作系統還原磁碟。

3. 如有需要，請按一下  來瀏覽，然後選取所安裝 ADK/AIK 的位置。



附註：請參閱上方的 ADK/AIK 安裝指示以取得安裝套件在您電腦上的位置。

4. 確定已選取正確的燒錄機。
5. 在下拉式清單中選取您要備份 Windows 檔案與資料的**光碟類型**。



附註：您選取的光碟類型應該根據電腦中安裝的燒錄機以及手邊的光碟類型而定。

6. 輸入您可能希望加入還原光碟的**備份附註**，例如電腦名稱或執行備份的日期。
7. 按一下**開始備份**按鈕，開始備份電腦並燒錄系統還原光碟。如果需要一張以上的光碟才能製作系統還原光碟，將提示您插入下一張光碟以繼續燒錄程序。
8. 遵循精靈視窗中的步驟來完成備份程序。完成時，請按一下**完成**。

還原電腦

從卸除式 USB 儲存裝置上已製作好的系統還原磁碟進行回復

若要從系統還原磁碟來還原電腦，請按以下步驟進行：

1. 將先前您製作成系統還原磁碟的卸除式 USB 儲存裝置插入您電腦的其中一個 USB 埠。
2. 重新啟動電腦。
3. 電腦重新啟動後，將顯示系統還原精靈。
4. 按一下**下一步**按鈕以繼續，然後按一下**開始**，開始還原程序。
5. 遵循精靈中的所有步驟，即可還原電腦。
6. 還原程序完成後，按一下**關機**關閉您的電腦，或**重新開機**重新登入 Windows。



附註：若要重新開機，請確認已從 USB 埠取下卸除式 USB 儲存裝置。

從系統還原光碟進行回復

若要從系統還原光碟來還原電腦，請按以下步驟進行：

1. 將您先前所製作的第一張系統還原光碟插入電腦的光碟機。
2. 重新啟動電腦。
3. 電腦重新啟動後，將顯示系統還原精靈。
4. 按一下下一步按鈕以繼續，然後按一下**開始**，開始還原程序。
5. 遵循精靈中的所有步驟，即可還原電腦。
6. 還原程序完成後，按一下**關機**關閉您的電腦，或**重新開機**重新登入 Windows。



附註：若要重新開機，請確認已從光碟機中取出系統還原光碟。

啟動 LabelPrint

建立光碟的最後一個步驟，即是建立光碟標籤。您可在「工具」中按一下「**啟動 LabelPrint**」，以在訊連科技 LabelPrint 程式中執行此步驟。



附註：訊連科技威力酷燒會傳送您製作之光碟的標題和其他資訊到 LabelPrint。此資訊會各自新增至標題和曲目欄位，因此您不需要在建立光碟標籤時重新輸入此資訊。製作標籤後，會自動匯入到光碟管理程式，以幫助您稍後進行辨別。

如需有關建立光碟標籤的詳細資訊，請參閱該程式中的說明檔。

第 12 章：


其他燒錄注意事項及功能

以下是訊連科技威力酷燒額外提供一些燒錄注意事項及功能，您在燒錄光碟時也許可以利用這些資訊。

使用訊連科技 ISO 檢視器

透過訊連科技威力酷燒，您便可以使用訊連科技 ISO 檢視器來檢視電腦硬碟上 ISO、P2I (威力酷燒映像檔) 或 RDF 格式的光碟映像檔。此一方便好用的工具，可讓您檢視映像檔的內容，還可以快速擷取檔案或將映像檔燒錄到光碟。

您可以從 Windows 開始功能表選取訊連科技 ISO 檢視器 11 選項，或在硬碟上的映像檔按一下滑鼠右鍵，然後選取訊連科技 ISO 檢視器 11 來啟動訊連科技 ISO 檢視器 11。



訊連科技 ISO 檢視器可執行下列功能：

- 按一下  按鈕，可瀏覽並開啟電腦上的映像檔 (ISO、P2I 或 RDF 格式)。開啟檔案時，便可看到映像檔中包含的所有檔案。



附註：若要在訊連科技 ISO 檢視器中變更檔案檢視方式，請按一下 。

- 在訊連科技 ISO 檢視器中按一下檔案，然後按一下 ，即可以預設程式來檢視檔案。
- 若要從映像檔擷取檔案，並儲存到您的電腦，請選取檔案，然後按一下 。
- 若要將正在檢視的映像檔燒錄到光碟，請按一下  按鈕。如需燒錄光碟映像檔的詳細資訊，請參閱[燒錄光碟映像檔](#)。
- 若要如同電腦光碟機一樣裝載映像檔，請按一下  按鈕。如需裝載光碟映像檔的詳細資訊，請參閱[裝載光碟映像檔](#)。

多區段光碟

使用訊連科技威力酷燒燒錄資料光碟時，您可以製作多區段光碟，這樣就可以在尚未存滿的光碟中繼續燒入內容。不論在燒錄 CD、DVD 或藍光光碟時，訊連科技威力酷燒都可以選擇不要終結光碟，製作成多區段光碟。



附註：在燒錄期間，當「選項」索引標籤上的**終結光碟**選項未被勾選時，便會製作多區段光碟。如需詳細資訊，請參閱[設定燒錄選項](#)。

使用多區段光碟功能，在光碟寫滿資料或終結之前，都可以繼續加入內容。但只要光碟寫滿或終結，便無法再繼續新增其他資料。

第 13 章：

威力酷燒設定

本章詳述在訊連科技威力酷燒中燒錄光碟和下載線上媒體所用的設定步驟。在您於燒錄/下載程序中按一下下一步按鈕後，設定/資訊視窗即會自動顯示。

若要手動開啟設定/資訊視窗，請在製作光碟時從選單選取**燒錄 > 設定**，或按下鍵盤的 **Ctrl+I** 鍵。



附註： 顯示在設定/資訊視窗中的選項和索引標籤會依您選取的工作而定。

設定一般選項

一般設定索引標籤會在燒錄大部分光碟類型之前顯示。在此索引標籤中，可以配置如下設定：

- **光碟名稱：** 輸入光碟的名稱，其長度最多為 16 個字元。在播放期間，光碟名稱會顯示在光碟播放器，並用來幫助在光碟管理程式中進行辨別。
- **燒錄機：** 顯示訊連科技威力酷燒用來燒錄光碟的燒錄機。您可以在新增功能視窗中變更要使用的燒錄機。
- **寫入速度：** 從下拉式清單選取寫入速度。可用的速度將視電腦中安裝的光碟機而定。
- **份數：** 輸入您想要燒錄的光碟份數。
- **光碟管理程式標記：** 如有需要，按一下**編輯標記**按鈕來新增和編輯所燒錄光碟的關鍵字搜尋標記。標記可在您往後搜尋燒錄的光碟時，幫助您更快速地在光碟管理程式*媒體庫中找到燒錄的光碟。如需詳細資訊，請參閱[新增標記到光碟](#)。



附註： * 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

設定燒錄選項

設定/資訊視窗中的**選項**索引標籤會在燒錄大部分光碟類型之前顯示。在此索引標籤中，可以設定如下選項：



附註：此索引標籤上可用的選項會依您選取的燒錄工作而定。

- **製作成可自動執行的光碟：**如果您要在將光碟放入光碟機時，光碟自動開啟選取的檔案，則選取此選項。按一下**瀏覽**，選取插入光碟時要開啟的檔案。檔案可以是 EXE、HTML 或 TXT 檔。
- **變更光碟圖示：**對於某些光碟，您可以變更在檔案總管中檢視時所顯示的圖示。按一下**瀏覽**，然後選取您想要使用的 ICO 檔案格式圖片。
- **依光碟容量自動分割內容：**選取此選項，可根據目的地光碟的大小自動分割檔案，以燒錄到磁碟區（部分）。
- **檔案系統：**設定您要燒錄之光碟的檔案系統（ISO9660/Joliet、UDF 1.5、UDF 2.0、UDF 2.5 或 UDF 2.6）。
- **啟用緩衝記憶體過低保護技術：**選取這個選項可確保資料寫入光碟時不會被中斷。資料被中斷可能會導致光碟無法使用。
- **燒錄前執行寫入模擬：**選取此選項可先執行寫入模擬，確保您的燒錄機依您選擇的速度燒錄光碟而不產生錯誤。



附註：如果您已經啟用緩衝記憶體過低保護技術，或曾使用目前的設定燒錄光碟，那麼就不需要執行模擬作業。

- **終結光碟（無法再新增任何資料）：**選取此選項可啟用光碟的防寫保護。燒錄完成後，光碟就無法再新增任何其他資料。如果未選取此選項，則可製作多區段光碟。如需詳細資訊，請參閱[多區段光碟](#)。
- **檢查燒錄的資料：**選取此選項可讓訊連科技威力酷燒檢查內容是否成功燒錄到光碟中。選取**快速驗證**可讓訊連科技威力酷燒快速驗證資料的正確性，選取**完整驗證**則會逐一檢查所有的資料。但後者需要較長的時間才能完成驗證。
- **啟用缺陷管理：**選取此選項可讓訊連科技威力酷燒嘗試修正光碟上的任何錯誤，以確保內容正確燒入。

已燒錄檔案日期

- **使用原始日期與時間：** 選取此選項可使用各個檔案的原始日期與時間，以做為檔案在燒錄到光碟時所使用的日期資訊。
- **使用目前日期與時間：** 選取此選項可使用各個檔案的目前日期與時間，以做為檔案在燒錄到光碟時所使用的日期資訊。
- **使用以下日期與時間：** 選取此選項可在出現的欄位中手動輸入指定的日期與時間，以做為檔案在燒錄到光碟時所使用的日期資訊。

檢視資訊索引標籤

資訊索引標籤會顯示有關選取的光碟機、內含的光碟、目前的專案等詳細資訊及規格。按一下項目旁邊的加號 (+) 可檢視詳細資訊。

如果是插入新的光碟或選擇不同的光碟機，請按一下  重新整理並確認顯示最新的資訊。

設定下載選項

下載* 設定索引標籤會在備份線上媒體到光碟時出現，或在將線上媒體下載到電腦的硬碟機時出現。在此索引標籤中，可以配置如下設定：

- **下載重試計數：** 選取訊連科技威力酷燒在放棄從線上媒體網站下載檔案前應嘗試的次數。
- **下載執行緒計數：** 選取訊連科技威力酷燒單次可從線上媒體網站下載的檔案數。
- **燒錄完成後刪除暫存檔：** 備份線上媒體到光碟時，如果您要訊連科技威力酷燒在燒錄檔案到光碟後，從暫存資料夾刪除所有下載的媒體檔案，則選取此選項。
- **暫存資料夾：** 備份線上媒體到光碟時，這是下載的線上媒體檔案在燒錄到光碟前所在的資料夾。這也是線上媒體檔案下載和存放的位置（若未將它們燒錄到光碟時）。如有需要，按一下**選取資料夾**按鈕，以指定您電腦上的其他資料夾。



附註：* 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

設定影片選項

如果在製作影片光碟時，您選取**燒錄 > 設定**，或按下鍵盤上的 Ctrl+I 鍵，則會顯示**影片*** 設定索引標籤。在此索引標籤中，您可在燒錄 DVD、藍光光碟或 AVCHD 光碟時設定如下設定：

GPU 加速喜好設定

- **啟用硬體視訊解碼器*** (如果可用的話)：如果電腦支援 Intel Core 處理器系列技術、NVIDIA CUDA 或 AMD Accelerated Parallel Processing 技術，選取此選項可使用硬體加速對影片進行解碼，加快製作影片光碟的速度。
- **啟用硬體視訊編碼器*** (如果可用的話)：如果電腦支援 Intel Core 處理器系列技術、NVIDIA CUDA 或 AMD Accelerated Parallel Processing 技術，選取此選項可使用硬體加速對影片進行編碼，加快製作影片光碟的速度。



附註： * 此功能不適用於訊連科技威力酷燒的某些版本。

第 14 章：

技術支援

如果您需要取得技術支援，本章節便可派上用場。其中包含許多重要資訊，可協助您進行疑難排解。您也可以和本地的經銷商/零售商聯繫，尋求協助。

聯繫技術支援部門之前

在與訊連科技的技術支援部門聯繫前，請先利用下列免費的支援選項：

- 參閱使用手冊或隨程式安裝的線上說明。
- 參閱訊連科技網站位於下列連結的「知識庫」：<http://www.cyberlink.com/support/search-product-result.do>
- 參閱本文件中的「[協助資源](#)」頁面。

在寄送郵件或透過電話與技術支援聯絡時，請備妥下列資訊：

- 註冊的**產品金鑰** (您可以在軟體光碟封套、包裝盒封面，或是在訊連科技線上商店購買訊連科技產品時收到的電子郵件中，找到該產品金鑰)。
- 產品名稱、版本和版號。按一下使用者介面上的產品名稱圖片即可找到這些資訊。
- 系統上安裝的 Windows 版本。
- 系統硬體設備 (影像擷取卡、音效卡、VGA 卡) 清單與其規格。為了最快取得這些資訊，請使用 DxDiag.txt 來產生並附加您的系統資訊。



附註：以下是產生系統資訊 DxDiag.txt 檔的步驟：按一下 Windows (開始) 按鈕，然後搜尋 "dxdiag"。按一下 [[儲存所有資訊](#)] 按鈕來儲存 DxDiag.txt 檔。

- 任何顯示的警告訊息內容 (您可能需要以紙筆寫下，或是擷取畫面)。
- 問題的詳細說明，以及問題發生時的狀況。

訊連科技網站支援

訊連科技網站提供全天候的免付費問題解決服務：



附註：您必須先註冊為會員，才能使用訊連科技網站的支援服務。

訊連科技提供下列語言眾多的網路支援服務，包括常見問答：

語言	訊連科技網站支援 URL
英文	http://www.cyberlink.com/cs-help
繁體中文	http://tw.cyberlink.com/cs-help
日文	http://jp.cyberlink.com/cs-help
西班牙文	http://es.cyberlink.com/cs-help
韓文	http://kr.cyberlink.com/cs-help
簡體中文	http://cn.cyberlink.com/cs-help
德文	http://de.cyberlink.com/cs-help
法文	http://fr.cyberlink.com/cs-help
義大利文	http://it.cyberlink.com/cs-help

協助資源

以下是您在使用訊連科技任一產品時，可提供協助的資源清單。

- 存取訊連科技的**知識庫**和 **FAQ** (常見問題集)：<http://tw.cyberlink.com/cs-resource>
- 觀看您軟體的**教學影片**：<http://directorzone.cyberlink.com/tutorial/>
- 在**訊連科技的使用者社群論壇**中提問並獲得其他使用者的解答：<http://forum.cyberlink.com/forum/forums/list/ENU.page>



附註：訊連科技的使用者社群論壇目前僅有英文和德文版本。